泰山木POS 操作マニュアル

レジ当番の方向け ／ スマホ・タブレット共通

この冊子は アプリの「設定 → 操作マニュアル」からいつでも出せます（2026/10/13 版）

もくじ

1. 全体の流れ — まずこれだけ覚えれば使えます
2. 画面の見かた — 上のバーと、下の5つのボタン
3. ① 開店・合流 — 1日のはじめに1回だけ
4. テストモードで練習する — 会計しても記録に残らない
5. ② 会計する — 基本の3タップ
6. 店舗モード — 既製品の販売／ファストフード
7. 支払い方法（PayPay など） — 現金以外も記録するとき
8. 会計のあとで直す — 取り消し・修正・領収書
9. クーポン — 割引券を作って、会計で使う
10. レシート — 明細の入った細い紙を出す
11. 予約を受ける — 先に取り置きするとき
12. 営業中の調整 — 追加搬入・値段・商品を足す
13. メモを貼り付けて、まとめて登録 — 商品を一度に入れる
14. レジの機能を足す — 釣り銭・値引き・原価・担当者など（使う時だけ）
15. 消費税と税務用の資料 — 初期設定は「なし」
16. シンプルモード — 利用者の方が自分で会計する
17. POP・ポスター — 商品の札や販売会のポスターを作る
18. アクセシビリティ — 筆談・文字を大きく・読み上げ など（使う時だけ）
19. 権利・ライセンス — このアプリで使っている物と、使う時に気をつけること
20. 言語 / Language — 画面を英語にする（この端末だけ）
21. 委託商品 — ほかの人から預かって売る
22. 複数の端末で同時に会計する — 2台以上でさばくとき
23. CD（お客様に金額を見せる） — スマホを表示用に立てる
24. ③ 閉店する — 1日の終わりに1回だけ
25. 売上を見る・PDFにする — 発表用のまとめと、くわしい集計
26. 前回の記録をPDFから取り込む — 前回比と仕入れ数の目安のために
27. 手伝いの人に端末を渡す — この端末を制限（ロック）
28. こんな時どうする？ — 困ったときの早見表
29. 当日チェックリスト — 印刷して使えます

全体の流れ

レジ当番がすることは、**開店 → 会計（お客様ごとに繰り返し） → 閉店**の3つだけです。

① 開店・合流	→	② 会計する	→	③ 閉店する
1日のはじめに1回		お客様ごとに		1日の終わりに1回

はじめに、この3つだけ

- お会計は**「商品をタップ → 会計へ進む → 完了・記録」**の3タップが基本です。
- お釣りは自動で計算されます。**何円玉を何枚渡すか**まで画面に出ます。
- 画面をとじても、再読み込みしても、営業中のデータは消えません。交代のときはそのまま次の人に渡せます。

画面の見かた

画面のいちばん上

- 左に**いまの状態**が出ます（「営業中: 販売会の名前」または「閉店中」）。
- 右の**「開店・合流」／「閉店する」**が、営業を始める・終えるボタンです。

画面のいちばん下（5つのボタン）

ボタン	できること
レジ	お会計をする画面。ふだんはここにいます。
予約	先に取り置きしたお客様の一覧。受け取りに来たらここから清算します。**ファストフードの時は、ここが「未会計」**（後で会計・モバイルの、まだ払っていない注文）、**レストランの時は「テーブル」**（テーブルと伝票の一覧・伝票番号で会計）になります。
会計記録	済んだ会計の一覧。取り消し・修正・領収書の発行ができます。
売上集計	売れ行きや客層などの集計。発表用のまとめやPDFもここから。
設定	商品・在庫の調整、複数端末での共有、CD、このマニュアルなど。**「販売の準備」「端末と画面」「印刷」「記録とデータ」**の見出しごとにまとまっています。

画面の左上に**「戻る」**が出ているときは、ひとつ前の画面にもどれます。

時計と天気

画面の右上には**時刻**が出ます。**「設定 → この端末の設定」**で、時計を消したり、となりに**天気と気温**を出したりできます（地域は一覧から選びます）。天気は通信できないときは何も出さないだけで、会計には影響しません。

① 開店・合流

閉店中は、レジの画面に**「まだ開店していません」**のカードが出ます（右上の**「開店・合流」**を押しても、ここに戻ります）。カードの2つのボタンから**どちらか1つ**を選びます。

入口	こんな時
新しく開店する	その日の**1台目**。この端末で販売会を始めます。
開いている販売会に合流する	**2台目から**。ほかの端末がもう開いている販売会に入ります。準備はいりません。

新しく開店する（1台目）

1. **「新しく開店する」**を押します。
2. **「販売会の名前」**を確認します（例：11月1日 パン販売）。あとで集計を見分けるための名前です。直したら**「この名前にする」**を押すと前の画面に戻ります。
3. **「商品と仕入れ数」**を開いて、その日に用意した個数を入れます。
   その日に出さない商品は**「この回で販売する」**のスイッチを切ってください。入れ終えたら**「この商品と仕入れ数にする」**を押します。
   初めて使う時は、商品は空です。開店の画面に出る3つのボタンのどれかで入れます：**「メモを貼り付けて、まとめて登録」**（メモ帳に書いた一覧をそのまま貼る）／**「1品ずつ入れる」**（名前・値段・仕入れ数を打つ）／**「サンプル（パン・クッキー・ドリンク）で試す」**（ためしに使う時）。**名前と値段のある商品が1つ以上**あると、開店できます。
4. **「前回の記録」**に前回の販売会が出ているか見ます。出ていれば、前回比と仕入れ数の目安に使われます。**「ありません」と出ていたら**、前回の集計結果のPDFから取り込めます（「前回の記録をPDFから取り込む」を見てください）。
5. 「釣り銭とレジ締め」を使っている時は、**「釣り銭準備金」**にレジに入れたお金を入れておきます（使っていなければ出ません）。
6. 共有の設定はいりません。はじめて開店すると**「お店」ができて**、この端末が**オーナー**になります。お店に入れた端末には、開店すると**「合流する」**が出ます。1台だけで使う日も、そのままで大丈夫です（通信できない時だけ、この端末だけで開店します）。
7. いちばん下の**「この内容で開店する」**を押して完了です。

開いている販売会に合流する（2台目から）

1. **お店に入っている端末**：レジの画面のカードか、**「開いている販売会に合流する」**の**「このお店で開いている販売会」**に出る行を**押すだけ**で合流します。名前・商品・それまでの会計は、開いている側のものがそのまま出ます。
2. **はじめての端末**：オーナーの端末で**「設定 → 複数端末で使う → 端末を入れる」**を押してもらい、出たQRコードを読み取るか、合言葉（例：K7PQ-4XA2）を**「お店に入る」**に入れて**「お店に入れてもらう」**を押します。オーナーが番号を見比べて**「入れる」**を押すと、そのまま合流します（1台ごとに1回だけ）。

合流できるのは**いま開いている販売会だけ**です（合流の操作で新しい販売会ができてしまうことはありません）。くわしくは「複数の端末で同時に会計する」を見てください。

お客様に金額を見せる端末にする時は、一覧を押す前に**「この端末の使い方」**で**「CD」**を選びます。

どの画面も、下のボタンで決まります

名前・商品のどの画面にも、いちばん下に**決めるためのボタン**があります。押すと前の画面に戻り、決めた内容がその場に出ます。左上の**「戻る」**でも同じように残りますが、迷ったときは下のボタンを押してください。

画面の左端から右へなぞっても、前の画面に戻れます（iPhone・iPad と同じ手つきです）。

商品を消しても、すぐ戻せます

「商品と仕入れ数」で×を押して消すと、下に**「元に戻す」**が4秒出ます。押すと同じ場所に戻ります。

名前が前と同じだったとき

過去の記録に同じ名前があると、自動で**「文化祭 (2)」**のように番号が付きます。あとで集計を見るときに、どの回のものか分からなくなるのを防ぐためです。

やり直したいとき

- **間違えて閉店した**…開店の画面の上に「間違えて閉店しましたか？」が出ます。**「直前の販売会を再開する」**で閉店前にもどせます。
- **前回の続きや別の端末のデータから始めたい**…開店の画面の**「データを取り込んで始める」**を使います。

テストモードで練習する

本番の前に、操作の練習や、レジ・KD・CD・モバイルがつながっているかを確かめたい時に使います。**会計・KD・CD・モバイルオーダーは本番と同じに動きますが、終えると会計は消え、記録には残りません。**

1. 「新しく開店する」の画面で、いちばん下の**「テストモードで開店」**（橙色のしま模様）を押します。
2. 画面のいちばん上に**橙色のしま模様の帯**が出て、上の名前が**「テスト中」**になります。お会計の画面・会計記録・売上集計にも「テスト」と出ます。
3. ほかの端末は、いつもどおり合流します（一覧に「テスト」と出ます）。合流した端末も、KD・CD・ハンディも、**全部テストモード**になり、帯に「テストモード 記録に残りません」と出ます。
4. 終わったら右上の**「閉店する」**を押します。「テスト中の会計は記録に残さずに消します」と出るので、OKを押します。

- テストの会計は、**過去の販売会・前回比・仕入れの目安・税務用の資料に入りません。**
- 商品・値段・設定は、そのまま残ります。続けて**「この内容で開店する」**で本番を始められます。
- テスト中に出した領収書には「テスト（本物の領収書ではありません）」と入ります。モバイルの注文画面にも「テスト中（本物の注文ではありません）」と出ます。

② 会計する

1. お客様が選んだ商品を、**商品ボタン**から必要な数だけ押します（同じ商品を2個なら2回）。押した商品は**濃い枠で囲まれ、角に個数**が出るので、何をいくつ打ったかひと目で確かめられます。
2. **「会計へ進む」**（青い大きなボタン）を押します。
3. お預かりした金額を、**テンキー**か**候補ボタン**で入れます。候補にはお釣りの額も小さく出ています。
4. 黒い表示窓に**お釣りと、その内訳**が出ます。内訳は「1万・5千・千・500・100・50・10・5・1」がいつも同じ場所に並び、渡す物だけ枚数が白く光ります（例：100 の下に 3 ＝ 100円玉を3枚）。その通りにお釣りを渡します。
5. いちばん下の**「完了・記録」**を押して会計終了です。下に**客No.とお釣り（何円玉を何枚）**が小さく出るので、見ながらお釣りを渡せます。そのまま次のお客様の商品を押して大丈夫です。

速く会計するコツ

- ちょうどの金額を受け取ったときは、**金額を入れずにそのままボタンを押すだけ**です。ボタンが**「ちょうど受け取って完了」**に変わっています。
- 客属性（学生・教員など）は**入れなくても会計できます**。急いでいるときは飛ばして、あとから「会計記録」でまとめて入れられます。
- お預かりが足りないときはボタンが押せなくなり、**あといくら足りないか**が出ます。
- 上のすりガラスの部分を押すと、商品一覧にもどれます。
- お会計の画面は、スマホとタブレットでは**画面いっぱい**に出ます（あまった高さはテンキーが大きくなって使います）。パソコンのブラウザ・スマホの横向きなど、**どの大きさの画面でもスクロールせずに1画面に収まります**（画面が小さい時は、テンキーや余白を少し詰めます）。お釣りの内訳が出ても、テンキーの位置は動きません。

候補ボタンは「出され方」の順に並びます

合計が**740円**のとき、候補はこう出ます。

候補	どんな出し方か
¥800（釣 ¥60）	小銭で端数を足す。お釣りがいちばん少なくなります。
¥840（釣 ¥100）	端数を足して、**お釣りをちょうど100円**にする出し方。
¥1,000（釣 ¥260）	お札を1枚そのまま出す。
¥1,040（釣 ¥300）	お札に端数を足して、**お釣りをきりのいい額**にする出し方。

お客様が**「40円あります」**と小銭を先に出したときは、**¥1,040** を押せばそのまま合います。探して打ち込む必要はありません。

セット割（初期設定：クッキー＋ドリンクで10円引き）

決めた**種類の組み合わせ**を同じ会計で買うと、**自動で割り引き**になります。カートとお会計の明細に**「セット割 −¥10」**の行が出て、合計はもう引いた後の額です。何もしなくて大丈夫です。

いまのセット割は、空のカートの下（「セット割：クッキー＋ドリンクで10円引き」）と、**「設定 → セット割・クーポン」**に出ています。

- **2セット以上買っても、引くのは1会計1回ぶん**です（コーヒー2杯＋クッキー2枚でも10円引き）。
- ほかの種類の商品がいっしょに入っていても、組み合わせがそろえば割引になります。
- **組み合わせと割引額は変えられます。**「設定 → セット割・クーポン」で、① セットにする種類（パン・クッキー・ドリンク）に**2つ以上チェック**を付け、② 引き方を**固定額（円）**か**割引率（％）**から選び、引く額を**−／＋**か数字で決めます（割引率は、組み合わせ1セットぶんの値段にかけ、1円未満は切り捨て）。下に**実際の商品でいくらになるかの例**が出るので、確かめてから**「このセット割にする」**を押します。押すまでは変わりません。
- **商品どうしのセットにもできます。**① の上の**「分類で決める／商品で決める」**で**「商品で決める」**を選ぶと、商品の一覧が出ます（例：メロンパン＋コーヒーで30円引き）。決めた商品を同じ会計で買った時だけ引きます。
- やめる時・また始める時は、同じ画面の**「セット割をする」**のスイッチで切り替えます。共有中は全部の端末がいっしょに変わります。
- 会計した後で決まりを変えても、**済んだ会計の金額は変わりません**。会計記録の修正も、予約の清算も、**その時の決まり**のまま計算されます。

打ち間違えたとき（会計を確定する前）

最後の1つだけ取り消す＝**「1つ戻す」**。全部やり直す＝カートの一覧にある**「カートを全部取消す」**。どちらも自由にやり直せます。

店舗モード

「設定 → 店舗モード」で、お店でやることに合わせて選びます。**切り替えられるのは閉店中だけ**です。

モード	こんなお店
既製品の販売（はじめはこれ）	パン・クッキーなど、その場で渡すお店。レジで会計したら完了です（今までどおり）。
ファストフード（KD・呼び出し）	作ってから番号で呼ぶお店。会計すると注文が下の**「KD」**に出ます。お客様のスマホからの**モバイルオーダー**も使えます。

共有する時は、**開店した端末のモードに、合流した端末もそろいます**（1台ずつ切り替える必要はありません）。

支払い方法（PayPay など）

「設定 → 支払い方法」で、使うものをオンにします（現金・PayPay・楽天ペイ・au PAY・d払い。金券などは「足す」で増やせます）。記録のためのもので、決済そのものとはつながりません。

- **現金だけ**（はじめの設定）なら、会計の窓は今までとまったく同じです。
- 2つ以上をオンにすると、会計の窓の上に選ぶボタンが出ます。**何もしなければ現金**です。
- PayPay などを選ぶと、お預かりの入力は出ません。お客様の支払いを確かめてから**「PayPayで受け取って完了」**を押します。
- 売上集計の「売上の概要」に、支払い方法ごとの件数と金額と、**現金で受け取った額**が出ます。閉店後にレジのお金と合わせるのは、この額です。
- 共有している時は、全部の端末で同じ支払い方法になります。

会計のあとで直す

下の「**会計記録**」を開くと、済んだ会計が1件ずつカードで並びます。

したいこと	操作
会計をまるごと取り消す	カードの「**取り消し**」。売った商品は在庫にもどります。
品目や点数だけ直す	カードの「**修正**」。＋−で点数を変え、終わったら「修正を終了」。
レシートを出す	カードの「**レシート**」。明細の入った細い紙を印刷します。中身は「**設定 → レシート**」で決めます（下の「レシート」）。
領収書を出す	カードの「**領収書**」。別の画面に領収書が出て、印刷の画面が開きます。印刷やPDF保存が済んだら、上の「**✕ 閉じて戻る**」で戻ります（印刷の画面を閉じてしまったら「**印刷・PDF保存**」でもう一度開けます）。宛名・但し書きは「設定 → 領収書」で変えられます。
客属性をあとから入れる	カードの選択ボタンを押すだけ。**左に紅い帯が付いているカード**がまだ入っていないものです。

未入力をまとめて片づける

未入力があると、画面の上に知らせが出ます。「**未入力だけ表示**」を押すと、まだのものだけが並ぶので順に押していけます。

件数が増えたら、さがす

会計が12件を超えると、上に**さがす欄**が出ます。**客No.・商品名・金額**のどれでも引けます（「あんぱん 学生」のように空白で区切ると、両方に当てはまるものだけ出ます）。

カードは**番号の順（新しい会計が上）**に並びます。客属性が未入力のカードも並べ替えずにその場所に置き、赤い帯で目立たせます。ファストフードの時は、上の「**会計済**」「**未会計**」で、まだ払っていない注文の一覧に切り替えられます。

カードは**新しい順に60件ずつ**出ます。古いものを見たい時は、いちばん下の「**もっと見る**」を押してください。何百件になっても画面が重くならないようにしています。

会計にメモを残す

会計記録のカードの「**メモを残す**」を押すと、その会計に一言を残せます（例：「袋をあとで渡した」「予約の方」）。もう一度押すと直せます。空にすると消えます。共有中は全部の端末に出ます。会計記録の検索でも引けて、会計明細CSVにも出ます。

クーポン

「設定 → セット割・クーポン」の「新しいクーポン」で作ります。共有している全部の端末にそろいます。

- **割引のしかた**…固定額（〇円引き）か、割引率（〇％引き）。割引率は、セット割を引いた後の額にかけます（1円未満は切り捨て）。
- **クーポンコード（任意）**…付けると、レジでコードを入れるか、お客様がモバイルオーダーで入れて使います。空欄なら、レジでタップして使うだけのクーポンです。「ランダム」で見間違えにくいコードを作れます。
- **注釈**…使った時に、レジとお客様の画面に出る利用条件の文です（アプリでは判定しません）。
- **使用回数の上限**…この販売会の中で使える合計の回数です。上限に達すると使えなくなります（取り消した会計は数えません）。
- **ほかの割引と併用しない**…オンにすると、そのクーポンを使う会計ではセット割を引きません。
- 使うのは**お会計の窓の「クーポンを使う」**から。1会計に1枚までです。付けたクーポンは「外す」で外せます。
- 売上集計とCSVでは、**セット割とクーポンを分けて**数えます。

レシート

会計記録のカードの**「レシート」**で印刷します（AirPrint などに対応したプリンタ）。中身は**「設定 → レシート」**で決め、上の見本で確かめられます（この端末にだけ保存）。

- **文言**…ヘッダー（学校名・文化祭名など）とフッター（ご来店ありがとうございました など）。
- **QRコード**…なし、または「この店のモバイル注文」（共有している時だけ印字）。
- **大きな番号**…なし、または注文番号（既製品の販売では客No.）。
- **表示する項目・並び順**…項目ごとに、出す／出さない・左／中／右・小／中／大・上へ／下へ を決めます。上から順に印字されます。
- **用紙の幅**…80mm か 58mm。

予約を受ける

1. 商品をカートに入れて**「予約保留」**を押します。
2. お客様のお名前を入れます。
3. 受け取りに来たら、下の**「予約」**を開いて**「受取・清算」**を押し、ふだんどおり会計します。

複数の端末で使っているとき

予約は**共有中のすべての端末に出ます**。受けた端末とは別の端末でも、そのまま清算・取り消しができます。行列が2列に分かれていても、お客様を並び直させずに済みます。

閉店の前に

未清算の予約が残っていると閉店できません。先にすべて清算するか、取り消してください。

営業中の調整

下の**「設定 → 商品・在庫の調整」**を開きます。

- **追加で搬入した**…「仕入れ数」を増やすだけ。残りの数は自動で計算し直されます。
- **値段を変えたい**…その場で価格を書き替えられます。
- **商品を足したい**…いちばん下の**「販売する商品を追加する」**を押すと、名前・価格・仕入れ数・種類を入れる欄が出ます。入れて「この内容で追加する」を押すと、すぐレジのボタンに並びます。
- **種類（ボタンの色）を変えたい**…各商品の**パン／クッキー／ドリンク**から選び直せます。開店前の「商品と仕入れ数」でも同じように選べます。
- **種類そのものを足したい**（ケーキ・サンドイッチなど）…**「設定 → 商品の分類」**で名前を入れて「足す」を押します。新しい色が付き、8つまで足せます。名前の変更や、商品の無い分類を消すのもここからです。
- **いまの状態を見たい・一時的に止めたい**…各商品に**「販売中」「残りわずか」「売り切れ」**などのステータスが出ます。材料が切れた時は、ステータスを押すと**「販売停止」**になり、レジのボタンが押せなくなります（モバイルオーダーのメニューも売り切れになります）。もう一度押すと販売中に戻ります。閉店すると解けます。
- **数を数えなくてよい商品**（その場でいれるコーヒーなど）…**「在庫は無制限」**をオンにします（開店前の「商品と仕入れ数」、または営業中の「商品・在庫の調整」の**「無制限」**）。完売にならず、ボタンには「在庫:無制限」と出ます。消化率や次の仕入れ数の目安には入りません。

> **売り切れたら**
> 商品ボタンに「完売」と出ます。押せば登録はできますが、その場合は**仕入れ数を超えた販売**として記録され、集計で注意が出ます。基本はお客様に売り切れをお伝えください。

商品をさがす・並べて見る

いちばん上の欄に名前の一部（ひらがなでも）を入れると、その商品だけが出ます。その下の**登録順・安い順・高い順・名前順・残りの少ない順・残りの多い順**で見る順番を変えられます（見え方だけで、レジのボタンの順番は変わりません。レジもその順にしたい時は**「この並びをレジにも」**）。

レジのボタンの順番を変える

1. **「レジの並びを変える」**を押します。短い行の一覧になります。
2. 行を**長押し**すると持ち上がるので、そのまま指で動かして離します（右の**三本線**は、押したらすぐつまめます）。
3. 何品かまとめて動かす時は、左の**丸**を押して選び、**「いちばん上・1つ上・1つ下・いちばん下」**を押します。**「パンを選ぶ」**などで分類ごと選べます。選んだ行をつまんで動かすと、選んだ全部がそこへ移ります。
4. **「分類の順にまとめる」**を押すと、分類ごとに並びます。
5. 終わったら**「完了」**。レジのボタンがこの順に並びます（共有中は全部の端末）。

商品に写真を付ける（レジのボタンの背景）

各商品の左の**四角**を押して写真を選ぶと、レジのボタンの背景になります。写真はこの端末の中で小さく（1枚10KBほどに）縮めるので、会計の速さは変わりません。文字が読めるよう、上に白い（暗い配色では黒い）ベールを重ねます。外す時は四角の角の×。名前ごとに残るので、次の販売会でも同じ名前の商品には付いたままです。共有中はほかの端末のボタンにも出ます。開店前の「商品と仕入れ数」でも付けられます。端末の空き容量が足りなくなった時は、売上の記録を守るため、画像のほうを先にこの端末から外します。

一度付けた写真は、アプリ全体で使われます：レジのボタン・在庫の画面・開店前の「商品と仕入れ数」・モバイルオーダー・シンプルモード・POP・ポスター・指さしメニュー。どこから付けても（POPの画面からでも）同じ写真になり、共有中はほかの端末にも出ます。印刷用に、写真の**大きい控え**（長い辺1000ほど）も、この端末の中に別に残します（会計の記録の場所は使いません）。ほかの端末は、POPで要る時にだけ控えを取りに行きます。商品名を直した時は、写真も新しい名前に付いてきます。

メモから**まとめて追加**もできます（「メモを貼り付けて、まとめて登録」を見てください）。

メモを貼り付けて、まとめて登録

メモ帳などに書いた商品の一覧を、コピーして貼り付けるだけで、まとめて登録できます。開店前は**「商品と仕入れ数」**の上の**「メモを貼り付けて、まとめて登録」**、営業中は**「設定 → 商品・在庫の調整」**のいちばん下の**「メモを貼り付けて、まとめて追加」**から開きます。

1行に1品、**名前・値段・仕入れ数**の順に書いてあれば、書き方はばらばらでも読み取ります。

書き方の例	読み取り
メロンパン 180円 20個	メロンパン・¥180・20個
・クリームパン　¥１６０　15	クリームパン・¥160・15個（全角もOK）
チーズパン,150,30	チーズパン・¥150・30個
ベーグル 価格:220 在庫:12	ベーグル・¥220・12個
クッキー(3枚入り) 300 10	名前の中の数字はそのまま名前
【ドリンク】	この下の品は「ドリンク」の分類

1. 貼り付けると、すぐ下に**読み取った結果**が出ます。読めなかった行は赤く出ます（見出しなど）。
2. 分類がちがう時は、その行の**分類のボタン**を押すと次の分類に替わります。
3. 開店前は**「いまの商品に足す」**か**「全部入れ替える」**を選びます。同じ名前の商品がある時は、値段・仕入れ数を上書きします。
4. **「〇品を登録する」**を押して完了です。

レジの機能を足す

よそのレジにある機能を、**使う時だけ**オンにして足せます。**はじめは全部オフ**で、オフの機能はレジにも設定の一覧にも出ません（パンの販売会は今までどおりの画面のまま使えます）。**「設定 → レジの機能」**で切り替えます。共有している時は、全部の端末で同じになります。

機能	オンにすると
消費税	税率を決めて、レシート・領収書に内訳を出します（「消費税と税務用の資料」を見てください）。
釣り銭とレジ締め	開店の画面に**「釣り銭準備金」**が出ます。「設定 → 釣り銭とレジ締め」で、入金・出金を記録し、**お金を数えて過不足**を出せます。
手入力の値引き	お会計の窓に**「値引き」**が出ます。円か％と、理由（見切り品・サービス など）を選びます。**「端数を引く」**のボタンを押すと、合計の1の位・10の位を切った、きりのいい額にする値引きを1回で入れられます。
筆談	レジの上に**「筆談」**が出ます。レジとCDで、文字と手書きでお客様とお話しできます（「アクセシビリティ」を見てください）。
会計前レシート	お会計の窓に**「会計前レシート」**が出ます。払う前の明細（小計・割引・消費税・合計）を印刷します（領収書ではありません）。
タイル配置	**タブレットの横向き・パソコン**のレジで、商品を**分類ごとのページ**にタイルで並べます。上の分類のボタンでページを替え、スクロールはしません（押したい商品の場所がいつも同じ）。**「設定 → タイルの配置」**で、列と段の数・ページの数を決め、商品を押して選んで置きたいマスを押すと並べ替えられます。＋のマスに商品を置き、×で外します。マスは空けておけます。まだ置いていない新しい商品は、その分類のページの後ろに自動で出ます。スマホ・縦向きでは今までどおりの並びです。
原価と粗利	商品ごとに**原価**を入れる欄が出て、売上集計に**粗利**が出ます。
手打ち	レジの商品ボタンの最後に**「手打ち」**が出ます。登録していない品を、金額と分類を選んで売れます（在庫は変わりません）。
バーコード	商品ごとに**JANコード**を入れる欄が出ます。バーコードの読み取り機で読むと、その商品がカートに入ります。レジの最後の**「バーコード」**から、数字を打つ・カメラで読む（使える端末だけ）こともできます。
担当者	名前を登録し、画面の上の名前を押して**いまの担当**を選びます（端末ごと）。会計ごとに担当が残り、担当ごとの売上が見られます。
委託商品	ほかの人から預かって売る商品の売上を、委託先ごとに分けます（既製品の販売の時だけ）。

機能	オンにすると
個数制限	商品ごとに**「1会計の上限」**を入れる欄が出ます（設定 → 商品・在庫の調整、開店の画面の「商品と仕入れ数」）。上限まで入れると、それ以上はカートに入りません。モバイルオーダーでも、1回の注文でその数までしか選べません。空にすると制限なしです。
申し送り	ファストフード・レストランの時だけ。お会計の窓と「後で会計」に**「申し送り」**が出て、袋は不要・アレルギー などを書けます（60文字まで）。**KDのカード**と伝票に赤い帯で出ます。モバイルオーダーでも、お客様が注文の確認の画面で書けます。

釣り銭とレジ締め

1. 開店の前に、開店の画面の**「釣り銭準備金」**を押し、レジに入れたお札と硬貨の枚数を入れます（合計は自動で出ます）。
2. 営業中に両替や仕入れ代の支払いでお金を出し入れした時は、**「設定 → 釣り銭とレジ締め」**の**「入金」**・**「出金」**で記録します。
3. 閉店の前に**「お金を数える（点検・締め）」**を押し、お札と硬貨の枚数を入れます。**あるはずの額**との差（ぴったり／〇円多い／〇円足りない）が出ます。
4. 「レジ締めの控えを印刷する」で、紙やPDFに残せます。数えないまま閉店しようとすると、先に数えるかを聞きます。

- あるはずの額＝釣り銭準備金＋**この端末で受けた現金の会計**＋入金−出金。PayPay などの会計と、ほかのレジの会計は入りません（お金はレジごとに数えます）。
- お金の記録は、閉店すると過去の販売会に入り、端末からは片づきます。

値引きの順番

セット割 → クーポン → 手入力の値引き の順に、残った額へかかります。1円未満は切り捨てです。会計記録で品目を直すと、値引きも同じ決まりで付け直します。

消費税と税務用の資料

はじめは**消費税なし**です（いまの販売会は消費税なしで販売しているため）。消費税をかける販売会では、**「設定 → レジの機能」**で**「消費税」**をオンにします（オンにすると、設定の一覧に「消費税」が出ます）。

- **商品の値段**を「税込み」か「税抜き」から選びます（初期は税込み）。
  - **税込み**：値段は総額表示のまま使います。**合計の金額は変わりません。**合計のうち消費税がいくらかを計算します（端数は切り捨て）。
  - **税抜き**：値段は税抜きです。会計の時に、**税率ごとの消費税を足して**合計を出します。商品のボタンの値段には「税抜」と出て、カート・お会計の窓には足す消費税の行が出ます。1円未満は**切り捨て・四捨五入・切り上げ**から選べます。モバイルオーダーの合計にも足します。
- 分類ごとに**8%（軽減税率：食べ物・飲み物の持ち帰り）**・**10%**・**非課税**（金券・切手など）を選びます。ファストフード・レストランでは、**店内で食べる会計は10%**にできます（初期はそうします。非課税の物は店内でも非課税）。
- 端数は、1回の会計の税率ごとに1回だけ丸めます。セット割・クーポン・値引きは、税率ごとの金額の割合で分けて引きます（税抜きの時は、引いた後の額に消費税を足します）。
- 会計した時の税率がその会計に残るので、あとで税率を変えても、前の会計の消費税は変わりません。
- インボイスの**登録番号**（T＋13けた）を入れると、レシートと領収書に印字されます。登録していなければ空欄のままで。

レシートと領収書には、**「10%対象 ¥〇〇 内消費税 ¥〇」**（税抜きの時は**「10%対象（税抜） ¥〇〇 消費税 ¥〇」**）のように税率ごとの内訳が出ます。軽減税率の商品には**※**が付きます。

税務用の資料

同じ画面の**「表を印刷・PDF」**で、この端末に残っている販売会の売上を**税率ごと・月ごと・販売会ごと・支払い方法ごと**の白黒の表にまとめます。**「会計ごとのCSV」**は、1件ずつの税込み金額と消費税の一覧です（帳簿付けの元に）。年ごとに絞ることもできます。消費税なしで記録した会計は「消費税なし」の欄に入ります。

シンプルモード

利用者の方（就労継続支援の作業で作ったパン・クッキーを売る方）が、自分で会計できるようにする画面です。**「設定 → シンプルモード」**で、**この端末だけ**を切り替えます（ほかの端末はいまの画面のまま。共有中も会計は共有されます）。初めはオフです。

会計の手順（いつも同じ3つ）

1. **選ぶ**：お客様が選んだ商品の絵を押します。右に「選んだ商品」と、商品ごとの金額・合計が出ます。全部選んだら**「お会計へ」**。
2. **お金をもらう**：吹き出しの言葉（「380円です」）をお客様に言い、もらったお札・硬貨の絵を押します（数字を打つ形も選べます）。もらったお金は種類ごとにまとめて出ます。押し間違えた時は、そのお金を押すと1枚減ります。足りれば**「次へ」**。ここで会計が記録されます。
3. **おつりを渡す**：渡すお札・硬貨と枚数が絵で出ます。渡したら、その行を押して印を付けます。全部渡したら**「終わり」**。「ありがとうございました」と言って、**「次のお客様」**。

- 画面の上の帯に**いまの手順**、その下に**次にすること**が「〜を押します」のような、ていねいで短い文で出ます。声でも読みます（🔊でもう一度聞けます）。
- 色の決まり：**みどり＝進む**、**はいいろ＝戻る**、**あか＝消す**、**オレンジ＝スタッフを呼ぶ**。目が疲れないように、まぶしくない落ち着いた色にしてあります（白も少し暖かい色）。
- 文は言葉の切れ目で改行し、商品名も言葉の途中で切れないようにしています（入りきらない名前は、その名前だけ少し小さく出します）。
- 困った時は**「スタッフを呼ぶ」**。太い枠の窓が出て、やわらかい音が鳴りつづけます（光ったり点滅したりはしません。スタッフが「とめる」を押す）。
- 売り切れの商品は押せません。セット割・個数制限・消費税は、ふつうの会計と同じ決まりで計算します。値引き・クーポン・客属性・設定などは出しません（客属性は「後で」として記録されます）。

利用者の方に合わせる（設定 → シンプルモード）

- **ことば**：漢字／ふりがな／ひらがな／English。商品の**よみ（ひらがな）**と**英語の名前**も、同じ画面で入れます（漢字の入った名前には、よみを入れてください）。
- **文字の大きさ**（3段。大きな数字は大きくしすぎないので、画面が文字で埋まりません）・**くっきりした配色**・**動きを少なく**・**声**（オン・オフ、ゆっくり）。
- **読みやすい文字（UDフォント）**：形が分かりやすい文字（BIZ UDPゴシック）にします。インターネットから読みこみます。初めはオフ。
- **分類ごとに分ける**：商品が多い時に、上に分類のボタン（パン・クッキーなど）を出して、押した分類の商品だけを出します。次のお客様では「全部」に戻ります。初めはオフ。
- **手のふるえ対策**：続けて押してしまった時は1回にする（0.3秒・0.6秒・1秒）。**右きき・左きき**で、すすむボタンの側を入れかえます。
- **おつりを1つずつ確かめる**・**もらったお金の入れ方**（お金の絵／数字）・**出す商品**（その日に売る物だけにする）。
- **れんしゅうモード**：売上に記録しません。「メロンパンを2個ください」「お客様が1000円を出しました」のようなお題が出るので、ひとりでも練習できます。

- キーボード・スイッチコントロール・画面の読み上げ（VoiceOver など）でも操作できます。

終わる時（スタッフ）

画面の右上の**「スタッフ」を1.5秒長く押します**。「この端末の設定」で**パスコード**を決めておくと、終わる時にパスコードを聞きます（利用者の方がうっかり終わらないように）。読み込み直しても、シンプルモードのままです。

POP・ポスター

販売中の商品から、**POP（商品の札）**や**販売会のポスター**の下書きを自動で作り、直して**画像（PNG）で保存・印刷**できます。**「設定 → レジの機能」**で**「POP・ポスター」**をオンにすると、設定の「印刷」に出ます（初めはオフ）。

1. **商品を押す**：商品名・値段・写真か絵・ひとこと・札（おすすめ・新商品・当店人気No.1）を、テンプレートに当てはめた下書きができます。「作り直す」で別の案になります。「当店人気No.1」の時は、根拠（当店の販売数と、その期間）が下に小さく入ります。
2. **直す**：見本の文字・飾り・写真を押して選び、指でずらします。選ぶと四すみと上に丸が出て、**四すみの丸で大きさ**、**上の丸で向き**を変えられます（2本の指で広げる・ひねるでもできます）。真ん中に近づけると、真ん中にぴったり合います。「文字」で書きかえ・フォント・大きさ・色・縦書き・飾り（帯・まる・吹き出し・テープ・下線）、「飾り」でスタンプ・イラスト・商品の写真・QRコードを足せます。テンプレート・配色・大きさ（POP横・POP縦・名刺・A4ポスター・正方形）も切り替えられます（直した文字や画像はそのまま）。「元に戻す」「やり直す」もあります。
3. **保存・印刷**：「画像で保存」で印刷に向く細かさ（300dpi）のPNGになります。「印刷」では、小さいPOPをA4に何枚かならべて印刷できます（点線で切ります）。

「画像」では、端末の写真や画像を使えます。

- **端末の画像を背景にする**：テンプレートの背景の代わりに、写真を敷きます。「画面いっぱい／全部見せる」・大きさ・位置を合わせ、文字が読みにくい時は「うすくする（白／黒）」「ぼかす」で整えます。
- **端末の写真を足す**：写真を、そのままの形で足します。「写真の形」で角まる・まるに切りとることもできます。
- **背景を消して足す**：商品の写真や季節の物の写真から、まわりを消して切り抜きます。開くと、まわりの色を自動で消します。残った背景は**「タップで消す」**で押すと、その色のつながった所が消えます。細かい所は**「消しゴム」**、消えすぎた所は**「戻すペン」**でなぞります。「似た色の幅」を大きくすると、たくさん消えます。2本の指で広げると、大きく見られます。白い台や単色の布の上で撮ると、きれいに消せます（AIは使わず、色の近さで消します）。
- **わたしの素材**：読み込んだ写真・切り抜いた画像は、この端末に残り、ほかのPOP・ポスターでも使えます（「背景に」「切り抜く」「消す」もここから）。ほかの端末には送られません。
- 選んだ画像は、**こさ（透明度）**・**左右反転**・**複製**・**手前へ／奥へ**・**固定**ができます。
- **そのほかの直し方**：紙に合わせて揃える（左・左右の中・右・上・上下の中・下）、影を付ける、行の間、ひとことの案を替える、切り抜いた画像のまわりの白いふち（シール風）、写真のふち。ほかの物の真ん中に近づけると、ぴったり揃います。「印刷で切れやすい所の目安を出す」で、紙のふちから4mmの線を見本だけに出せます。
- **パソコンのキーボード**：Ctrl（⌘）＋Z で元に戻す、Ctrl＋Shift＋Z（Ctrl＋Y）でやり直す、Ctrl＋D で複製、矢印でずらす、Delete で消す。
- **「戻る」**：画面の上の「戻る」（左端からなぞるのも）は、一つ前に戻ります。背景を消す画面 → 直す画面 → POP・ポスターの一覧 → 設定、の順です。
- **「重なり」**：上にある物から順に並びます。**かくす／出す**、**固定**（見本で押しても選ばれない。背景にした写真などに）、▲▼で重なりの順を変えます。
- 写真は、人の顔・ほかの人の作品・キャラクターなど、使ってよいか確かめてから使ってください。

商品の写真とPOP

- 写真を付けた商品は、下書きを作る時に**イラストの代わりに写真**を使います。印刷用の大きい控えで描くので、大きく印刷してもぼやけにくくなります。
- 写真の無い商品は、一覧の下の**「写真の無い商品に写真を付ける」**から、その場で付けられます。
- 「画像」の**わたしの素材**の写真は、**「商品の写真に」**を押して商品を選ぶと、その商品の写真になります（レジのボタン・在庫の画面・モバイルオーダーにも出ます）。
- 前のしくみで付けた写真（小さい物しか無い写真）は、写真を選んだ時に知らせが出ます。**「写真を選び直す」**で、きれいに印刷できるようになります。
- 文字には、読みまちがえにくい形の**「UDゴシック」**（BIZ UDPGothic）も選べます。
- 文字を選んだ時、**文字と後ろの色が近すぎる**（明るさの比が 3：1 より低い）と、知らせが出ます。文字の色を変えるか、「ふち取り」「文字の下の飾り」を付けると読みやすくなります。

- **販売会のポスター**：お店の名前・販売会の名前・日付・時間・場所・ひとこと・おすすめ（3つまで）・メニューの一覧が入ります。「販売会・メニュー」で直します。
- **まとめて作る**：選んだ商品のPOPを、A4に名刺サイズなら10枚ずつならべます。一度直して残してあるPOPは、直した形を使います。
- 作ったものは、この端末に残ります（一覧の「作ったもの」から続きを直せます。右上の2つのボタンで、複製・消すができます）。
- **値段が変わった時**：作ったPOPを開くと、登録の値段と違う時は知らせが出ます。「いまの値段にする」で直せます。ポスターのメニューは、開いた時にいまの値段になります。「まとめて作る」でも、値段だけの文字は、いまの値段に直して並べます。
- 値段を「税抜き」にしている時は、税込みの値段を大きく、本体の値段を小さく出します。
- **素材**：テンプレート・イラスト・飾りは、このアプリのために作った物です。文字は Google Fonts の日本語フォント（SIL Open Font License 1.1）で、作った画像・印刷物は自由に使えます。AIで作った画像は使っていません（日本語の文字がくずれません）。フォントはインターネットから読み込みます。つながっていない時は、端末の文字で描きます。
- 「無添加」「No.1」のように、根拠や中身を書き添える決まりがある言葉は、自動でもスタンプでも入れません。使う時は、何がそうなのか・何で比べたのかを、自分で具体的に書き添えてください（「権利・ライセンス」も見てください）。

アクセシビリティ

目の見えにくい方・耳の聞こえにくい方・話すことが難しい方・体を動かしにくい方が、お客様でも働く人でも使いやすくするための切り替えを、**「設定 → アクセシビリティ」**にまとめています。iPhone の設定と同じように、**視覚・聴覚・発話・身体機能と動作**のまとまりに分けてあります。**どれも初めはオフ**で、オフの時は、ふだんの画面・会計の流れと何も変わりません。行の上の小さな札は、どこに効くか（この端末／全部のCD／全部の端末）です。

視覚サポート

- **文字を大きく**（この端末）：設定・記録・集計などの画面を一回り大きくします（レジの商品ボタンは、並びが崩れないようにそのまま）。
- **くっきり**（この端末）：薄い文字を濃くし、ボタンや入力欄のふちに線を入れます。
- **動きを減らす**（この端末）：画面が切り替わる時の動き・数字が弾む動き・点滅を止めます。
- **CDの文字を大きく**：明細・合計・お釣りを、もう一段大きくします。
- **お釣りを、お金の絵でも出す**：「1000円札×1・100円玉×2」のように、お札・硬貨の絵と枚数でも見せます（会計中と、済んだ時）。
- **お釣りの読み上げ**：会計が済んだ時に「お釣りは、220円です」と読みます。**打った商品の読み上げ**：商品を打つたびに「メロンパン、180円」と読みます。
- **注文のページに「文字を大きく」**（ファストフードの時）：お客様が押すと、そのスマホの中で大きくなります。
- 合計・「ありがとうございました」の読み上げは「音と読み上げ」で切り替えます。「全部オフ」にすると、ここの読み上げも止まります。

聴覚サポート：筆談（レジとCDで、文字と手書きで話す）

1. **「筆談」**をオンにします（「レジの機能」でも同じ）。レジの上に**「筆談」**が出ます。オフの時は、CDにも何も出ません。
2. レジの**「筆談」**を押すと、筆談の画面が開きます。共有していてCDがある時は、**CDにも同じ画面が開きます**（CDの上には、お会計の金額も出ます）。
3. よく使う言葉（「お会計は〇円です」「袋はご入用ですか」など）はボタンで送れます。**「文字で書く」**で文字を打つ（キーボードのマイクで話すと文字にもできます）、**「指で書く」**で手書きして**「送る」**。
4. お客様は、CDの「はい」「いいえ」「わかりました」などのボタン、文字、手書きで答えられます。
5. 終わったら**「終わる」**。書いた物は消え、CDの筆談の画面も閉じます。

- 筆談をオンにしている時は、CDの上に**「筆談で話す」**が出ます。お客様が押すと、レジの「筆談」が青く光り、音と知らせが出ます。
- **「送った物を1つ消す」**は自分が送った最後の物を、**「全部消す」**（お店だけ）は両方の画面の物を消します。
- **CDが無い時**：レジの画面をお客様に見せて使います。「お店／お客様」で書く人を切り替え、**「逆さにする」**で、向かいのお客様に読みやすい向きにできます。
- 書いた物は、閉店の片づけで置き場から消えます。会計の記録・在庫には、いっさい関わりません。

- **知らせを画面の光でも出す**（この端末）：KDの新しい注文や、お客様から筆談で話しかけられた時に、画面をぱっと光らせます。
- **「筆談できます」の掲示**：お店に貼る紙（A4）を印刷できます（このアプリで描いた記号を使っています）。

発話サポート

- **指さしメニュー**：販売中の商品を、写真（無い時は絵）・名前・値段で大きく並べた紙を印刷します。下に「はい」「いいえ」「袋がほしい」「袋はいらない」も入ります。話さなくても、指をさして注文できます。
- **書いた物を声で読む**：筆談の画面で、書いた文字の横の**音の印**を押すと、その端末で読み上げます（話すことが難しい方が、声で伝えたい時に）。

身体機能と動作サポート

- **「なぞって戻る」を使わない**（この端末）：画面の左端からなぞっても、前の画面へ戻りません（手がふるえる方・指が当たりやすい方に）。上の「戻る」は使えます。

そのほか

- **POP**：読みやすい「UDゴシック」の文字と、文字と背景の色が近い時の知らせがあります。
- 端末そのものの読み上げ（iPhone・iPad の VoiceOver、Android の TalkBack）や、文字の大きさの設定も使えます。

権利・ライセンス

このアプリで使っている物と、その権利です。どれも、このアプリでの使い方なら、お店の営業（POP・ポスター・レシートなど）に使えます。

- **このアプリのために作った物**：プログラム・アイコン（アプリのアイコンも）・記号・テンプレート・イラスト・飾り・商品の絵（モバイルオーダー・POPで使う物）。どれも線と図形で描いた物で、ほかの人の絵や写真素材・AIで作った画像は使っていません。
- **pdf.js**（前回の集計PDFを取り込む時だけ）：Mozilla。Apache License 2.0（`vendor/pdfjs/LICENSE`）。
- **QR Code Generator for JavaScript**（QRコードを作る）：Kazuhiko Arase。MIT License（`vendor/qrcode-generator.js` の始めに書いてあります）。「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- **フォント**（POP・ポスターの文字、シンプルモードの読みやすい文字）：Google Fonts から読み込みます。Zen Maru Gothic・Kiwi Maru・Mochiy Pop One・Dela Gothic One・Yusei Magic・Klee One・Shippori Mincho・Hachi Maru Pop・Yomogi・RocknRoll One・BIZ UDPGothic。どれも SIL Open Font License 1.1 で、作った画像・印刷物は商用でも使えます（フォントそのものを配ったり売ったりはしません）。
- **Firebase**（複数の端末で同じ販売会を使う時）：Google のサービスです。Google の利用規約に従います。
- **天気**（初めはオフ）：Open-Meteo.com のデータ（CC BY 4.0）。Open-Meteo の無料の窓口は、営利を目的としない使い方に限られています。お店の営業に使う時は、利用条件を確かめてから使ってください。

お店で気をつけること

- **写真**：POP・ポスターや商品に使う写真は、お店で撮った物か、使ってよいと分かっている物にします。人の顔が写る時は、その人の了解を取ります。キャラクター・ほかのお店のロゴ・ほかの人の作品は使いません。
- **POP・ポスターの言葉**：「当店人気No.1」は、当店の販売数とその期間を、すぐそばに小さく書き添えます（自動で入ります。消さないでください）。「新商品」は売り始めてから長くても半年くらいまで、「期間限定」「焼きたて」「手作り」は本当にそうな時だけ使います。「無添加」「国産」など、中身について言う言葉は、何がそうなのかを確かめて、具体的に書きます。値段は税込みで出します（自動）。
- **お客様の名前**（予約）：受け渡しに要る分だけにします（名字だけ・呼び名でかまいません）。電話番号や住所は入れません。複数の端末で共有している時は、予約の名前もインターネットの置き場（Firebase）に置かれ、清算・取り消しで消えます。置き場の守り方は `docs/firebase-sync.md` の「厳しいルール」を使ってください。
- **領収書**：5万円以上の紙の領収書には、収入印紙が要る場合があります（会社が運営する所など。社会福祉法人・NPO法人などは要りません）。インボイスの登録番号は、登録している時だけ入れます。

言語 / Language

画面のことばを**英語**にできます。**「設定 → 言語 / Language」**で「English」を押すと、すぐ切り替わります（読み込み直しても英語のまま）。**この端末だけ**が切り替わり、ほかの端末はそれぞれの設定のままです。初めは日本語です。

- 英語になるのは**画面の文字**（ボタン・見出し・説明・知らせ）だけです。会計の計算・記録のしかたは日本語の時と同じです。
- **日本語のまま**の物：入れた文字（商品名・分類の名前・メモ・担当者など）、会計の記録、レシート・領収書・印刷・書き出すファイル（PDF・CSV）、このマニュアルの本文。
- シンプルモードの画面は、シンプルモードの設定の「ことば」を使います（English も選べます）。
- 日本語に戻す時も「設定 → 言語 / Language」で「日本語」を押します。

委託商品

作家さんやほかの団体から預かって売る商品です。既製品の販売のモードで、**「設定 → レジの機能」**の**「委託商品」**をオンにすると使えます（はじめはオフ。オンにすると、設定の一覧に「委託商品」が出ます）。

1. **手数料**（お店がいただく割合）を選びます。いらなければ0%のまま。
2. **「設定 → 商品・在庫の調整」**（開店前は「商品と仕入れ数」）で、預かった商品の**「委託先」**に名前を入れます。自分の店の商品は空欄のまま。
3. あとはふつうに会計するだけです。

- **会計記録**のいちばん上に**「受託合計」**（預かった売上の合計）と、委託先ごとの金額が出ます。1件ずつのカードにも「うち委託 ¥〇〇」と出ます。
- **売上集計の「売上の概要」**と全項目のPDFに、委託先ごとの**点数・受託額・手数料・お渡しする額**が出ます。
- 受託額は**商品の値段**で数えます。セット割・クーポンの値引きはお店の負担として、受託額からは引きません。
- 会計した時の委託先がその会計に残ります。あとで委託先を変えたりオフにしたりしても、前の会計の受託額は変わりません。


複数の端末で同時に会計する

1台目が「新しく開店する」、ほかの端末は「合流する」を押すだけ。売上も在庫も、自動でひとつにまとまります。

覚えることは、これだけ

- 端末は「お店」に入れて使います。お店に入っている端末だけが、お店の売上・注文を見たり会計したりできます。
- はじめての端末は、**オーナーの端末の「端末を入れる」**から入れます（**1台ごとに1回だけ**）。
- 入れた端末は、お店のどれか1台が開店すると「合流する」が出ます。**押すだけ**で合流します（コードを打つことはありません）。

同期のしくみ（図）



お店の端末どうしが、インターネットの置き場を通して、同じ売上・在庫を見ます

はじめての端末を、お店に入れる（1台ごとに1回だけ）



合言葉だけでも、オーナーの「入れる」だけでも入れません（両方そろった時だけ入れます）

1. **オーナーの端末**で**「設定 → 複数端末で使う → 端末を入れる」**を押します。QRコードと合言葉（例：K7PQ-4XA2）が**10分だけ**出ます。
2. **新しい端末**のカメラでQRコードを読み取るか、**「開店・合流 → 合流する」**の**「お店に入る」**に合言葉を入れて、**「お店に入れてもらう」**を押します。先に**「この端末の使い方」**（レジ・KD・CDなど）を選んでおきます。
3. オーナーの端末に**「お店に入れてほしい」**が出ます。新しい端末に出ている**確かめる番号（3けた）**と同じかを見比べて、**「入れる」**を押します。知らない端末なら**「断る」**。
4. 入れてもらうと、お店で開いている販売会に**そのまま合流**します。

※カメラで読み取るとブラウザで開きます。**ホーム画面に追加したアプリで使う端末**は、QRコードの下に出る**合言葉**を入れてください（ブラウザとホーム画面のアプリは、中身が別々のため）。

KD・CDなど置きっぱなしの端末は、その端末の「設定 → 複数端末で使う」で**「お店で開店したら、自動で合流する」**をオンにすると、押さなくても合流します（初めはオフ）。

オーナーと、お店の端末の一覧

はじめに開店した端末が**オーナー**になります。オーナーの端末の「設定 → 複数端末で使う」には**このお店の端末**が並び、**「外す」**（すぐに売上・注文が見られなくなる）・**「オーナーにする」**・**「レジに戻す」**ができます。**「お店の記録」**には、だれがいつ端末を入れた・外したかが残ります（あとから消せません）。

電池が切れた・なくした時のために



アカウントの代わりに「オーナー2台」と「紙の鍵」で、取り戻せるようにしています

- **控えのオーナー**：信頼できる人のレジを1台**「オーナーにする」**。開店した端末の電池が切れても、その端末で端末を入れたり外したりできます。
- **なくした・盗まれた時**：オーナーの端末で、その端末を**「外す」**。オーナーの端末をなくした時は**「なくした端末を締め出す」**（ほかのオーナーを全部外し、お店の鍵も作り直す）。
- **お店の鍵**：「端末をなくした時のために → お店の鍵を作って印刷する」。オーナーの端末を全部なくした・記録が消えた時に、新しい端末で**「開店・合流 → お店の鍵を使う」**に入れると、その端末がお店のオーナーになります。**紙を持っている人はだれでもオーナーになれる**ので、金庫・事務所にしまってください。
- **iPhone はホーム画面に追加して使う**：Safari のまま使うと、しばらく使わない時に、端末の中の記録が消されることがあります。

閉店した販売会は、中身が片づけられます

閉店すると、全部の端末が集計を残したあとで、その販売会の中身（会計・予約・端末の一覧）は置き場から**自動で消されます**。集計はそれぞれの端末の**「設定 → 過去の販売会」**に残っています。

電波が切れていて閉店を受け取れなかった端末も、つながった時に**自分の手元の会計で閉店して集計を残します**。

途中から共有したくなった

開店し直す必要はありません。**「設定 → 複数端末で使う」**の**「ほかの端末と共有を始める」**を押すと、ここまでの会計も在庫もそのまま引き継がれます。お店のほかの端末には**「合流する」**が出ます。

すでに**別々に営業を始めてしまった端末どうし**をまとめる時は、片方で**「設定 → 複数端末で使う → お店の販売会に合流する」**を開き、もう片方の販売会を押します（同じお店の端末どうしの時）。この端末の会計もいっしょに持っていきます。

名前の違う販売会が1つになるとき

たとえば1台目が「午前の部」、2台目が「午後の部」で開店していた場合、合流するときに**どちらの名前にするかを選ぶ画面**が出ます。選んだ名前に、全部の端末がそろいます。

つながっている端末を確かめる

「設定 → 複数端末で使う」の**「いま共有している端末」**に、参加している端末が並びます。会計する端末か、CDかも分かります。通信が途切れている端末は灰色になります。

端末に名前を付けておくと分かりやすい

同じ一覧の下にある**「この端末の名前」**に、**「レジ1」「お客様用」**のように入れておくと、どれがどの端末かひと目で分かります。名前はその端末にだけ保存され、売上には影響しません。

画面を消したり他のアプリに切り替えたりすると、端末は通信を止めます。**画面に戻ればひとりでに追いつく**ので、そのまま使って大丈夫です。

通信が切れたとき

レジの画面に**赤い帯**が出ます。**その間も会計はそのまま続けられます**（この端末に貯まり、つながると自動でまとめて送られます）。つながっていないまま閉店しようとすると引き止めるので、電波の良い場所で表示が緑になってから閉店してください。

電波が切れたまま画面を読み込み直したり、アプリを閉じたりしても、**送れていない会計はこの端末に控えてあり**、つながった時にもう一度送ります（同じ会計が2つになることはありません）。

通信障害の時の対処

共有はインターネットを通して行うので、つながらない間はほかの端末に届きません。次の順で対処してください。

1. **会計は止めずに続ける**（それぞれの端末に貯まり、つながると自動で送られます）。
2. 電波の入るスマホの**インターネット共有（テザリング）**や、**別の携帯会社**のスマホ・モバイルWi-Fiに、全部の端末をつなぎ直す。つながった所から、すぐ追いつきます。
3. それでもつながらない間は、KD・CD には新しい会計が届きません。注文は**伝票の印刷**や声かけで伝えます。
4. 閉店は、全部の端末がつながってから（赤い帯が消えてから）。

Bluetooth で端末どうしを直接つなぐ方法は、iPhone・iPad のブラウザでは使えないため、ありません。

共有されるもの

会計（売上・取消）／在庫と残数／商品の追加・値段・種類・備考／販売会の名前／売上目標／セット割（オン・オフ、組み合わせと額）／予約／閉店。**これらは全部の端末で同じになります。**

端末ごとに持つのは、**領収書の発行者名**と**画面の明るさ・時計や天気の設定**だけです。

共有しているときの閉店

「閉店する」は共有している販売会そのものを終わらせる操作です。どの端末から閉店しても、**共有中のすべての端末がいっしょに閉店**になり、それぞれの端末に同じ集計が保存されます。ほかの端末がまだ会計している場合は、先に声をかけてください。

自分の端末だけ先に終えたいときは、「設定 → 複数端末で使う」の**「この端末の利用を終える」**を使います。ほかにレジの端末が残っていない時は、**閉店して集計するか**を先に聞かれます（交代で次の人があとから合流する時だけ、閉店せずに抜けます）。

反映は電波の状況でおくれることがあります。おくれても、その端末だけで会計を続けられます。**「設定 → 複数端末で使う → 速さを測る」**で、いまどのくらいおくれているかを数字で確かめられます。

CD（お客様に金額を見せる）

もう1台の端末を**お客様に向ける金額表示**にできます。レジ役の端末で打った内容が、そのまま大きな文字で映ります。

1. レジ役の端末で、いつもどおり開店しておきます。
2. 表示に使う端末で**「開店・合流 → 開いている販売会に合流する」**を開きます。
3. **「この端末の使い方」**で**「CD」**を選び、一覧から販売会を押します。
4. お客様から見える向きに立てかけます。

> **すでに共有している端末なら、1回で切り替わります**
> その端末がもう同じ販売会で会計しているなら、**コードを入れ直す必要も、共有をやめる必要もありません**。**「設定 → この端末の役割」**を開いて**「CD」**を押すだけです。
>
> 戻す時は、表示の左上の×か、同じ一覧の**「レジ」**1回で、**そのまま同じ販売会の続きから会計できます**。行列の具合に合わせて、レジを増やしたり表示に回したりを何度でも切り替えられます。

商品を打つたびに**明細と合計**が1行ずつ増えていきます。レジで**「会計へ進む」**を押すと合計の文字が大きくなり、お預かりを入れると**お釣り**も出ます。会計が終わると**「ありがとうございました」**に変わり、決めた秒数（はじめは3秒）そのまま出ています（次のお客様の商品を1点打てば、すぐ次の会計の画面に変わります）。

端末を**横向きに寝かせても、明細はそのまま出ます**（左に買うもの、右に金額の2段組みになります）。

> **「設定 → CD（お客様用の画面）」で決められること（全部のCDにそろいます）**
>
> - **明るさ**…暗い／明るい。屋外や窓ぎわでは「明るい」が読みやすくなります。
> - **待っている間の画面**…上から「いらっしゃいませ」→ 使える支払い方法 → 広告 の順に並びます。
> - **待っている間の広告**…画像を8枚まで足せます。下の**横長の枠（16：9、おすすめ 1600×900）**に出し、縦長の画像は高さに合わせて左右を空けます。1枚ずつ横に流して止め、をくり返します（止めておく長さも選べます）。画像はこの端末にしまい、共有している時はCDにも送ります。
> - **支払い方法**…現金・コード決済・カードなどを、形で分かる絵と名前で並べます（会社のロゴは使いません）。

覚えておくこと

- お客様用にした端末では**会計はできません**（映すだけです）。
- ふだんのレジに戻すときは、画面の**左上の×**を押します（KD・ハンディも同じです）。CD・KD・ハンディにする前にいた画面（「この端末の役割」「複数端末で使う」など）に、**見ていた位置のまま**戻ります。
- アプリのどの画面でも、「戻る」（左端から右へなぞった時も）は**ひとつ前にいた画面の、見ていた位置**へ戻ります。
- 電波が切れても表示のままです。つながり直すと自動でまた映ります。
- パソコンのブラウザでCDにすると、そのまま**全画面**になります。上の右の四角いボタンで、全画面にしたり、やめたりできます。
- 画面が消えていた・他のアプリを使っていた場合も、**戻れば自動で追いつきます**。
- レジが2台あるときは、**いま打っている方**の内容が映ります。
- 明細は上から、金額は下に並びます。レジで**「会計へ進む」**を押すと、**合計点数・合計・お預かり（はじめは0円）・不足・お釣り**が出ます。PayPay などの時は、お預かりの代わりに支払い方法が出ます。

音と読み上げ（設定 → 音と読み上げ）

- アプリで鳴る音と、CDの読み上げは、**「設定 → 音と読み上げ」**の1か所で切り替えます。**「全部オン」「全部オフ」**でまとめて、または項目ごとに切り替えられます。右の音の印を押すと、その音をこの端末で試しに聞けます。
- **この端末の音**（端末ごと）…操作音、KDの新しい注文の知らせ（ファストフードの時）。
- **CDの音と読み上げ**（全部のCDにそろう）…会計が済んだ時の音、「ありがとうございました」、合計（「お会計は、1,280円です」）、呼び出し番号（ファストフードの時。はじめは切ってあります）。
- 呼び出し番号の読み上げは「**番号札、E 1001番、を、お持ちのお客様。カウンターにお越しください。**」です。
- iPhone・iPad は、**画面に1回さわるまで音が出ません**。CDに「タッチで音が出ます」と出ている時は、1回さわってください。音の大きさは、端末の音量で決めます。

お礼の長さ・広告の形（設定 → CD）

- **お礼を出しておく長さ**…会計が済んだ時の「ありがとうございました」を出す長さです（はじめは3秒。2・3・5・8・15秒から）。次のお客様の商品を打てば、すぐ次の会計に変わります。
- **広告の枠の形**…**A4縦**（はじめ）・**A4横**・**横長 16:9**。A4で作った広告は、枠をA4にすると画面の中でいちばん大きく出ます（おすすめは横1240×縦1754ほど）。
- 金額の画面の空いている所には、**セット割まであと何を足せばよいか**と、使える支払い方法が出ます。待っている間の画面には時計も出ます。
- **ハンディ**でテーブルの注文を打っている間は、CDには何も出ません（CDはレジの会計だけを映します）。

③ 閉店する

1. 未清算の**予約が残っていないか**確認します。
2. 画面の右上の**「閉店する」**を押します。
3. 確認の画面が出るので、内容を読んで**OK**を選びます。
4. 閉店すると**その回の売上が自動で集計され**、「発表用のまとめ」が出ます。

閉店した記録は**「設定 → 過去の販売会」**に自動で保存され、レジの会計データは空になります。あとから集計を見たり、PDFを出したりできます。

閉店は**ふつうはレジの端末**で行います。KDの端末で「閉店する」を押した時は、全部の端末が閉店になることを**もう一度確かめてから**閉店します。

複数の端末で使っているとき

どの端末で閉店しても、**共有中のすべての端末がいっしょに閉店**になります。ほかの端末にも「他の端末で閉店されました」と出て、同じ集計がその端末にも保存されます。1台ずつ閉店して回る必要はありません。

売上を見る・PDFにする

下の**「売上集計」**から見られます。

発表用のまとめ

結果を発表するときに使う、**要点だけの1枚**です。「売上ハイライト」「売れ筋ベスト10」「時間帯の動き」「客層とカテゴリ」の4種類から選べ、画面に出ている見本がそのままPDFになります。1枚だけでも、4種類まとめてでも保存できます。

くわしい集計

- **売上の概要**…総売上・来店人数・客単価など。売上目標を決めていれば達成率も出ます。セット割で引いた額と件数もここに出ます（総売上は引いた後の、実際に受け取った額です）。
- **商品別の売れ行き**…どれがどれだけ売れたか、仕入れのうち何％はけたか、売れ残りはいくらか。
- **時間帯別の客数／売上の積み上がり**…いつ混んだか、開店からどう積み上がったか。**レジの混み具合**（いちばん混んだ15分に何人さばいたか、**レジ2台あると安心だった時間帯**、共有した時の端末ごとの会計数）も出ます。
- **買い方の傾向**…1人が何点買ったか、どの価格帯が売れたか、何と何が一緒に買われたか。**セット割の効果**（セットになった会計の数、セットの方の客単価、**あと1種類でセットだった会計**と、足りなかった種類）も出ます。声かけの参考にしてください。
- **客層・カテゴリ別**…客属性ごとの人数と客単価、**客層ごとの人気商品**（その客層でとくに人気の商品が、全体の何倍売れたか）、カテゴリ別の売上。
- **一緒には買われにくい組み合わせ**（「買い方の傾向」の下）…似た商品（同じ分類）なのに、同じ会計にほとんど入らない2品です。お客様が**どちらか一方で満足している**見込みがあるので、値段や味が近いなら、次回はどちらかを減らす（売れ数の少ない方を削る）候補になります。完売した後の会計は数えません。**「傾向あり」は件数が少なめ**なので、次の回でも同じ結果になるかを見てから決めてください。
- **完売と売り逃し／次回の仕入れ数の目安**…次回の準備に使えます。
- **販売会ごとの推移**…回を重ねるほど、前回からの伸びが見えます。

書き出し

「書き出し（PDF・CSV）」から、全項目のレポート（PDF）、商品別CSV（精算用）、会計明細CSV、全データJSON を保存できます。商品別CSVの売上は定価で数えているので、セット割があった回は**「合計」の下に割引の行と「総売上（割引後）」の行**が付きます。レジのお金と合わせるのは「総売上（割引後）」です。

> **印刷の画面からレジにもどるには**
>
> PDFにする時は別の画面が開きます。保存し終えたら、その画面のいちばん上の**「✕ 閉じて戻る」**を押すとレジにもどれます。印刷の画面を閉じてしまっても、となりの**「印刷・PDF保存」**でもう一度開けます。

全項目のPDFと、発表用のまとめ

全項目のPDFには、画面の集計のすべて（概要・商品別・時間帯・ペース・在庫の減り方・客層とカテゴリ・完売と売り逃し・次回の仕入れ数・注文と提供時間・委託商品・消費税・販売会ごとの推移・操作の履歴）が入ります（使っていない項目は出ません）。

発表用のまとめは、白黒で印刷して配るレジュメ向けに、色や棒を使わない**表だけ**の形です。

前回の記録をPDFから取り込む

前回比や「前回の実績を参考に反映」は、この端末の**「過去の販売会」**にある、いちばん新しい記録を使います。端末を初期化した・別の端末で開いたなどで前回の記録が無い時は、**前回の「集計結果のPDF」から取り込めます**。

1. **「設定 → 過去の販売会」**（開店の画面の**「前回の記録」**からも行けます）で、**「前回の集計PDFを取り込む」**を押します。
2. 前回のPDFを選びます。総売上・来店人数・商品ごとの販売数などを読み取って、**確かめる画面**が出ます。
3. **PDFと見比べます。**日付はPDFを作った日が入っているので、販売会の日と違えば直します。「合っています」の印が出ていれば、読み取りの漏れはありません。
4. **「前回の記録として保存する」**を押します。

- 古い版のアプリで作ったPDFでも読めます。版によっては商品ごとの売上が無く、**個数だけ**を取り込みます。
- 写真やスキャンのPDF（文字の無いPDF）は読めません。その時は、総売上と来店人数を**手で入れて**保存できます。
- 読み取りを間違えて保存した時は、一覧の**「消す」**で消して、取り込み直せます（消せるのは取り込んだ記録だけです）。
- 次回のために、閉店したら**「書き出し（PDF・CSV）」の全項目のPDF**を残しておくと安心です。

手伝いの人に端末を渡す

当日の手伝いの人に端末を渡す時は、**この端末でできる操作**を決めて、**6けたのパスコード**でロックできます。うっかり閉店したり、設定や記録を変えたりするのを防げます。

1. **「設定 → この端末の設定 → この端末を制限する」**を開きます。
2. **「ロック中にできること」**にチェックを付けます。**会計はいつもできます。**初めは「予約」「会計記録を見る」だけにチェックが付いています。
3. **「パスコードを決めて制限を始める」**を押し、6けたの数字を2回入れます。

ロック中は、画面の上に**鍵の印（制限中）**が出て、許していないボタンは薄くなります。押すとパスコードを聞かれ、**正しく入れるとロックが外れて**、押した画面が開きます。鍵の印を押しても外せます。

覚えておくこと

- ロックは**その端末だけ**のものです。ほかの端末や、共有している売上には影響しません。
- 2回目からは**「前と同じパスコードで制限を始める」**で、パスコードを入れずにすぐロックできます。
- **CD**にしている端末をロックしておくと、お客様が×を押しても戻りません。
- 5回続けて間違えると、30秒は入れられなくなります。
- **パスコードを忘れると外せません**（ブラウザのデータを消すと外れますが、その端末に残っている記録も消えます）。控えておいてください。

こんな時どうする？

こんな時	どうする
画面が固まった・反応しない	ブラウザを**再読み込み**してください。営業中の記録と在庫は保存されているので消えません。開店からやり直す必要もありません。
お預かりが足りないと出る	会計はまだ成立していません。正しい金額を入れ直してからボタンを押してください。
まちがえて「完了・記録」を押した	「会計記録」からその会計を**取り消し**てください。売った商品は在庫にもどります。取り消した**客No.は欠番**になり、あとの会計の番号はずれません（お渡し済みの領収書と食い違わないようにするためです）。
セット割を付けたくない・付かない	「設定 → セット割・クーポン」のスイッチを確かめてください。オンの時は、**コーヒーとクッキーが同じ会計に入っていれば**自動で10円引きになります。記録してしまった会計は「会計記録」の**修正**で品目を直すと、割引も付け直されます。
商品が売り切れた	ボタンに「完売」と出ます。お客様に売り切れをお伝えください。
電池が少ない	会計のたびに保存されているので、電源が切れてもデータは残ります。充電してから開き直してください。
ほかの端末の会計が反映されない	「設定 → 複数端末で使う」で状態を確認してください。電波が戻れば自動で追いつきます。
画面がまぶしい・暗くて見えない	「設定 → この端末の設定 → 画面の明るさ」で**明るく／暗く**を選べます。ふだんは**「端末に合わせる」**のままで、iPhone・iPadの設定にそのまま付いていきます。
ほかの端末で閉店された	その端末も自動で閉店になり、同じ集計が保存されます。売上が消えたわけではありません（「設定 → 過去の販売会」で見られます）。
交代する	同じ端末なら、そのまま次の人に渡してください。次の人が自分の端末を使うなら、その端末で**「開店・合流 → 開いている販売会に合流する」**から入ります。
合流したい販売会が一覧に出ない	この端末が**お店に入っているか**確かめてください（入っていなければ、オーナーの端末の「端末を入れる」から入れます）。開いている端末の画面の上に**「共有中」**が出ていなければ（通信できない時に開店した等）、その端末の**「設定 → 複数端末で使う → ほかの端末と共有を始める」**を押すと、一覧に出るようになります。
データを別の端末に移したい	「設定 → データの書き出し」で保存し、移す先の端末の開店画面の「データを取り込んで始める」で読み込みます。

当日チェックリスト

開店前

- [ ] 端末の充電が十分にある
- [ ] 通信の状況を確認した（複数端末で共有する場合）
- [ ] 「① 開店・合流」の手順で、1台目が開店した
- [ ] 複数端末を使う場合、2台目からは「合流する」で同じ販売会に入った
- [ ] 釣り銭の準備ができている

営業中

- [ ] 会計は必ず「完了・記録」まで押し切る
- [ ] 売り切れの商品はお客様に一言添える
- [ ] 追加搬入したら「設定 → 商品・在庫の調整」で仕入れ数を増やす

閉店時

- [ ] 未清算の予約がない
- [ ] 「③ 閉店する」の手順で閉店し、集計を確認した
- [ ] 必要ならPDF・CSVを保存した

連絡先

責任者：＿＿＿＿＿＿＿＿　連絡先：＿＿＿＿＿＿＿＿