



Administración de plataformas I

Montaje de un servidor DHCP

Profesor:
Ing. Nicolás Javier Salazar Echeverry
nicolas.salazar1@u.icesi.edu.co

Facultad de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas 25 de marzo de 2025

1. Montaje propuesto

En esta guía se espera hacer un montaje de un cliente y un servidor DHCP todo sobre el Hipervisor de VirtualBox

Para ello se deberán seguir los siguientes pasos:

- Instalar el software necesario en el cliente y el servidor
- Configurar la interfaz de red del servidor y el cliente
- Definir la configuración del servidor DHCP
- Probar el servicio

2. Instalación del servidor DHCP

Para la instalación de un servidor DHCP en un Ubuntu server 22.04 una vez logueados en la máquina usamos:

```
$ sudo apt update
$ sudo apt install mariadb-server kea-dhcp4-server kea-admin -y
```

3. Configuración del servicio

Luego debemos editar el archivo /etc/kea/kea-dhcp4.conf donde se definen las configuraciones del servidor DHCP.

```
"type": "memfile",
                      "lfc-interval": 3600
             },
             "valid-lifetime": 4000,
             "renew-timer": 1000,
             "rebind-timer": 2000,
             "subnet4": [
                      {
                              "subnet": "192.0.2.2/24",
                              "pools": [{ "pool":
"192.0.2.100 - 192.0.2.200" }],
                              "option-data":[
                                       {
                                               "name": "
routers",
                                               "data":
"192.0.2.1"
                                       },
                                               "name": "domain
-name-servers",
                                               "data":
"192.0.2.10, 192.0.2.20"
                                       }
                              ]
                      }
    }
```

Validación de la configuración: kea-dhcp4 -t kea-dhcp4.conf , para levantar el servicio.

4. Configuración de la interfaz

Configuramos una IP estática al servidor DHCP, usando el archivo de configuración del netplan, despues de modificarlo usamos el comando sudo

netplan try

5. Verificación del servidor

Primero se debe verificar la dirección IP del servidor:

```
$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state
   UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
      valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
      valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc
   pfifo_fast state UP group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:3f:30:6d brd ff:ff:ff:ff
   inet 192.0.2.2/24 brd 192.0.2.255 scope global enp0s8
      valid_lft forever preferred_lft forever
```

6. Configuración del cliente DHCP

¿Cómo conectamos un cliente a un server DHCP?

7. Validación

Del servidor podemos verificar la conexión del nuevo cliente:

```
$ cat /var/lib/kea/kea-leases4.csv
address,hwaddr,client_id,valid_lifetime,expire,subnet_id,
    fqdn_fwd,fqdn_rev,hostname,state,user_context
192.0.2.100,88:83:5d:b7:23:dc,01:88:83:5d:b7:23:dc
    ,4000,1741729545,1,0,0,i2t-gole.,0,
```

8. Conexión con Base de datos

Con kea-dhcp podemos definir una base de datos para guardar la información de los clientes que se conecten a nuestro servidor, esta opción es recomendable si se tiene una aplicación en producción; primero se debe instalar el motor de base de datos que se desea utilizar, las opciones posibles se pueden consultar en la documentación, para este caso usaremos MySQL (con mariadb)

```
$ sudo apt install mariadb-server -y
```

Una vez instalada debemos preparar la base de datos, se recomienda hacer estos psaso directamente como usuario *root*:

```
$ mysql -u root -p
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE kea_lease_db;
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'kea'@'localhost' IDENTIFIED BY '
    secure-password';
MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON kea_lease_db.* TO 'kea'@'
    localhost';
MariaDB [(none)]> quit
```

Como se recomienda en la documentación de kea, vamos a cambiar el parámetro por defecto de la base de datos para mejorar el desempeño de la misma:

```
$ vim /etc/mysql/my.cnf
[mysqld]
innodb_flush_log_at_trx_commit=2
```

Después, inicializamos la base de datos con la herramienta kea-admin:

```
$ kea-admin db-init mysql -u kea -p secure-password -n
kea_lease_db
```

Actualizamos la configuración del servidor para que nos soporte la base de datos:

Finalmente, volvemos a levantar el servicio y validamos el status

9. Configuración DHCPv6

Instalamos el software para el DHCPv6 en la máquina

```
$ sudo apt install kea-dhcp6-server mariadb-server -y
```

Agregamos la configuración del DHCPv6 Server en el archivo de configuración /etc/kea/kea-dhcp6.conf

```
{
"Dhcp6": {
    "interfaces-config": {
        "interfaces": [ "enp0s8" ]
    },

"control-socket": {
        "socket-type": "unix",
        "socket-name": "/tmp/kea6-ctrl-socket"
    },

"lease-database": {
        "type": "memfile",
```

```
"lfc-interval": 3600
},
 "expired-leases-processing": {
     "reclaim-timer-wait-time": 10,
     "flush-reclaimed-timer-wait-time": 25,
     "hold-reclaimed-time": 3600,
     "max-reclaim-leases": 100,
     "max-reclaim-time": 250,
     "unwarned-reclaim-cycles": 5
},
"renew-timer": 1000,
"rebind-timer": 2000,
 "preferred-lifetime": 3000,
 "valid-lifetime": 4000,
 "option-data": [
    {
         "name": "dns-servers",
         "data": "2001:db8:2::45, 2001:db8:2::100"
],
"subnet6": [
    {
         "subnet": "2001:db8:1::/64",
        // Normal pools
         "pools": [ { "pool": "2001:db8:1::/80" } ],
         // Kea supports prefix delegation (PD). This
mechanism delegates
         // whole prefixes, instead of single addresses. You
 need to specify
         // a prefix and then size of the delegated prefixes
 that it will
         // be split into. This example below tells Kea to
use
```

```
// 2001:db8:1::/56 prefix as pool and split it into
 /64 prefixes.
         // This will give you 256 (2^{(64-56)}) prefixes.
         "pd-pools": [
             {
                 "prefix": "2001:db8:8::",
                 "prefix-len": 56,
                 "delegated-len": 64
         ],
         "option-data": [
             // You can specify additional options here that
 are subnet
             // specific. Also, you can override global
options here.
                 "name": "dns-servers",
                 "data": "2001:db8:2::dead:beef, 2001:db8
:2::cafe:babe"
         ],
         // Host reservations can be defined for each subnet
         // Note that reservations are subnet-specific in
Kea. This is
         // different than ISC DHCP. Keep that in mind when
migrating
         // your configurations.
         "reservations": [
             // This is a simple host reservation. The host
with DUID matching
             // the specified value will get an address of
2001:db8:1::100.
                 "duid": "01:02:03:04:05:0A:0B:0C:0D:0E",
                 "ip-addresses": [ "2001:db8:1::100" ]
```

```
}
        ]
    }
    // More subnets can be defined here.
    //
             {
    //
                 "subnet": "2001:db8:2::/64",
                 "pools": [ { "pool": "2001:db8:2::/80" } ]
    //
     //
             },
     //
                 "subnet": "2001:db8:3::/64",
                 "pools": [ { "pool": "2001:db8:3::/80" } ]
     //
    //
             },
    //
             {
                 "subnet": "2001:db8:4::/64",
                 "pools": [ { "pool": "2001:db8:4::/80" } ]
     //
    //
],
"loggers": [
{
     "name": "kea-dhcp6",
     "output_options": [
         {
             "output": "/var/log/kea-dhcp6.log"
    ],
    // This specifies the severity of log messages to keep.
 Supported values
     // are: FATAL, ERROR, WARN, INFO, DEBUG
     "severity": "INFO",
    // If DEBUG level is specified, this value is used. 0
is least verbose,
    // 99 is most verbose. Be cautious, Kea can generate
lots and lots
    // of logs if told to do so.
     "debuglevel": 0
```

٦	-	r	•			1 .	1 Т	
ı		m	11	vers	210	100	1 I	cesi

] } }