

```
right=%any
right=%any
             rightprotoport=17/%an
      注意:conn开头的两行必须左对齐, 开头不能有空格, 其他每一行必须以Tab开头
添加账号密码
      [root@qianxi ~]# cat /etc/ppp/chap-secrets
      # Secrets for authentication using CHAP
      # client server secret IP addresses
      配置类型为:用户名 * 密码 *
      第一个*代表的意思的服务类型,在这里是L2TP,因为PPTP的账号密码管理文件也是此文件,所以以通配符*代替更好。
      第二个*代表的用户限制地址,如果填进去某个IP,则是限制只能此IP连接该VPN。
开启内核转发
      cat /etc/sysctl.conf
      net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
     net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1
      vm.swappiness = 0
      net.ipv4.neigh.default.gc_stale_time=120
      net.ipv4.conf.all.rp_filter=0
      net.ipv4.conf.default.rp_filter=0
      net.ipv4.conf.default.arp_announce = 2
      net.ipv4.conf.lo.arp_announce=2
      net.ipv4.conf.all.arp_announce=2
      net.ipv4.tcp_max_tw_buckets = 5000
      net.ipv4.tcp_syncookies = 1
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 1024
      net.ipv4.tcp_synack_retries = 2
      kernel.sysrq=1
      net.ipv4.ip_forward = 1
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 0
     net.ipv4.conf.default.accept_source_route = 0
net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0
      net.ipv4.conf.default.send_redirects = 0
      net.ipv4.conf.all.log_martians = 0
      net.ipv4.conf.default.log_martians = 0
      net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0
      net inv4 conf default accept redirects = 0
      net.ipv4.icmp_ignore_bogus_error_respon
使用sysctl -p 重新加救内核配置项, 使之生效
启动服务
      [root@qianxi ~]# systemctl start ipsec
查看状态:
                             [root@qianxi ~]# ipsec verify
Verifying installed system and configuration files
                           Version check and insec on-path
Libreswan 3.25 (netkey) on 3.10-693.2.2.el7.x86_64
Checking for IPsec support in kernel
KITKEY: Testing XFBM related proc values
LICMP default/send_redirects
LICMP of market large
LICMP default/send_redirects
LICMP of market large
LICMP larget larget
LICMP larget
LIC
防火培配置
      iptables -A INPUT -m policy --dir in --pol ipsec -j ACCEPT
      iptables -A FORWARD -m policy --dir in --pol ipsec -j ACCEPT
      iptables -t nat -A POSTROUTING -m policy --dir out --pol none -j MASQUERADE
      iptables -A FORWARD -i ppp+ -p all -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
      iptables -A FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
      iptables -A INPUT -m policy --dir in --pol ipsec -p udp --dport 1701 -j ACCEPT
      iptables -A INPUT -p udp --dport 500 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp --dport 4500 -j ACCEPT
      iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
      service iptables restart
  → 2人直於> 中
                                                                                                                                                                                      ■ RH ...
                                                                                更多精彩内容, 就在简书APP
                                                                               "小礼物走一走,来简书关注我"
                                                                                   还没有人赞赏, 支持一下
    梅梅呐
总资产0.271 共写了4929字 获得5个赞 共5个粉丝
全部评论 1 只看作者
                                                                                                                                                                            按时间侧序 按时间正序
运维小宝
2模 2019.10.3
           你好,你这个搭建好之后默认是I2tpd协议的 如果手机罐选择ipsec类型 需要怎么连?服务端是否要做调整?
```

left=2.2.2.2 //修改为服务器IP地址