语言中文网 C语言数程 C++数程 Python数程 Java数程 Linux入门 更多>>

阅读: 933,645

♠ 首页 > 编程笔记 > C语言笔记 > C语言专题 > ASCII码 ASCII码一览表, ASCII码对照表

C语言中文网推出辅导细胞,包括「C语言辅导组、C++辅导组、算法/数据的辅导组」,全部都是一对一数学:一对一辅导 + 一对一各股 + 布置作业 + 项目实践 + 永久学习。QQ在线,随时响应!

ASCII(American Standard Code for Information Interchange,美国信息互换标准代码)是一套基于拉丁字母的字符编码,共牧录了 128 个字符,用一个字节就可以存储,它等同于国际标准 ISO/IEC 646。

ASCII 规范于 1967 年第一次发布,最后一次更新是在 1986 年,它包含

an ⊃23 1}	199 1-19 9	, same 20	特殊功能但是无法显示的字符)和 95 个	
二进制	十进制	ASCII 编码 十六进制	一览表(淡黄色背景为控制字符,白色制 字符/缩写	計長为可显示字符) 解釋
00000000	0	00	NUL (NULL)	空字符
00000001	1	01	SOH (Start Of Headling)	标题开始
00000010	2	02	STX (Start Of Text) ETX (End Of Text)	正文开始 正文结束
00000011	4	04	EOT (End Of Transmission)	传输结束
00000101	5	05	ENQ (Enquiry)	请求
00000110	6	06	ACK (Acknowledge)	回应/响应/收到通知
00000111	7	07	BEL (Bell)	响铃
00001000	9	08	BS (Backspace) HT (Horizontal Tab)	退格 水平制表符
00001001	10	0A	LF/NL(Line Feed/New Line)	換行键
00001011	11	0B	VT (Vertical Tab)	垂直制表符
00001100	12	0C	FF/NP (Form Feed/New Page)	換页键
00001101	13	0D	CR (Carriage Return)	回车键
00001110	14	OE OF	SO (Shift Out) SI (Shift In)	不用切換 启用切換
00010000	16	10	DLE (Data Link Escape)	数据链路转义
00010001	17	11	DC1/XON	设备控制1/传输开始
00010010	18	12	(Device Control 1/Transmission On) DC2 (Device Control 2)	设备控制2
			DC3/XOFF	
00010011	19	13	(Device Control 3/Transmission Off)	设备控制3/传输中断
00010100	20	14	DC4 (Device Control 4)	设备控制4
00010101	21	16	NAK (Negative Acknowledge) SYN (Synchronous Idle)	无响应/非正常响应/拒绝接收 同步空闲
00010111	23	17	ETB (End of Transmission Block)	传输块结束/块传输终止
00011000	24	18	CAN (Cancel)	取消
00011001	25	19	EM (End of Medium)	已到介质末端/介质存储已满/介质中断
00011010	26	1A	SUB (Substitute)	替补/替换
00011011	27	1B 1C	ESC (Escape) FS (File Separator)	逃离/取消
00011100	28	1C 1D	FS (File Separator) GS (Group Separator)	文件分割符 组分隔符/分组符
00011101	30	1E	RS (Record Separator)	记录分离符
00011111	31	1F	US (Unit Separator)	单元分隔符
00100000	32	20	(Space)	空格
00100001	33	21	!	
00100010 00100011	34	22	#	
00100011	36	24	\$	
00100101	37	25	%	
00100110	38	26	8t	
00100111	39	27		
00101000	40	28	(
00101001 00101010	42	29 2A	*	
00101011	43	2B	+	
00101100	44	2C		
00101101	45	2D	-	
00101110	46	2E		
00101111	47	2F	0	
00110000	48	30	1	
00110010	50	32	2	
00110011	51	33	3	
00110100	52	34	4	
00110101	53	35	5	
00110110	54	36	7	
00111000	56	38	8	
00111001	57	39	9	
00111010	58	3A		
00111011	59	3B		
00111100	60	3C 3D	=	
00111101	62	3E	>	
00111111	63	3F	?	
01000000	64	40	@	
01000001	65	41	Α	
01000010	66	42	В	
01000011 01000100	68	43	C D	
01000101	69	45	E	
01000110	70	46	F	
01000111	71	47	G	
01001000	72	48	H I	
01001001	73	49 4A	J	
01001010	75	4B	K	
01001100	76	4C	L	
01001101	77	4D	М	
01001110	78	4E	N	
01001111	79	4F 50	O P	
01010000	81	51	Q	
01010010	82	52	R	
01010011	83	53	S	
01010100	84	54	Т	
01010101	85	55	U	
01010110 01010111	86	56 57	v w	
01010111	88	57	x	
01011001	89	59	Y	
01011010	90	5A	Z	
01011011	91	5B	ι	
01011100	92	5C	\	
	93	5D	1	
01011101	94	SE	A	
01011101 01011110 01011111	94 95	SE SF	_	

01100001	97	61	a	
01100010	98	62	b	
01100011	99	63	с	
01100100	100	64	d	
01100101	101	65	e	
01100110	102	66	f	
01100111	103	67	g	
01101000	104	68	h	
01101001	105	69	i	
01101010	106	6A	j	
01101011	107	6B	k	
01101100	108	6C	I	
01101101	109	6D	m	
01101110	110	6E	n	
01101111	111	6F	0	
01110000	112	70	p	
01110001	113	71	q	
01110010	114	72	r	
01110011	115	73	s	
01110100	116	74	t	
01110101	117	75	u	
01110110	118	76	v	
01110111	119	77	w	
01111000	120	78	x	
01111001	121	79	у	
01111010	122	7A	z	
01111011	123	7B	{	
01111100	124	7C	I	
01111101	125	7D	}	
01111110	126	7E	~	
01111111	127	7F	DEL (Delete)	删除

对控制字符的解释

ASCII 赣码中第 0-31 个字符(开头的 32 个字符)以及第 127 个字符(最后一个字符)都是不可见的(无法显示),但是它们都具有一些特殊功能,所以称为控制字符(Control Character)或者功能码(Function Code)。

这 33 个控制字符大都与通信、数据存储以及老式设备有关,有些在现代电脑中的含义已经改变了。

有些控制符需要一定的计算机功底才能理解,初学者可以跳过,选择容易的理解即可。

下面列出了部分控制字符的具体功能

NULL,空字符。空字符起初本意可以看作为 NOP (中文意为空操作,就是啥都不做的意思) ,此位置可以忽略一个字符。

之所以有这个空字符,主要是用于计算机早期的记录信息的纸带,此处留个NUL字符,意思是先占这个位置,以待后用,比如你哪天想起来了,在这个位置在放一个别的啥字符之类的。

后来呢,NUL被用于C语言中,表示学符串的结束,当一个字符串中间出现 NUL时,就意味着这个是一个字符串的结尾了。这样就方便按照自己需求去定义字符串,多长能行,当然只要你内存放得下,然后最后加一个(0,即空字符,意思是当前

• SOH (1)

Start Of Heading ,标题开始。如果信息沟通交流主要以命令和消息的形式的话,SOH 就可以用于标记每个消息的开始。

1963年,最开始 ASCII 标准中,把此字符定义为 Start of Message,后来又改为现在的 Start Of Heading。

现在,这个SOH 常见于主从(master-slave)模式的 RS232 的画值中,一个主设备,以 SOH 开头,和从设备进行通信。这样方便从设备在数据传输出项期间的转候,在下一次通信之前,去实现重新同步(resynchronize),如果没有一个海畅的类似于 SOH 这样的房记,去标记每个命令的起始成开头的话,那么重新同步,就很难实现了。

• STX (2) 和 ETX (3)

STX 表示 Start Of Text,意思是"文本开始"; ETX 表示 End Of Text,意思是"文本结束"。

通过某种通讯协议去传输的一个数据(包),称为一帧的话,常会包含一个帧头,包含了寻址信息,即你是要发给准,要发送到目的地是哪里,其后跟着真正要发送的数据内容。

而 STX,就用于标记这个数据内容的开始。接下来是要传输的数据,最后是 ETX,表明数据的结束。

而中间具体传输的线据内容,ASCII 并没有去定义,它和你所用的传输协议有关。 野姐或文本内容 SOH(表明帧头开始)(帧头信息,比如包含了目的地址,表明你发送给谁等等) STX(表明数据开始)(真正要传输的数据) ETX(表明数据结束

BELI,响铃。在 ASCII 编码中,BEL 是个比较有意思的东西。BEL 用一个可以听得见的声音来吸引人们的注意,既可以用于计算机,也可以用于周边设备(比如打印机)。

注意,BEL 不是声卡或者喇叭发出的声音,而是暗鸣器发出的声音,主要用于探警,比如哪件出现故障时禁命听到这个声音,有的计算机操作系统正常启动也会听到这个声音,蜂鸣器没有直接安装到主板上,而是需要连接到主板上的一种外设,现代报多计算机都不安装蜡鸣器了,即使输出 BEL 也听不到声音,这个时候 BEL 就没有任何作用了。

• BS (8)

BackSpace,退格键。退格键的功能,随着时间变化,意义也变得不同了。

遊格機起初的意思是,在打印机和电传打字机上,在回移动一格光标,以起到强调实字符的作用。比如你想要打印一个 a,然后加上道格镜后,就成了 aBS^。在机械类打字机上,此方法能够起到实现的强调字符的作用,但是对于后来的 CTR 下时 指收10 每于注起的时效量?

而现代所用的退格键,不仅仅表示光标往回移动了一格,同时也删除了移动后该位置的字符。

Horizontal Tab , 水平制表符 , 相当于 Table/Tab 键。

水平制表荷的作用是用于布局,它控制输出设备前进到下一个表格去处理。而制表符 Table/Tab 的宽度也是灵活不固定的,只不过在多数设备上制表符 Tab 都预定义为 4 个空格的宽度。

水平制表符 HT 不仅能减少数据输入者的工作量,对于格式化好的文字来说,还能够减少存储空间,因为一个Tab键,就代替了 4 个空格。

Line Feed,直译为"给打印机等喂一行",也就是"换行"的意思。LF 是 ASCII 编码中常被误用的字符之一。

LF 的最原始的含义是,移动打印机的头到下一行,而另外一个 ASCII 字符,CR(Carriage Return)才是将打印机的头移到最左边,即一行的开始(行首)。很多串口协议和 MS-DOS 及 Windows 提作系统,也都是这么实现的

而C语言和 Unix 操作系统将 LF 的含义重新定义为"新行",即 LF 和 CR 的组合效果,也就是回车且换行的意思 从程序的角度出发,C语言和 Unix 对 LF 的定义显得更加自然,而 MS-DOS 的实现更接近于 LF 的本意。

现在人们常将 LF 用做"新行 (newline)"的功能,大多数文本编辑软件也都可以处理单个 LF 或者 CR/LF 的组合了。

Vertical Tab,垂直制表符。它类似于水平制表符 Tab,目的是为了减少布局中的工作,同时也减少了格式化字符时所需要存储字符的空间。VT 控制符用于跳到下一个标记行,

说实话,还真没看到有些地方需要用 VT,因为一般在换行的时候都是用 LF 代替 VT 了。 • FF (12)

Form Feed,换页。设计换页键,是用来控制打印机行为的。当打印机收到此键码的时候,打印机移动到下一页。

不同的设备的珍瑞对此控制符所表现的行为各不同,有些会满除屏幕,有些只是显示(L)字符,有些只是新换一行而已。例如,Unix/Linux 下的 Bash Shell 和 Tcsh 就把 FF 看做是一个清空屏幕的命令。

• CR (13)

CR 回车的原意是让打印头回到左边界,并没有移动到下一行的意思。随着时间的流逝,后来人们把 CR 的意思弄成了 Enter 键,用于示意输入完毕。

在数据以屏幕显示的情况下,人们按下 Enter 的同时,也希望把光标移动到下一行,因此C语言和 Unix 重新定义了 CR 的含义,将其表示为移动到下一行。当输入 CR 时,系统也常常跨式地将其转换为LF.

SO (14) 和 SI (15)

SO , Shift Out , 不用切換 ; SI , Shift In , 启用切换。

早在 1960s 年代,设计 ASCII 编码的美国人就已经想到了,ASCII 编码不仅仅能用于英文,也要能用于外文字符集,这很重要,定义 Shift In 和 Shift Out 正是考虑到了这点。

量开始,其意为在西里尔语和拉丁语之间切换。西里尔语 ASCII(也即 KOI-7 编码)将 Shift 作为一个普通字符,而拉丁语 ASCII(也就是我们通常所说的 ASCII)用 Shift 去改变打印机的字体,它们完全是两种含义。

在拉丁语 ASCII 中,SO 用于产生双倍宽度的字符(类似于全角),而用 SI 打印压缩的字体(类似于半角)。

• DIF(16)

Data Link Escape , 数据链路转义。

有时候我们需要在通信过程中发送一些控制字符,但是总有一些情况下,这些控制字符被看成了普通的数据流,而没有起到对应的控制效果,ASCII编码引入 DLE 来解决这类问题。

如果数据流中检测到了 DLE,数据接收端会对数据流中接下来的字符另作处理。但是具体如何处理,ASCII 规范中并没有定义,只是弄了个 DLE 去打断正常的数据选,告诉接下来的数据要特殊对待,

这个 ASCII 控制符尽管原先定义为 DC1,但是现在常表示为 XON,用于串行通信中的软件流控制。其主要作用为,在通信被控制符 XOFF 中断之后,重新开始信息传输。

用过事行传输的人直该还记得,当有时候数据出情了,按 Ctrl+Q(等价于XON)有时候可以起到重新传输的效果。这是因为,此 Ctrl+Q 键盘序列技家上就是产生 XON 控制符,它可以将那些由于终端或者主机方面,由于偶尔出现的指说的 XOFt 拉制所而中枢的插后解散,使其正常者信。

• DC3 (19)

Device Control 3,或者 XOFF (Transmission off , 传输中断) 。

End of Medium ,已到介质末端,介质存储已满。

EM 用于,当数据存储到达串行存储介质末尾的时候,就像磁带或磁头滚动到介质末尾一样。其用于表述数据的逻辑终点,即不必非要是物理上的达到数据载体的末尾。

我们现在习惯于随机访问一些存储介质,比如 RAM、磁盘等,但是在设计 ASCII 编阅的部个年代,大部分数据还是顺序的、串行的,而不是随机访问的。此处所说的串行,不仅仅指的是串行通信,还指的是顺序存储介质,比如穿孔卡片、纸带、纸带等。

在串行通信的时代,设计这么一个用于表示文件分隔的控制字符,用于分割两个单独的文件,是一件很明智的事情。

• GS(29)

ASCII 定义控制字符的原因之一就是考虑到了数据存储。

大部分情况下,数据库的建立都和表有关,表包含了多条记录。同一个表中的所有记录属于同一类型,不同的表中的记录属于不同的类型。

而分组符 GS 就是用来分隔串行数据存储系统中的不同的组。值得注意的是,当时还没有使用 Excel 表格,ASCII 时代的人把它叫做组。

• RS(30)

Record Separator ,记录分隔符 ,用于分隔一个组或表中的多条记录。

• US(31)

在 ASCII 定义中,数据库中所存储的最小的数据项叫做单元(Unit)。而现在我们称其字段(Field)。单元分隔符 US 用于分割串行数据存储环境下的不同单元。

现在的数据库实现都要求大部分类型都拥有固定的长度,尽管有时候可能用不到,但是对于每一个字段,却都要分配足够大的空间,用于存放最大可能的数据。

这种做法的弊端就是占用了大量的存储空间,而 US 控制符允许字段具有可变的长度。在 1960s 年代,数据存储空间很有限,用 US 将不同单元分隔开,能节省很多空间。

• DEL (127)

有人也许会问,为何 ASCII 编码中其它控制字符的值都很小(即 0~31),而 DEL 的值却很大呢(为 127)?

这是由于这个特殊的字符息为纸带而应义的。在那个年代,绝大多数的纸带都是用7个孔洞去编码数据的。而 127 这个值所对应的二进制值为111 1111(所有 7 个比特位都是1),将 DEL 用在现存的纸带上封,所有的周妹都被穿孔了,就把已经存在的数据影響跨掉了,就起到了删除的作用。

也有人将 ASCII 编码分成两部分:
• 前 128 个字符称为基本 ASCII , 包含常见字符;
• 后 128 个字符称为扩展 ASCII , 包含一些特殊字符。

请可以猛击这里了解更多关于扩展 ASCII 编码的内容。

構英而实用的同社,分享优质编程教理,帮助有志青年,干倍百路,只为大作;精益求精,处处斟酌;这种教理,看一根很欺心。 关于网站 | 关于站长 | 知何完成一部教理 | 联系接打 | 网边地搬 Copyright © 2012-2021 blancheng.net, 膜区P部15000209号

biancheng.net 🕇