Pliki

W celu wykonania jakiejkolwiek operacji na istniejącym pliku, plik ten musi zostać **otwarty**, natomiast jeśli plik jeszcze nie istnieje, to musi zostać **utworzony**. Plik może zostać otwarty w trybie:

- do zapisu możliwa jest wówczas tylko operacja zapisu,
- do odczytu możliwa jest wówczas tylko operacja odczytu
- do zapisu i odczytu możliwa jest wówczas zarówno operacja odczytu jak i zapisu.

Każdemu otwartemu plikowi odpowiada jedna pozycja w tablicy i-węzłów w jądrze. Z każdym otwarciem pliku skojarzona jest też pozycja w tablicy otwartych plików jądra. Ponieważ plik może zostać otwarty wielokrotnie, kilka pozycji w tablicy otwartych plików może wskazywać na ten sam i-węzeł.

Otwarty plik identyfikowany jest przez *deskryptor*, czyli indeks odpowiedniej pozycji w tablicy deskryptorów procesu. Każdy otwarty plik ma zatem przydzielone miejsce w tablicy deskryptorów. Tablica deskryptorów zawiera z kolei wskaźnik (indeks) do tablicy otwartych plików jądra. Tablica deskryptorów ma ograniczony rozmiar i w zależności od wersji systemu możliwe jest jednoczesne otwarcie przez proces od kilkunastu do kilkudziesięciu plików, w szczególności może to być jednoczesne wielokrotne otwarcie tego samego pliku lub powielenie samego deskryptora.

System przydziela zawsze **wolny deskryptor o najniższej wartości** (wolną pozycję o najniższym numerze w tablicy deskryptorów). W momencie utworzenia procesu otwarte są już trzy pliki o deskryptorach 0, 1 i 2, odpowiadające standardowemu wejściu, standardowemu wyjściu i standardowemu wyjściu diagnostycznemu. Wszystkie te deskryptory najczęściej związane są z plikiem specjalnym, jakim jest terminal.

Funkcje tworzące pliki i operujące na nich opisane są w części 2 pomocy systemowej.

Tworzenie i otwieranie plików:

open	otwarcie pliku (uogólniona funkcja open umożliwia również utworzenie
	pliku),
creat	utworzenie pliku i otwarcie do zapisu,
dup	utworzenie kopii deskryptora i nadanie jej pierwszego wolnego numeru z
	tablicy otwartych plików
dup2	utworzenie kopii deskryptora, umożliwiające określenie jej identyfikatora
	przez użytkownika
close	zamknięcie deskryptora otwartego pliku,
unlink	usunięcie dowiązania do pliku.

Operacje na plikach:

```
read odczyt fragmentu pliku,
write zapis fragmentu pliku,
lseek przesunięcie wskaźnika bieżącej pozycji
#include <fcntl.h>
```

Funkcja CREAT

```
PROTOTYPE: int creat( const char *pathname, mode t mode );
  RETURNS: success : deskryptor otwartego pliku
          error: -1
  errno = EEXIST (plik o takiej nazwie już istnieje, a użyto
                flag O CREAT i O EXCL)
          EFAULT (nazwa pathname wskazuje poza
                przestrzeń adresowa)
          EACCES (żądany dostęp do pliku nie jest dozwolony)
          EMFILE (proces już otworzył maksimum plików)
          ENFILE (osiagnieto
                              limit
                                      otwartych
                                                  plików
                                                            W
                systemie)
          EROFS (żądane jest otwarcia w trybie zapisu pliku
                będącego plikiem tylko do odczytu)
```

PARAMETRY:

- 1. pathname- wskaźnik do napisu zawierającego nazwę ścieżki pliku, który ma być otwarty (nazwa bezwzględna lub względna)
- 2. mode prawa dostępu (np. 0640)

UWAGI:

Funkcja tworzy plik, którego lokalizację wskazuje parametr pathname Prawa dostępu do utworzonego pliku ustawiane są zgodnie z parametrem mode. Jeśli plik o takiej nazwie już istnieje a proces wywołujący funkcję creat ma prawo do zapisu tego pliku, to jego zawartość jest usuwana (następuje obcięcie pliku). Plik wskazywany przez pathname otwierany jest w trybie do zapisu.

Funkcja OPEN

PARAMETRY:

1. pathname- wskaźnik do napisu zawierającego nazwę ścieżki pliku, który ma być otwarty (nazwa bezwzględna lub względna)

- 2. flags metoda dostępu
 - **O_RDONLY** otwarcie w trybie tylko do odczytu
 - **O_WRONLY** otwarcie w trybie tylko do zapisu
 - O RDWR otwarcie w trybie do odczytu i do zapisu

Argument flags może być połączony bitowym OR z jedną (lub więcej) z następujących wartości:

- O CREAT utworzenie pliku, jeśli plik jeszcze nie istnieje,
- O_TRUNC obcięcie pliku, jeśli plik istnieje i otwierany jest w trybie O WRONLY lub O RDWR..
- **O_EXCL** powoduje zgłoszenie błędu jeśli plik już istnieje i otwierany jest z flaga O CREAT
- O APPEND operacje pisania odbywają się na końcu pliku.
- 3. mode prawa dostępu

UWAGI:

Parametr wejściowy pathname jest nazwą (w szczególności pełną nazwą ścieżkową) pliku, parametr wejściowy flags oznacza tryb otwarcia pliku pliku i może mieć następujące wartości: O_RDONLY, O_WRONLY, O_RDWR.

Dodatkowo w trybie zapisu możliwe jest użycie flagi O_APPEND, która jest sumowana bitowo z O_WRONLY lub O_RDWR i powoduje, że zapis wykonywany jest zawsze na końcu pliku. Dane są więc dopisywane do pliku i system gwarantuje, że nie nastąpi nadpisanie danych zapisanych wcześniej.

Poza funkcjami open i creat istnieje uogólniona, trzyparametrowa wersja funkcji open, która łączy cechy obu tych funkcji. Dodatkowy parametr prawa określa prawa dostępu do pliku (podobnie jak dla funkcji creat) i wykorzystywany jest wówczas, gdy tryb otwarcia wymusza tworzenie pliku. Przydatne są wówczas dodatkowe flagi umieszczane w trybie otwarcia: O_CREAT, O_TRUNC, O_EXCL.

Funkcja creat jest równoważna uogólnionej funkcji open z parametrem tryb równym O WRONLYJO CREATJO TRUNC, czyli poniższe wywołania są równoważne:

```
creat( nazwa, prawa );
open( nazwa, O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, prawa );
```

Funkcja CLOSE

PARAMETRY:

1. fd- deskryptor zamykanego pliku

UWAGI:

Zamknięcie deskryptora pliku. Funkcja zamyka deskryptor pliku przekazany przez parametr fd. Po zamknięciu pliku zwalniana jest pozycja w tablicy deskryptorów i może ona zostać ponownie wykorzystana przy otwarciu kolejnego pliku, czyli nowo otwarty plik może otrzymać ten sam deskryptor, który miał plik wcześniej zamknięty. Ponadto zmniejszany jest o 1 licznik deskryptorów w tablicy otwartych plików. Jeśli fd jest ostatnią kopią deskryptora pliku, to zasoby z nim związane zostają zwolnione, natomiast jeśli deskryptor był ostatnia referencją do pliku, który usunięto komendą unlink, plik jest kasowany.

Funkcja DUP

PARAMETRY:

1. oldfd- deskryptor zamykanego pliku

UWAGI:

Funkcja tworzy kopię pozycji w tablicy deskryptorów na innej, wolnej pozycji o najniższym indeksie. W ten sposób otrzymujemy nowy deskryptor związany z tym samym otwartym plikiem. Nowa pozycja w tablicy deskryptorów wskazuje na tą samą pozycję w tablicy otwartych plików, stąd stary i nowy deskryptor mogą być używane zamiennie. Deskryptory dzielą pozycję pliku i flagi, np. jeśli pozycja pliku zmieniła się po użyciu funkcji lseek na jednym z deskryptorów, zmieniła się ona także na drugim.

Funkcja DUP2

```
PROTOTYPE: int dup2( int oldfd, int newfd );
   RETURNS: success : nowy deskryptor
        error: -1
   errno = analogicznie do funkcji dup
```

PARAMETRY:

- 1. oldfd- deskryptor zamykanego pliku
- 2. newfd nowy deskryptor

UWAGI:

Utworzenie kopii deskryptora. Podobnie jak w przypadku funkcji dup tworzony jest nowy deskryptor otwartego pliku identyfikowanego przez oldfd. Newfd staje się nowym, dodatkowym deskryptorem, a jeśli przed wywołaniem dup2 identyfikował on inny plik, następuje zamknięcie tego deskryptora przed powieleniem oldfd. Funkcja zwraca wartość nowego deskryptora.

Wykonanie operacji close (1); dup (fd); jest równoważne operacji dup (1, fd)

Funkcja UNLINK

PARAMETRY:

1. pathname- wskaźnik do napisu zawierającego nazwę ścieżki pliku, który ma być otwarty (nazwa bezwzględna lub względna)

UWAGI:

Funkcja powoduje usunięcie dowiązania do pliku. Wskazana przez parametr pathname nazwa pliku jest usuwana, a dodatkowo - jeśli było to jedyne dowiązanie tego pliku następuje usunięcie pliku z systemu.

Funkcja READ

```
PROTOTYPE: int read( inf fd, void *buf, size_t count );

RETURNS: success : rzeczywista liczba bajtów, jaką udało się odczytać

error: -1

errno = EINTR(wywołanie zostało przerwane sygnałem przed odczytaniem danych)

EAGAIN(przy użyciu O_NONBLOCK wybrano nieblokujące I/O, a nie ma akurat danych dostępnych do odczytania natychmiast)

EIO (błąd I/O. Zdarza się to np. jeśli proces jest w grupie procesów tła próbuje czytać z
```

kontrolującego tty, lub ignoruje sygnał SIGTIN, lub jego grupa procesów jest osierocona.

EISDIR (fd odnosi się do katalogu)

EBADF (fd nie jest prawidłowym deskryptorem pliku, lub nie jest otwarty dla odczytu)

EINVAL(fd wskazuje na obiekt nieodpowiedni do odczytu)

EFAULT (buf wskazuje poza dostępną przestrzeń adresową)

PARAMETRY:

- 1. fd- deskryptor pliku z którego mają zostać odczytane dane
- 2. buf adres bufora znajdującego się w segmencie danych procesu, do którego zostaną przekazane dane odczytane z pliku w wyniku wywołania funkcji read
- 3. count ilość bajtów do odczytania

UWAGI:

Odczyt z pliku. Funkcja powoduje odczyt count bajtów z otwartego pliku, identyfikowanego przez deskryptor fd, począwszy od bieżącej pozycji wskaźnika do pliku i umieszczenie ich pod adresem buf w przestrzeni adresowej procesu. Funkcja zwraca liczbę bajtów na której udało się wykonać operację (zero oznacza koniec pliku). Odczyt powoduje zmianę wskaźnika bieżącej pozycji w pliku. Po otwarciu pliku wskaźnik ten ustawiony jest na 0, czyli na początek pliku, a po kolejnych operacjach przesuwa się w kierunku końca pliku o tyle bajtów ile udało się odczytać

Funkcja WRITE

PROTOTYPE: int write(inf fd, void *buf, size t count);

RETURNS: success : rzeczywista liczba bajtów, jaką udało się odczytać

error: -1

errno =**EBADF**(fd nie jest prawidłowym deskryptorem pliku, lub nie jest otwarty dla odczytu)

EINVAL(fd wskazuje na obiekt nieodpowiedni do zapisu)

EFAULT (buf jest poza dostępną przestrzenią adresową)

EPIPE (fd jest podłączony do potoku, lub gniazda, którego drugi koniec jest zamknięty. Gdy zdarzy się taka sytuacja, proces otrzyma sygnał SIGPIPE; jeśli jednak go przechwytuje, blokuje lub ignoruje, zwrócony zostanie błąd EPIPE)

EAGAIN (wybrano nieblokujący I/O (przy użyciu O_NONBLOCK) a do potoku lub gniazda fd nie można natychmiast zapisać danych)

EINTR (wywołanie zostało przerwane sygnałem przed zapisaniem danych)

ENOSPC (Urządzenie, zawierające plik fd nie ma miejsca na dane)

PARAMETRY:

- 1. fd- deskryptor pliku do którego mają zostać zapisane dane
- 2. buf adresem bufora znajdującego się w segmencie danych procesu, z którego zostaną pobrane dane zapisane przez funkcję write
- 3. count ilość bajtów do zapisania

UWAGI:

Zapis danych do pliku. Funkcja powoduje zapis count bajtów do otwartego pliku, identyfikowanego przez deskryptor fd, począwszy od bieżącej pozycji wskaźnika do pliku i umieszczenie ich pod adresem buf w przestrzeni adresowej procesu. Funkcja zwraca liczbę bajtów na której udało się wykonać operację.

Podobnie jak dla funkcji read zapis powoduje zmianę wskaźnika bieżącej pozycji w pliku.

Funkcja LSEEK

```
#include <uinstd.h>
```

```
PROTOTYPE: long lseek( inf fd, off_t offset, int whence );

RETURNS: success: nowa bieżąca pozycje, licząc względem początku pliku

error: -1
```

EINVAL (Whence jest nieprawidłową wartością)

PARAMETRY:

- 1. fd- deskryptor pliku
- 2. offset liczba bajtów, o jaką należy przesunąć wskaźnik
- 3. whence parametr określający pozycję względem której jest przesuwany wskaźnik

UWAGI:

Przesunięcie wskaźnika bieżącej pozycji. Funkcja powoduje zmianę wskaźnika bieżącej pozycji w otwartym pliku o deskryptorze *fd*. Nowa pozycja jest bajtem o numerze *offset* liczonym odpowiednio wzgledem :

- początku pliku, gdy whence = SEEK SET
- końca pliku , gdy *whence* = **SEEK END**

- bieżącej pozycji, gdy whence = SEEK CUR

Wartość parametru *offset* < 0 oznacza przesunięcie w kierunku początku pliku (niższych indeksów), a wartość *offset* >0 oznacza przesunięcie w kierunku końca pliku (wyższych indeksów). Funkcja zwraca aktualną wartość wskaźnika bieżącej pozycji (po przesunięciu) liczoną względem początku pliku. Działanie funkcji sprowadza się do modyfikacji zawartości odpowiedniego pola w tablicy otwartych plików.

Nie można przesunąć wskaźnika na pozycję przed początkiem pliku, można za to wyszczególnić pozycję poza końcem pliku. Jeśli później w tym miejscu są zapisane jakieś dane, to kolejne odczyty danych z luki zwrócą bajty zerowe (aż dane nie zostaną rzeczywiście zapisane w luce).