### Јтчёт по лабораторной работе №14

Администрирование сетевых подсистем

Ищенко Ирина НПИбд-02-22

#### Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	16
4	Ответы на контрольные вопросы	17

# Список иллюстраций

2.1	Создание группы и разделяемого ресурса	6
2.2	Редактирование файла конфигурации /etc/samba/smb.conf	7
2.3	Запуск демона и просмотр статуса	8
2.4	Проверка доступа к общему ресурсу	8
2.5	Просмотр файла конфигурации межсетевого экрана для Samba	8
2.6	Изменение межсетевого экрана, создание файла на разделяемом	
	ресурсе, добавление пользователя в базу Samba	9
2.7	Просмотр файла конфигурации межсетевого экрана для клиента	
	Samba	10
2.8	Настройка межсетевого экрана на клиенте, создание группы и до-	
	бавление пользователя	10
2.9	Изменение параметра	11
2.10	Проверка наличия общего доступа под разными пользователями .	12
2.11	Создание точки монтирования, проверка записи файлов на разде-	
	лямом ресурсе пользователем, отмонтирование каталога	12
2.12	Редактирование файла /etc/samba/smbusers	12
2.13	Редактирование /etc/fstab на клиенте	13
2.14	Монтирование общего ресурса и проверка	13
2.15	Проверка доступа к разделяемым ресурсам после перезагрузки	13
2.16	Проверка доступа к разделяемым ресурсам после перезагрузки	14

## Список таблиц

## 1 Цель работы

Приобретение навыков настройки доступа групп пользователей к общим ресурсам по протоколу SMB.

#### 2 Выполнение лабораторной работы

На сервере устанавливаю необходимые пакеты:

```
dnf -y install samba samba-client cifs-utils
```

Создаю группу sambagroup для пользователей, которые будут работать с Sambaсервером с GID 1010, добавляю пользователя ioithenko к группе. Создаю общий каталог в файловой системе Linux, в который предполагается монтировать разделяемые ресурсы(рис. 2.1).

```
[root@server.ioithenko.net ~]# groupadd -g 1010 sambagroup
[root@server.ioithenko.net ~]# usermod -aG sambagroup ioithenkd
[root@server.ioithenko.net ~]# mkdir -p /srv/sambashare
[root@server.ioithenko.net ~]# vi /etc/samba/smb.conf
[root@server.ioithenko.net ~]# testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Loaded services file OK.
Weak crypto is allowed by GnuTLS (e.g. NTLM as a compatibility fallback)
Server role: ROLE_STANDALONE

Press enter to see a dump of your service definitions
```

Рис. 2.1: Создание группы и разделяемого ресурса

В файле конфигурации /etc/samba/smb.conf вношу изменения, изменив параметр рабочей группы и добавив раздел с описанием общего доступа к разделяемому ресурсу (рис. 2.2).

```
# you modified it.

# you modified it.

# SMB1 is disabled by default. This means clients without support for SMB2 or

# SMB3 are no longer able to connect to smbd (by default).

[global]

workgroup = IOITHENKO-NET
security = user

passdb backend = tdbsam

printing = cups
printap name = cups
load printers = yes
cups options = raw

[homes]

comment = Home Directories
valid users = %S, %D%w%S
browseable = No
read only = No
inherit acls = Yes

[printers]

comment = All Printers
path = /var/tmp
printable = Yes
create mask = 0600
browseable = No

[print$]

comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/drivers
write list = @printadmin
create mask = 0664
directory mask = 0775
[sambashare]
comment = My Samba Share
path = /srv/sambashare
write list = @sambagroup
;
```

Рис. 2.2: Редактирование файла конфигурации /etc/samba/smb.conf

С помощью testparm проверяю, нет ли ошибок в файле. Запускаю демон Samba и просматриваю статус. Проверяю доступ к общему ресурсу (рис. 2.3 и 2.4).

```
[root@server.ioithenko.net ~]# systemctl start smb
[root@server.ioithenko.net ~]# systemctl enable smb
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smb.service → /usr/l
ib/systemd/system/smb.service.
[root@server.ioithenko.net ~]# systemctl status smb
  smb.service - Samba SMB Daemon
      Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smb.service; enabled; preset: disa>
      Active: active (running) since Sat 2024-11-30 12:30:03 UTC; 16s ago
        Docs: man:smbd(8)
                man:samba(7)
                man:smb.conf(5)
   Main PID: 10613 (smbd)
Status: "smbd: ready to serve connections..."
       Tasks: 3 (limit: 4555)
      Memory: 13.4M
         CPU: 159ms
      CGroup: /system.slice/smb.service
                -10613 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
-10615 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
-10616 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
Nov 30 12:30:02 server.ioithenko.net systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon..
Nov 30 12:30:02 server.ioithenko.net smbd[10613]: [2024/11/30 12:30:02.940206, >
Nov 30 12:30:02 server.ioithenko.net smbd[10613]: smbd version 4.20.2 starte
Nov 30 12:30:02 server.ioithenko.net smbd[10613]: Copyright Andrew Tridgell
                                                                  Copyright Andrew Tridgell a>
Nov 30 12:30:03 server.ioithenko.net systemd[1]: Started Samba SMB Daemon.
lines 1-21/21 (END)
```

Рис. 2.3: Запуск демона и просмотр статуса

Рис. 2.4: Проверка доступа к общему ресурсу

Просматриваю файл конфигурации межсетевого экрана для Samba (рис. 2.5)

Рис. 2.5: Просмотр файла конфигурации межсетевого экрана для Samba

Настраиваю межсетевой экран, права доступа для каталога с разделяемым ресурсом, просматриваю и изменяю контекст безопасности. Разрешаю экспортировать разделяемые ресурсы для чтения и записи и просматриваю id пользователя. Под пользователем ioithenko создаю файл на разделяемом ресурсе. Добавляю пользователя в базу пользоваталей Samba (рис. 2.6).

```
Q ≡
root@server.ioithenko.net ~]# firewall-cmd --add-service=samba
[root@server.ioithenko.net ~]# firewall-cmd --add-service=samba --permanent
[root@server.ioithenko.net ~]# firewall-cmd --reload
root@server.ioithenko.net ~]# chgrp sambagroup /srv/sambashare
root@server.ioithenko.net ~]# chmod g=rwx /srv/sambashare
root@server.ioithenko.net ~]# cd /srv
root@server.ioithenko.net srv]# ls -Z
unconfined_u:object_r:nfs_t:s0 <mark>nfs</mark> unconfined_u:object_r:var_t:s0 <mark>sa</mark>
root@server.ioithenko.net srv]# semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/sam
pashare(/.*)?
[root@server.ioithenko.net srv]# restorecon -vR /srv/sambashare
Relabeled /srv/sambashare from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:ob
ect_r:samba_share_t:s0
 root@server.ioithenko.net srv]# ls -Z
        unconfined_u:object_r:nfs_t:s0
unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0
root@server.ioithenko.net srv]# setsebool samba_export_all_rw 1
[root@server.ioithenko.net srv]# setsebool samba_export_all_rw 1 -P
root@server.ioithenko.net srv]# setsebbot sai
root@server.ioithenko.net srv]# su ioithenko
ioithenko@server.ioithenko.net srv]$ uid
pash: uid: command not found...
 ioithenko@server.ioithenko.net srv]$ ^C
 ioithenko@server.ioithenko.net srv]$ id
uid=1001(ioithenko) gid=1001(ioithenko) groups=1001(ioithenko),10(wheel),1010(sa
nbagroup) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
 ioithenko@server.ioithenko.net srv]$ cd /srv/sambashare
 ioithenko@server.ioithenko.net sambashare]$ touch ioithenko@server.txt
 ioithenko@server.ioithenko.net sambashare]$ ls
ioithenko@server.ioithenko.net sambashare]$ smbpasswd -L -a ioithenko
mbpasswd -L can only be used by root.
[ioithenko@server.ioithenko.net sambashare]$ sudo -i
[sudo] password for ioithenko:
root@server.ioithenko.net ~]# smbpasswd -L -a ioithenko
lew SMB password:
Retype new SMB password:
Added user ioithenko.
[root@server.ioithenko.net ~]#
```

Рис. 2.6: Изменение межсетевого экрана, создание файла на разделяемом ресурсе, добавление пользователя в базу Samba

На клиенте устанавливаю необходимые пакеты:

dnf -y install samba-client cifs-utils

Просматриваю файл конфигурации межсетевого экрана для клиента Samba (рис. 2.7).

Рис. 2.7: Просмотр файла конфигурации межсетевого экрана для клиента Samba

На клиенте настраиваю межсетевой экран и создаю группу sambagroup, куда добавляю своего пользователя (рис. 2.8).

```
[root@client.ioithenko.net ~]# firewall-cmd --add-service=samba-client
success
[root@client.ioithenko.net ~]# firewall-cmd --add-service=samba-client --permame
nt
usage: 'firewall-cmd --help' for usage information or see firewall-cmd(1) man pa
ge
firewall-cmd: error: unrecognized arguments: --permament
[root@client.ioithenko.net ~]# firewall-cmd --add-service=samba-client --permane
nt
success
[root@client.ioithenko.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@client.ioithenko.net ~]# groupadd -g 1010 sambagroup
[root@client.ioithenko.net ~]# usermod -aG sambagroup ioithenko
[root@client.ioithenko.net ~]# usermod -aG sambagroup ioithenko
```

Рис. 2.8: Настройка межсетевого экрана на клиенте, создание группы и добавление пользователя

На клиенте в файле конфигурации /etc/samba/smb.conf изменяю параметр рабочей группы (рис. 2.9).

```
root@client:

See smb.conf.example for a more detailed config file or # read the smb.conf manpage.

Run 'testparm' to verify the config is correct after # you modified it.

SMB1 is disabled by default. This means clients without support for SMB2 or SMB3 are no longer able to connect to smbd (by default).

[global]

workgroup = IOITHENKO-NET security = user

passdb backend = tdbsam

printing = cups

load printers = yes

cups options = raw

[homes]

comment = Home Directories

valid users = %5, %D%wwS browseable = No

read only = No

inherit acls = Yes

[printers]

comment = All Printers

path = /var/tmp

printable = Yes

create mask = 0600

browseable = No

[print$]

comment = Printer Drivers

path = /var/lib/samba/drivers

write list = @printadmin root

force group = @printadmin

create mask = 0664

directory mask = 0775
```

Рис. 2.9: Изменение параметра

Для проверки наличия общего доступа пытаюсь с клиента подключиться к серверу с помощью smbclient. По умолчанию ресурсы просматриваются под анонимной учетной записью. Подключаюсь под учетной записью своего пользователя (рис. 2.10).

```
[root@client.ioithenko.net ~]# smbclient -L //server
Password for [IOITHENKO-NET\root]:
Anonymous login successful
        Sharename
                                     Comment
                          Disk
                                     Printer Drivers
        print$
                                    My Samba Share
IPC Service (Samba 4.20.2)
        sambashare
                          Disk
        IPC$
                          IPC
SMB1 disabled -- no workgroup available
[root@client.ioithenko.net ~]#
[root@client.ioithenko.net ~]# smbclient -L //server -U ioithenko
Password for [IOITHENKO-NET\ioithenko]:
        Sharename
                          Type
                                     Comment
        print$
                          Disk
                                    Printer Drivers
                                     My Samba Share
        sambashare
                                     IPC Service (Samba 4.20.2)
                          IPC
                                     Home Directories
SMB1 disabled -- no workgroup a<u>v</u>ailable
[root@client.ioithenko.net ~]#
```

Рис. 2.10: Проверка наличия общего доступа под разными пользователями

Создаю на клиенте точку монтирования, получаю доступ к общему ресурсу с помощью mount, проверяю, что пользователь может записывать файлы на разделяемом ресурсе (рис. 2.11).

Рис. 2.11: Создание точки монтирования, проверка записи файлов на разделямом ресурсе пользователем, отмонтирование каталога

После чего отмонтирую каталог /mnt/samba командой:

umount /mnt/samba

Для настройки работы с Samba с помощью файла учётных данных создаю файл smbusers (рис. 2.12).



Рис. 2.12: Редактирование файла /etc/samba/smbusers

На клиенте в файле /etc/fstab добавляю строку (рис. 2.13)

```
# /etc/fstab
# created by anaconda on Wed Sep 4 23:47:27 2024
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#

UUID=1688c172-05c2-4f63-9547-f18e3e85a4a6 / xfs defaul
ts 0 0
/swapfile none swap defaults 0 0
server.ioithenko.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0
#VAGRANT-BEGIN
# The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not modify.
Vagrant /vagrant vboxsf uid=1000,gid=1000,_netdev 0 0
#VAGRANT-END
//server/sambashare /mnt/samba cifs user,rw,uid=ioithenko,gid=sambagroup,credent
ials=/etc/samba/smbusers,_netdev 0 0
```

Рис. 2.13: Редактирование /etc/fstab на клиенте

Монтирую общий ресурс: mount -a. Убеждаюсь, что ресурс монтируется (рис. 2.14).

```
//server/sambashare on /mnt/samba type cifs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,ver s=3.1.1,cache=strict,username=ioithenko,uid=1001,noforceuid,gid=1010,noforcegid,addr=192.168.1.1,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsi ze=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1) server.ioithenko.net:/srv/nfs on /mnt/nfs type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsize= 131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,client addr=192.168.1.30,local_lock=none,addr=192.168.1.1,_netdev) tmpfs on /run/user/1001 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=78768 k,nr_inodes=19692,mode=700,uid=1001,gid=1001,inode64) gvfsd-fuse on /run/user/1001/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime, user_id=1001,group_id=1001) [ioithenko@client.ioithenko.net samba]$
```

Рис. 2.14: Монтирование общего ресурса и проверка

Перезагружаю клиента и убеждаюсь, что у пользователя есть доступ к разделяемым ресурсам и после перезагрузки (рис. 2.15 и 2.16).

```
[ioithenko@client.ioithenko.net ~]$ cd /mnt/samba
[ioithenko@client.ioithenko.net samba]$ touch test.txt
[ioithenko@client.ioithenko.net samba]$ ls
ioithenko@client.tioithenko@server.txt test.txt
```

Рис. 2.15: Проверка доступа к разделяемым ресурсам после перезагрузки

```
[root@client.ioithenko.net samba]# smbclient -L //server -U ioithenko
Password for [IOITHENKO-NET\ioithenko]:
       Sharename
                       Туре
                       Disk
       print$
                                  Printer Drivers
       sambashare
                                  My Samba Share
                                  IPC Service (Samba 4.20.2)
                       IPC
       ioithenko
                       Disk
                                  Home Directories
SMB1 disabled -- no workgroup available
[root@client.ioithenko.net samba]#
```

Рис. 2.16: Проверка доступа к разделяемым ресурсам после перезагрузки

На BM server перехожу в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/ и копирую в соответствующие каталоги конфигурационные файлы:

```
cd /vagrant/provision/server
mkdir -p /vagrant/provision/server/smb/etc/samba
cp -R /etc/samba/smb.conf /vagrant/provision/server/smb/etc/samba/
```

Вношу изменения в файл /vagrant/provision/server/smb.sh.

На BM client перехожу в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения и копирую в соответствующие каталоги конфигурационные файлы:

```
cd /vagrant/provision/client
mkdir -p /vagrant/provision/client/smb/etc/samba
cp -R /etc/samba/smb.conf /vagrant/provision/client/smb/etc/samba/
cp -R /etc/samba/smbusers /vagrant/provision/client/smb/etc/samba/
```

Создаю и редактирую скрипт /vagrant/provision/client/smb.sh.

Для отработки созданных скриптов во время загрузки виртуальных машин server и client в конфигурационном файле Vagrantfile добавляю записи в соответствующих разделах конфигураций для сервера и клиента:

```
server.vm.provision "SMB server",
    type: "shell",
```

preserve\_order: true,

path: "provision/server/smb.sh"

client.vm.provision "SMB client",

type: "shell",

preserve\_order: true,

path: "provision/client/smb.sh"

### 3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я приобрела навыки настройки доступа групп пользователей к общим ресурсам по протоколу SMB.

#### 4 Ответы на контрольные вопросы

1. Какова минимальная конфигурация для smb.conf для создания общего ресурса, который предоставляет доступ к каталогу /data?

Минимальная конфигурация для smb.conf может включать следующие параметры:

```
[data]
path = /data
browsable = yes
read only = no
```

2. Как настроить общий ресурс, который даёт доступ на запись всем пользователям, имеющим права на запись в файловой системе Linux?

Для этого нужно установить параметр read only = no. Пример:

```
[data]
path = /data
browsable = yes
read only = no
```

3. Как ограничить доступ на запись к ресурсу только членам определённой группы?

Используйте параметр write list. Пример:

```
[data]
path = /data
browsable = yes
read only = yes
write list = @groupname
```

4. Какой переключатель SELinux нужно использовать, чтобы позволить пользователям получать доступ к домашним каталогам на сервере через SMB?

Heoбходимо включить переключатель samba\_enable\_home\_dirs с помощью команды setsebool -P samba\_enable\_home\_dirs on.

5. Как ограничить доступ к определённому ресурсу только узлам из сети 192.168.10.0/24?

Используйте параметр hosts allow. Пример:

```
[data]
path = /data
browsable = yes
read only = no
hosts allow = 192.168.10.
```

6. Какую команду можно использовать, чтобы отобразить список всех пользователей Samba на сервере?

Для этого используется команда pdbedit -L.

7. Что нужно сделать пользователю для доступа к ресурсу, который настроен как многопользовательский ресурс?

Пользователю необходимо иметь учётную запись Samba и соответствующие права доступа к ресурсу.

8. Как установить общий ресурс Samba в качестве многопользовательской учётной записи, где пользователь alice используется как минимальная учётная запись пользователя?

Для этого используется параметр force user = alice.

9. Как можно запретить пользователям просматривать учётные данные монтирования Samba в файле /etc/fstab?

Для этого используется параметр credentials, который позволяет хранить учётные данные в отдельном файле с ограниченным доступом. В файле /etc/fstab можно указать:

/mountpoint smbfs credentials=/path/to/credentials\_file 0 0

Файл с учётными данными должен быть доступен только владельцу: chmod 600 /path/to/credentials\_file

10. Какая команда позволяет перечислить все экспортируемые ресурсы Samba, доступные на определённом сервере?

Для этого используется команда smbclient с параметром -L и указанием имени cepsepa: smbclient -L //server\_address -U username