

定石 参 一 値幅計

取扱説明書(v1.01)

インストール

MT5の場合

1. MetaEditorで 定石参_値幅計.mq5 を開き、コンパイルします
2. できあがった ex5 を MQL5¥Indicators に置きます
3. MT5を再起動するか、ナビゲータを右クリックして「更新」します
4. ナビゲータの「インディケータ」から、チャートにドラッグします

MT4の場合

1. MetaEditorで 定石参_値幅計.mq4 を開き、コンパイルします
2. できあがった ex4 を MQL4¥Indicators に置きます
3. 以下同じです

画面の見方

定石 参 一 値幅計 v1.01
USDJPY D1

次のバーの想定値幅 51.8 pips ← 直近14本の高安幅の平均
 年並み 71.8 pips (3000本) ← 直近3,000本の高安幅の平均
 静穏度 0.72 倍 — 静か ← 想定 ÷ 年並み

想定範囲 38.2 ~ 71.5 pips ← 直近60本の分位(10%~90%)
 この範囲に入った割合 77%(直近 250 本) ← 端末上の実測

想定値幅に対する幅の目安
 0.5倍 25.9 / 1.0倍 51.8 / 1.5倍 77.7

自己採点(直近 250 本 / 年並み 3000 本)
 年並みより誤差 +16.4% ← プラスなら当たっている

静穏度は 0.85 未満で「静か」、1.15 以上で「荒い」と表示します。

このしきい値は設定で変更できます。

設定項目

想定値幅に使う本数 既定 14。小さくすると直近に敏感になります
 年並みの算出に使う本数 既定 3000。この本数がない場合はある分で計算します
 自己採点に使う本数 既定 250
 想定範囲に使う本数 既定 60
 範囲の下側/上側 既定 0.10 / 0.90(分位)
 静穏度: これ未満で「静か」 既定 0.85
 静穏度: これ以上で「荒い」 既定 1.15
 パネルの位置・文字サイズ・フォント・配色 お好みで

よくある質問

Q. 「判定できません」と出ます

A. チャートの足が足りません。120本以上必要です。

チャートを左にスクロールして過去の足を読み込ませてください。

Q. 自己採点が「集計待ち」のままです

A. 自己採点には、採点する各時点でさらに過去の足が要ります。

足が少ない時間足では出ないことがあります。

上位足で試すか、履歴をさらに読み込ませてください。

Q. 自己採点がマイナスになりました

A. その銘柄・その時間足では、直近250本において平年並みをそのまま

想定したほうが当たっていた、という意味です。

検証は日足と週足で行っており、すべての時間足で当たる保証はありません。

マイナスのまま続くようなら、その時間足では使わないでください。

Q. 「範囲に入った割合」が8割より低いのですが

A. 仕様です。分位の名目は8割ですが、実測では届かない銘柄が大半です。

27銘柄15年で 平均77.6%・最低74.2% でした(高く出る銘柄もあります)。

名目どおりに出ないことを隠さずに表示しています。

Q. どの倍率を損切りに使えばよいですか

A. この道具は決めません。手法によります。

想定値幅そのものは「よくある1バーの値動き」なので、

それより内側に損切りを置けば頻繁に当たります。

Q. 方向は出ないのですか

A. 出ません。値幅だけの道具です。

サポート

ご質問はゴゴジャンのメッセージ機能からお願いします。