
SGPD DESLIGAFLOW**MANUAL OPERACIONAL**

Manual do SuperAdmin

Papéis, autenticação, e-mail, monitoramento e os atos que só a autoridade global executa.

PARA QUEM É

Quem opera uma conta SuperAdmin do SGPD
(autoridade global)

VERSÃO

1.0

ATUALIZADO EM

03/08/2026

ENDEREÇO DO SISTEMA

<https://sgpd.bsabioenergia.com.br>

Este manual descreve o uso do sistema. Ele não substitui a política de desligamento da empresa nem a orientação do Departamento Pessoal.

Sumário

01 O que é ser SuperAdmin

02 A central de Configurações

03 LDAP e autenticação

04 E-mail e notificações

05 Operação e monitoramento

06 Atribuir e revogar papéis

07 Reabrir um processo

08 Dúvidas frequentes

09 Em uma página

O que é ser SuperAdmin

A conta SuperAdmin é a **autoridade global** do SGPD. Ela enxerga todos os processos, todas as tarefas, todos os menus e todas as telas, sem precisar de papel funcional nem de vínculo com setor.

É conta **técnica**, não posição funcional. Use-a para configurar o ambiente, distribuir papéis e destravar o que ninguém mais destrava — não para conduzir o dia a dia do processo demissional. Para isso existem os papéis: quem coordena desligamentos deve ter *Departamento Pessoal*, mesmo que também tenha acesso técnico.

O que só você faz

ATO	ONDE
Atribuir e revogar papel	ficha do usuário, em Usuários
Configurar LDAP e o login pelo Active Directory	Configurações → LDAP e autenticação
Configurar SMTP, remetente, fila e marcos de aviso	Configurações → E-mail e notificações
Conferir se a fila de avisos está andando	Configurações → Operação e monitoramento
Reabrir um processo liberado ou encerrado	tela de encerramento do processo

O que a sua autoridade não dispensa

Este é o ponto mais importante do manual. Ser SuperAdmin remove a barreira de **autorização**, e nada além disso.

Regra Continuam valendo, para você exatamente como para todos: a ordem dos estados do processo, todas as validações de dados, a exigência de justificativa onde ela existe, o controle de alteração concorrente, a imutabilidade de snapshots e versões publicadas, e a auditoria de tudo o que você faz.

Duas consequências práticas:

- você **não** libera um processo com impedimento sem escrever a justificativa. A autoridade global dispensa o papel `DP_GERENTE`, não o texto;
- quando você decide uma pretensão de valor que você mesmo informou, o sistema aceita — e **grava na trilha que a segregação foi rompida**. É registro permanente, com o seu nome.

A central de Configurações

O item **Configurações** aparece no menu somente para SuperAdmin, e reúne os módulos técnicos:

CARTÃO	PARA QUE SERVE
LDAP e autenticação	Transporte, conta técnica de bind, bases de busca, grupo elegível, certificado da CA e testes de conexão.
E-mail e notificações	SMTP, remetente, URL base, ritmo da fila, lembretes e escaladas.
Operação e monitoramento	Estado da fila de avisos, armazenamento de evidências e retenção. Somente leitura.
Processo demissional	Atalho para Grupos e templates . O procedimento está no <i>Manual de Configuração</i> .
Arquivos e evidências	Marcado como <i>Em breve</i> : limites, extensões e retenção ainda vivem no ambiente, não em tela.

Cada módulo valida e audita no servidor. Nenhuma tela “apenas grava o que você digitou”.


LDAP e autenticação

Esta tela governa duas coisas **independentes**, e confundi-las é o erro mais comum:

CHAVE	O QUE LIGA
Habilitar descoberta LDAP	A busca no diretório: importar usuário, vincular identidade, buscar grupo. Nada a ver com login.
Habilitar login pelo Active Directory	As pessoas passam a entrar no SGPD com a senha da rede.

A terceira caixa, **Preservar contingência local de SuperAdmin**, é obrigatória para ligar o login AD. Ela existe para um cenário concreto: o AD fica indisponível e, sem contingência, ninguém entraria no sistema — inclusive para desligar a integração.

A ordem correta, e por que ela é essa



O sistema **impõe** essa ordem. Ao tentar habilitar o login, ele recusa com mensagem específica quando:

MENSAGEM	O QUE FAZER
<i>Teste com sucesso esta mesma configuração antes de ativar o login AD.</i>	Salve, use Testar conexão salva e só então habilite. O teste vale para a configuração exata que foi testada: mudar o servidor invalida o teste anterior.
<i>A autenticação AD exige contingência local de SuperAdmin.</i>	Marque a terceira caixa.
<i>É necessário preservar ao menos um SuperAdmin ativo com senha local utilizável.</i>	Existe conta SuperAdmin ativa, mas nenhuma com senha local. Defina uma antes.
<i>Envie e valide a CA antes de ativar o login AD com TLS.</i>	Com TLS ligado o certificado é pré-requisito, não recomendação.
<i>O arquivo da CA não corresponde ao hash registrado.</i>	O arquivo mudou desde o envio. Reenvie.
<i>A configuração foi alterada por outra sessão.</i>	Outro SuperAdmin salvou enquanto você editava. Recarregue e refaça.

Os quatro cartões de estado

No alto da tela:

CARTÃO	LEITURA
Origem efetiva	Schema SGPD significa que vale o que está salvo na tela. Ambiente significa que ainda vale o arquivo de configuração do servidor — a tela nunca foi salva.
Descoberta	Habilitada ou não, e se o transporte é seguro.
Login AD	Habilitado ou não, e se a contingência local está preservada.
Último teste	Aprovado, Falhou ou Não executado, com a data.

Servidor, bind e bases

CAMPO	O QUE INFORMAR
Servidor LDAP	Host, ou host:porta . Sem ldap:// e sem caminho: o protocolo sai da escolha de TLS.

CAMPO	O QUE INFORMAR
Conta técnica — UPN ou DN	A conta de leitura do diretório. Nunca uma conta pessoal: quando a pessoa sai, a integração cai.
Senha de bind	Enviada só para atualizar, guardada cifrada e nunca devolvida pela API. Campo em branco mantém a senha atual.
Base de usuários	Onde procurar pessoas. Obrigatória para habilitar o login.
Base de grupos	Onde procurar grupos.
DN do grupo obrigatório	Restringe tudo — descoberta, importação, vínculo e login — a quem pertence a este grupo. Use o botão Buscar grupo em vez de digitar o DN à mão.
Filtro adicional revisado	Filtro LDAP entre parênteses, por exemplo <code>(department=RH)</code> . Fora desse formato o sistema recusa.
Considerar grupos aninhados	Aceita quem pertence ao grupo por herança.

Atenção O grupo obrigatório é o controle de acesso mais forte desta tela: ele decide quem consegue existir e entrar no SGPD. Trocá-lo pode deixar gente de fora imediatamente.

Os quatro números de **Limites e timeouts** — conexão, resposta, tamanho da página e limite de resultados — protegem a disponibilidade e a exposição da busca. Página entre 1 e 1000, limite de resultados entre 1 e 200.

TLS e certificado da CA

Uma única escolha de transporte vale para tudo. Desmarcar **Negociar TLS** faz a credencial técnica e as senhas das pessoas trafegarem sem criptografia — a tela avisa, e o aviso é literal.

O certificado aceita `.pem`, `.crt` e `.cer`, até **512 KiB**. Depois de enviado, a tela mostra situação, arquivo, *subject*, *issuer*, validade final e o hash SHA-256. **Revalidar certificado** confere o arquivo salvo — vale como rotina antes do vencimento.

Dica Um certificado de CA vence. Quando vencer, o login AD para de funcionar para todos ao mesmo tempo. Anote a *validade final* que a tela mostra e revalide antes disso.

E-mail e notificações

O SGPD não envia nada dentro da requisição: cada aviso é gravado numa fila e despachado depois, por um processo separado no servidor. O aviso que nasce de um ato feito na tela sai em segundos; os lembretes de prazo saem na varredura periódica. Esta tela governa o transporte e o ritmo dessa fila.

O interruptor de envio

Habilitar envio de e-mail desligado não perde mensagem: a fila acumula em *Pendente* e entrega tudo quando você religar. Use isso em janela de manutenção sem medo.

Habilitar exige servidor SMTP e remetente — sem eles a tela recusa. E se você informar usuário SMTP, a senha passa a ser obrigatória.

Erros e avisos são coisas diferentes

A tela separa os dois deliberadamente:

- **“A configuração precisa de ajustes”** — impede salvar. Porta fora de 1 a 65535, remetente sem `@`, URL base que não começa com `http://` ou `https://`, envio habilitado sem servidor ou sem remetente;
- **“Funciona, mas vale conferir”** — apenas avisa. Sem URL base, sem TLS, porta fora das usuais de submissão, envio sem usuário SMTP (dependendo de relay anônimo autorizado).

Atenção O aviso da **URL base** é o que mais atrapalha na prática: sem ela, o link dentro do e-mail sai relativo e o cliente de e-mail não o torna clicável. A mensagem chega, ninguém consegue clicar.

Ritmo da fila

CAMPO	O QUE DECIDE
Tentativas por mensagem	Quantas vezes o sistema insiste antes de desistir e marcar Falha .
Mensagens por despacho	Quantas cada rodada de despacho tenta entregar.
Minutos para reabrir envio preso	Se o processo morre entre o envio e a confirmação, a mensagem fica travada em <i>Em envio</i> ; depois desse tempo ela volta para a fila.

A entrega é **ao menos uma vez**: nessa reabertura, um aviso pode chegar duplicado. É escolha de projeto — duplicar aviso é aceitável, perder aviso não.

Lembretes e escaladas

Quatro marcos, em horas:

MARCO	QUEM RECEBE
Primeiro lembrete, antes do prazo	Responsáveis vigentes do setor.
Lembrete final, antes do prazo	Os mesmos. Precisa ser mais próximo do prazo que o primeiro.
Atraso crítico, após o prazo	Responsáveis e também o setor de escalada.
Alerta do processo, antes do limite	O DP do escopo, enquanto houver tarefa em aberto.

Mudar um marco não reescreve o passado: cada marco dispara uma vez por tarefa e por destinatário, e o que já foi avisado não volta.

A mensagem de prova

Enviar mensagem de prova usa a configuração **salva** — salve antes de testar. A prova vai obrigatoriamente para o endereço da **sua própria conta**, nunca para um endereço digitado, e o envio fica registrado na auditoria.

Importante O e-mail de aviso do SGPD nunca carrega nome de colaborador, CPF, valor ou parecer. Ele diz o que fazer e onde; o dado fica no sistema, atrás de login. Isso é exigência de proteção de dados — não mude os templates para “facilitar”.

Operação e monitoramento

Tela somente leitura. Ela não envia, não reprocessa e não apaga: responde uma pergunta que nenhuma outra responde — **o ambiente está andando?**

Agendamento

Dois serviços no servidor fazem a fila andar: um executa as tarefas, outro dispara a agenda periódica. Cada rodada deixa um **batimento** — a marca de que o agendamento está vivo.

INFORMAÇÃO	COMO LER
Último batimento	Nunca , ou mais velho que a tolerância, significa agendamento parado.
Tolerância	Quantos minutos sem batimento o sistema aceita antes de dar o veredito.

Esta é a única linha da tela que denuncia um agendamento morto **quando não há aviso nenhum esperando**. A fila vazia parece saudável; o batimento vencido diz que ela está vazia porque ninguém está trabalhando.

Fila de avisos

Se o agendamento parar, nada quebra e **ninguém é avisado de que ninguém está sendo avisado**. É exatamente esse silêncio que esta tela rompe.

INFORMAÇÃO	COMO LER
Contagem por situação	Pendente , Em envio , Enviada , Falha , Cancelada .
Último envio	Nunca num ambiente em uso é sinal claro de agendamento ausente.
Pendente mais antiga	Se for mais velha que a tolerância, algo está parado.
Tolerância	Quantos minutos de atraso o sistema aceita antes de dar o veredito.

Com a fila parada, o veredito sobe em destaque vermelho no alto da tela. A ação não é aqui: é conferir o agendamento no servidor, pelo runbook.

Mensagens em **Falha** se reprocessam na tela **Notificações**, que é do Departamento Pessoal — e só a que falhou volta para a fila; reenviar uma entregue duplicaria o e-mail.

Armazenamento e retenção

INDICADOR	O QUE É
Evidências ativas	Quanto arquivos existem no storage privado.
Ocupação	Quanto espaço ocupam. Evidências ficam fora do Oracle.
Processos encerrados	Base de contagem da retenção.
Além de N anos	Processos encerrados que já passaram do prazo de retenção. Fica em destaque quando é maior que zero.

Nunca Nenhuma rotina apaga arquivo de evidência. O expurgo é ato humano autorizado, pelo procedimento do runbook. Este indicador diz que há material elegível — não que ele deva sair hoje.

Atribuir e revogar papéis

O caminho é **Usuários** → **abrir a conta** → **seção Papéis**. Os botões *Atribuir papel* e *Revogar* aparecem só para você: quem administra usuários prepara a conta, mas não distribui autoridade. Se essa permissão fosse delegável, um administrador de contas poderia se promover a qualquer papel do sistema.

Os cinco papéis, e o escopo de cada um

PAPEL	AUTORIZA	ESCOPO ACEITO
Departamento Pessoal	Conduzir o processo: abrir, iniciar, acompanhar, decidir valores, liberar, encerrar e cancelar. Exclui processo que ainda não produziu nada.	Global, empresa ou filial
Gerência do Departamento Pessoal	Tudo do DP, mais: liberar e encerrar com impedimento , cancelar processo já liberado, processado ou encerrado, e excluir processo que já tem trabalho registrado. Sempre sob justificativa.	Global, empresa ou filial
Administração de grupos e templates	Templates, perguntas, grupos de validação e regras de aplicabilidade. Nenhuma autoridade sobre processo.	Somente global
Administração de setores	Setores, escopos, prazos e responsáveis.	Somente global
Administração de usuários	Contas, senhas temporárias, vínculo com o AD e leitura da auditoria de contas.	Somente global

Ao atribuir, escolha o escopo: **Global**, **Empresa** (informe o código) ou **Filial** (empresa e filial). Para os três papéis administrativos a tela só aceita Global — oferecer “administrador de setores da empresa 1” seria promessa que a autorização não cumpre.

O que o sistema recusa

MENSAGEM	POR QUÊ
<i>Não é possível atribuir papel a um usuário inativo.</i>	Ative a conta primeiro.
<i>Este papel só existe em escopo global.</i>	É um dos três papéis administrativos. Troque o escopo para Global.
<i>Informe a empresa do escopo do papel.</i>	Escopo de empresa ou filial exige o código.

Escolhas que valem lembrar

- **gerência do DP dispensa DP.** Quem tem a gerência já satisfaz toda exigência de Departamento Pessoal; atribuir os dois é redundante;
- **responsável de setor não é papel.** Vem do vínculo com o setor, cadastrado em **Setores**, e vale enquanto a vigência valer;
- **revogar não apaga.** A atribuição revogada continua visível no histórico da ficha, com quem revogou;
- **toda atribuição e revogação vai para a auditoria**, com ator, conta, papel, escopo e validade. É a primeira coisa que se lê numa investigação de acesso.

Cuidado `DP_GERENTE` é o papel que passa por cima de impedimento de liberação. Atribua-o a quem responde funcionalmente por essa decisão, no escopo em que ela cabe — não “para facilitar” a operação de um caso travado.

Reabrir um processo

Reabrir é exclusivo do SuperAdmin, na tela **Conferir encerramento do processo**. Nem quem liberou desfaz o próprio ato: é o desenho, não uma limitação.

O que a reabertura faz:

- devolve o processo à análise e limpa as marcas formais de liberação, processamento e encerramento;
- devolve à análise **as tarefas concluídas que você marcar**. Sem nenhuma marcada, corrige apenas a marca formal, sem devolver trabalho a setor nenhum;
- retoma a vinculação do colaborador ao processo — e é **recusada** se outro processo já tomou aquele colaborador. Nesse caso, resolva o outro processo primeiro;
- exige motivo e grava o estado anterior inteiro na trilha;
- avisa por e-mail os setores cujas tarefas voltaram.

Processo **cancelado** não reabre: o cancelamento é terminal. Para o mesmo colaborador, abra um processo novo.

Dúvidas frequentes

Habilitei o login AD e ninguém consegue entrar. Confira, nesta ordem: o cartão **Último teste** ainda está *Aprovado* para a configuração atual? O certificado da CA está válido? O **grupo obrigatório** mudou? Se precisar de saída rápida, desmarque *Habilitar login pelo Active Directory* e salve — a contingência local existe para isso.

Perdi o acesso do último SuperAdmin. O sistema impede desativar o último SuperAdmin ativo, e impede habilitar o login AD sem uma senha local utilizável. Se ainda assim o acesso se perdeu, a saída é o procedimento de contingência do runbook, no servidor.

A tela mostra “Origem efetiva: Ambiente”. Está errado? Não. Significa que essa configuração nunca foi salva pela tela e o que vale é o arquivo de configuração do servidor. Ao salvar, a origem passa a **Schema SGPD** e a tela vira a fonte da verdade.

Mudei um marco de lembrete e nada aconteceu. Marco já disparado não volta. A mudança vale para os próximos vencimentos.

A fila está cheia de **Pendente e o último envio é “Nunca”.** Os serviços de agendamento não estão instalados ou não estão rodando. Confira também o **Último batimento**, logo acima na mesma tela. É configuração de servidor, pelo runbook — nenhuma tela do SGPD substitui o agendamento.

Posso apagar as mensagens antigas da fila, ou a auditoria? Não, e nem pela sua autoridade. Fila, auditoria, comentários de pendência e processos encerrados são acrescentados e nunca removidos.

Um DP pediu para eu liberar um processo travado. Você pode — com justificativa escrita, que fica no processo e na trilha. Antes disso, pergunte se o certo não é a gerência do DP fazê-lo, sob o papel próprio, ou resolver o impedimento.

Em uma página

1. **Configurações** → **LDAP e autenticação**: preencha, salve com o login desligado, **Testar conexão salva** e só então habilite o login AD.
2. Com TLS, envie e valide a CA antes — e anote a validade final.
3. **Configurações** → **E-mail e notificações**: transporte, remetente, **URL base**, ritmo e marcos. Salve e **Enviar mensagem de prova**.
4. **Configurações** → **Operação e monitoramento**: confira *Último envio* e *Pendente mais antiga*. Veredito vermelho significa agendamento parado.
5. **Usuários** → **conta** → **Papéis**: atribua os cinco papéis pelo escopo correto — os três administrativos só em Global.
6. Reabertura de processo: só você, com motivo, escolhendo quais tarefas voltam. Cancelado não reabre.
7. Nada do que você faz escapa da auditoria — inclusive o que a sua autoridade dispensou.