

# TiDB 培训 - Placement Driver


**PingCAP** 



# 大纲

- TiDB 架构
- PD Server 介绍
- PD Server 架构
- PD Server 功能
- PD Server 运维
- PD Server 监控







#### TiDB 组件 -- 基础服务

#### **TiDB Server**

TiDB Server 负责接收 SQL 请求, 处理 SQL 相关的逻辑, 并通过 PD 找到存储计算所需数据的 TiKV 地址, 与 TiKV 交互 获取数据, 最终返回结果。

TiDB Server 是无状态的, 其本身并不存储数据, 只负责计算, 可以无限水平扩展, 可以通过负载均衡组件(如LVS、HAProxy 或 F5)对外提供统一的接入地址。

#### **PD Server**

Placement Driver (简称 PD) 是整个集群的管理模块, 其主要工作有三个: 一是存储集群的元信息(某个 Key 存储在哪个TiKV 节点); 二是对 TiKV 集群进行调度和负载均衡(如数据的迁移、Raft groupleader的迁移等); 三是分配全局唯一且递增的事务 ID。

PD 是一个集群, 需要部署奇数个 节点, 一般线上推荐至少部署 3 个节点。

#### **TiKV Server**

TiKV Server 负责存储数据,从外部看 TiKV 是一个分布式的提供事务的 Key-Value 存储引擎。存储数据的基本单位是 Region,每个 Region 负责存储一个 Key Range 的数据,每个 TiKV 节点会负责多个 Region。
TiKV 使用 Raft 协议做复制,保持数据的一致性和容灾。副本以 Region 为单位进行管理,不同节点上的多个 Region 构成一个 Raft Group,互为副本。

TiKV 至少部署 3 个以上的节点实例。



#### TiDB 组件 -- 分析服务

#### **TiSpark**

TiSpark 是基于 TiDB 数据库为解决用户复杂 OLAP 需求而推出的产品, TiSpark 是将 Spark SQL 直接运行在分布式存储引擎 TiKV 上的 OLAP 解决方案。借助 Spark 平台, 同时融合 TiKV 分布式集群的优势, 和 TiDB 一起为用户一站式解决 HTAP (Hybrid Transactional/Analytical Processing)需求。


TiSpark 基于原生的 Spark 进行了二次开发, 利用 Spark 集群的分布式和计算优势, 集成并依赖于 TiKV 集群和 Placement Driver(PD), 使计算下推并直接访问 TiKV 存储的数据, 从而完成准实时的 OLAP 场景。



### Placement Driver 介绍

Placement Driver (后续以 PD 简称) 是 TiDB 里面全局中心总控节点, 它负责整个集群的调度, 负责全局 ID 的生成, 以及全局时间戳 TSO 的生成等。PD 还保存着整个集群 TiKV 的元信息, 负责给 client 提供路由功能。


- PD 概念来自于 Google Spanner
- PD 作为大脑,提供了整个集群的全局 视图
- 存储集群元数据信息
  - Clients have cache of placement information.
- 维护集群的高可用数据副本
  - 默认3副本
- 根据负载进行 Balance 的数据调度
- PD 本身也是高可用集群。
  - Thanks to Raft.





## PD 架构

PD 内部集成 etcd, 使用 Raft 协议保证系统高可用;对外提供 grpc 接口与 restful 接口;通过接收 heartbeat 获取 tikv 信息并通过 operator 完成对region 的管理和调度。





#### PD 架构设计

在架构上面, PD 所有的数据都是通过 TiKV 主动上报获知的。同时, PD 对整个 TiKV 集群的调度等操作, 也只会在 TiKV 发送 heartbeat 命令的结果里面返回相关的命令, 让 TiKV 自行去处理。这样设计上面就非常简单, 我们完全可以认为 PD 是一个无状态的服务(当然, PD 仍然会将一些信息持久化到 etcd), 所有的操作都是被动触发, 即使 PD 挂掉, 新选出的 PD leader 也能立刻对外服务, 无需考虑任何之前的中间状态。

作为中心总控节点, PD 通过集成 etcd, 自动的支持 auto failover, 无需担心单点故障问题。同时, PD 也通过 etcd 的 raft, 保证了数据的强一致性, 不用担心数据 丢失的问题。




#### PD 功能

#### PD 是 TiDB 的大脑, 是整个 TiDB 集群的管理与调度中心, 其主要完成以下三部分功能:

- 1. 分配全局唯一且递增的事务 ID
  - a. TSO
- 2. 存储集群的元信息
  - a. store, region
  - b. 心跳
- 3. 对 TiKV 集群进行调度和负载均衡
  - a. 调度 与 执行
  - b. **路由**

### PD 调度的几个概念

- TiKV Node: Node 可以认为是一个实际的物理
   机器,每个 Node 负责一个或者多个 Store。
- Store: Store 使用 RocksDB 进行实际的数据存储, 通常一个 Store 对应一块硬盘。
- Region: Region 是数据移动的最小单元,对应的是 Store 里面一块实际的数据区间。每个Region 会有多个副本(replica),每个副本位于不同的 Store,而这些副本组成了一个 Raft group。





#### TSO

TSO (Timestamp Oracle)是一个全局的时间戳,它是 TiDB 实现分布式事务的基石。所以对于 PD 来说,我们首先要保证它能快速大量的为事务分配 TSO,同时也需要保证分配的 TSO 一定是单调递增的,不可能出现回退的情况。


TSO 是一个 int64 的整形, 它由 physical time + logical time 两个部分组成。 Physical time 是当前 unix time 的毫秒时间, 而 logical time 则是一个最大 1 << 18 的计数器。也就是说 1ms, PD 最多可以分配 262144 个 TSO, 这个能满足绝大多数情况了。



### TSO 分配

#### 对于 TSO 的保存于分配, PD 会做如下处理:

- 1. 当 PD 初始化或切换成为 leader 之后, PD 会从 ETCD 上面获取上一次保存的时间, 如果发现本地的时间比这个大, 则会继续等待直到当前的时间大于这个值;
- 2. 当 PD 能分配 TSO 之后, 首先会向 ETCD 申请一个最大的时间, 例如, 假设当前时间是 t1, 每次最多能申请 3s 的时间窗口, PD 会向 etcd 保存 t1 + 3s 的时间值, 然后 PD 就能在内存里面直接使用这一段时间窗口。当当前的时间 t2 大于 t1 + 3s 之后, PD 就会在向 etcd 继续更新为 t2 + 3s。这么处理的好处在于, 即使 PD 当掉, 新启动的 PD 也会从上一次保存的最大的时间之后开始分配 TSO, 也就是 1 处理的情况;
- 3. PD 在内存里面保存 t+3 的可分配的时间窗口, 在 Client 请求 TSO 的时候, PD 能直接在内存里面计算 TSO 并返回。
- 4. Client 批量的向 PD Leader 获取 TSO, Client 会首先收集一批事务的 TSO 请求, 譬如 n 个, 然后直接向 PD 发送命令, 参数就是 n, PD 收到命令之后, 会生成 n 个 TSO 返回给客户端;
- 5. PD leader 收到客户端请求后, 在内存中根据 t+3s 的时间戳, 计算出 TSO 返回给Client。



### PD 元信息

- 生成 Cluster ID
  - 防止用户多个集群配错了,或者重新部署时数据没清干净。
- 生成唯一 ID
  - RegionID, StoreID, PeerID, etc.
- Bootstrap
  - 集群从无到有的过程, 确定第一个 Store 和第一个 Region

#### 心跳(Heartbeat)

PD 所有关于集群的数据都是由 TiKV 主动心跳上报的, PD 对 TiKV 的调度也是在心跳的时候完成的。通常 PD 会处理两种心跳, 一个是 TiKV 自身 store 的心跳, 而另一个则是 store 里面 region 的 leader peer 上报的心跳。

- Store 的心跳: Store 的心跳主要包括了当前 store 的状态信息,包括该 store 有多少个 region,有多少个 region 的 leader peer 在该 store 上面,也包含 address、存储空间、snapshot 状况、流量等等。PD 在接收的到 store 心跳后,就是将心跳里面当前的 store 的一些状态缓存到 cache 里面,做个后续调度的依据。
- Region 的心跳: Region 心跳包括当前 Region 的信息和流量信息, 例如最大值, 最小值, Region 大小等。只有 Region 的 leader peer 才会去上报所属 region 的信息, follower peer 是不会上报的。PD 在收到 region 的心跳之后, 首先也会将其放入 cache 里面, 如果 PD 发现 region 的 epoch 有变化, 就会将这个 region 的信息也保存到 etcd 里面。

### 信息收集(Heartbeat)

调度依赖于整个集群信息的收集,简单来说,我们需要知道每个 TiKV 节点的状态以及每个 Region 的状态。TiKV 集群会向 PD 汇报两类消息:

#### 每个 TiKV 节点会定期向 PD 汇报节点的整体信息

TiKV 节点(Store)与 PD 之间存在心跳包,一方面PD 通过心跳包检测每个 Store 是否存活,以及是否有新加入的Store;另一方面,心跳包中也会携带这个 Store 的状态信息,主要包括:

- 总磁盘容量
- 可用磁盘容量
- 承载的 Region 数量
- 数据写入速度
- 发送/接受的 Snapshot 数量(Replica 之间可能会通过 Snapshot 同步数据)
- 是否过载
- 标签信息(标签是具备层级关系的一系列 Tag)

#### 每个 Raft Group 的 Leader 会定期向 PD 汇报信息

每个 Raft Group 的 Leader 和 PD 之间存在心跳包,用于汇报这个 Region 的状态,主要包括下面几点信息:

- Leader 的位置
- Followers 的位置
- 掉线 Replica 的个数
- 数据写入/读取的速度

## 调度 (Operator)

在 PD, 主要有两类调度, 首先是对资源的调度, 包括存储 storage 以及计算 leader; 其次是管理类调度, 根据 store 状态进行监控和调度。由此, 主要调度内容有:

- Region Balance 多副本调度;
- Region Split / Merge 操作;
- Region Leader 调度;
- Region Replica 调度;
- Hot Region 调度
- Namespace 调度

- New Store
- Delete Store
- Store Disconnted(30s)
- Store Down
- Store Offline
- Store Tombstone

注: Operator 只是 PD 提供给 tikv 的建议, 具体是否被执行以 tikv 为准。


## 调度 (Balance)

- LeaderBalance
  - 统计不同 Store 上的 Leader 数量
    - 从 Leader 最多的 Store 上找出一个 Leader Peer, 将 leadership 移走
    - 从 Leader 最少的 Store 上找出一个 Follower Peer, 将 leadership 移入
- RegionBalance
  - 统计不同 Store 上的 Peer 数量
    - 从 Peer 最多(磁盘空间最紧张)的 Store 上找出一个 Region
    - 找到 Peer 最少(磁盘空间最富余)的 Store
    - 生成 [AddPeer, RemovePeer] 或 [AddPeer, TransferLeader, RemovePeer]
- HotRegionBalance
  - 统计一段时间内的 Region 流量排行榜
  - 统计排行榜 TopN 在 Store 的分布情况
  - 生成 Operator 使之均衡


### PD 调度 -- 多副本管理

- 使用多副本保证数据安全(Data safety)
- 维持数据副本数
  - 副本数不足: AddPeer
  - 副本数过多: RemovePeer
- 优化数据的地理位置分布
  - o tikv-server 按照拓扑结构打上多级 labels
  - PD 根据拓扑结构移动数据(AddPeer+RemovePeer), 使得多个副本尽可能隔离

## PD 调度 -- Region 调度




## PD 调度 -- TiKV扩容




## PD 调度 -- Region Hotspot 调度

- Pre-scheduling
- 动态迁移 Hot region




## PD 调度 -- Namespace 管理与调度

在 PD 进行资源调度的过程中, 引入 Namespace 作为管理对象, 将不同的 store 和 region 划分到不同的 namespace 下, 在调度时分别针对不同的 namespace 依次来做调度。



### PD Namespace 设计要点

- 1 region 所存储的数据只能来源于 1 个表
  - 小于一个 region 的大小时使用一个 region;
  - 大于一个 region 的大小时进行分裂;
- 不同的物理节点分配不同的 workload
- 资源隔离
- 实现多租户的基础







#### 路由


因为 PD 保存了所有 TiKV 的集群信息, 自然对 client 提供了路由的功能。假设 client 要对 key 写入一个值。

- 1. client 先从 PD 获取 key 属于哪一个 region, PD 将这个 region 相关的元信息返回。
- 2. client 自己 cache, 这样就不需要每次都从 PD 获取。然后直接给 region 的 leader peer 发送命令。
- 3. 有可能 region 的 leader 已经漂移到其他 peer, TiKV 会返回 NotLeader 错误, 并带上新的 leader 的 地址, client 在 cache 里面更新, 并重新向新的 leader 发送请求。
- 4. 也有可能 region 的 version 已经变化, 譬如 split 了, 这时候, key 可能已经落入了新的 region 上面, client 会收到 StaleCommand 的错误, 于是重新从 PD 获取, 进入状态 1。



## PD 初始化与扩容

PD 通过集成了 ETCD, 使用 Raft 实现了PD 集群的高可用。因此,PD 实例通常是单数个进行部署。通常情况下,我们需要启动至少三 个PD 实例,数据有三份备份,才能保证数据的安全。现阶段 PD 有集群启动方式,initial-cluster 的静态方式以及 join 的动态方式。



port: 2379 port: 2380

注意:要求三个PD 实例分别部署在三台不同机柜的主机设 备中, 并保证三台主机之间的时间一致。

- 对于静态初始化, 我们直接在三个 PD 启动的时候, 启动参数中 配置 initial-cluster 设置为 :pd1=http://host1:2380,pd2=http://host2:2380,pd3=http:// host3:2380
- 对于动态初始化,假设我们先启动 pd1, 成功后, 然后扩容启动 pd2, 加入到 pd1 的集群里面, 启动参数 join 设置为 pd1=http://host1:2379;然后启动 pd3, 加入到 pd1, pd2 形成的 集群里面, join 设置为 pd1=http://host1:2379。



## PD Lead 选举

当 PD 启动之后, 我们就需要选出一个PD leader 对外提供服务。虽然 etcd 自身也有 Raft leader, 但我们还是觉得使用自己的 leader, 也就是 PD 的 leader 跟 etcd 自己的 leader 是不一样的。当 PD 启动之后, Leader 的选举如下:

- 1. 检查当前集群是不是有leader, 如果有 leader, 就 watch 这个 leader, 只要发现 leader 掉了, 就重新开始 1。
- 2. 如果没有 leader, 开始 campaign 活动。首先创建一个 Lessor, 并且通过 etcd 的事务机制写入相关信息, 如果leader key 的 CreateRevision 为 0, 表明其他 PD 还没有写入, 那么我就可以将我自己的leader 相关信息写入, 同时会带上一个 Lease。如果事务执行失败, 表明其他的 PD 已经成为了 leader, 那么就重新回到1。
- 3. 写入成功成为 leader 之后, 我们对定期进行保活处理。当 PD 崩溃, 原先写入的 leader key 会因为 lease 到期而自动删除, 这样其他的 PD 就能 watch 到, 重新开始选举。
- 4. 成为 leader 之后, 立即初始化 Raft cluster, 主要是从 etcd 里面重新载入集群的元信息, 拿到最新的TSO 信息。
- 5. 所有做完之后,开始定期更新TSO,监听 lessor 是否过期,并在过期之前进行续签 lessor。



### PD 安装与升级

PD 的安装与升级建议使用 ansible 方式进行, 详细请参考 TiDB Ansible 部署方案

指南。
生产环境

|         | 组件   | CPU  | 内存      | 硬盘类型 | 硬盘数量 | 单块硬盘大小     | 网络       | 实例数量(最低要求) |
|---------|------|------|---------|------|------|------------|----------|------------|
| PD 设备要求 | TiDB | 32核+ | 128 GB+ | SSD  | 最低2块 | 500 GB+    | 2块+万兆网卡  | 2          |
|         | PD   | 16核+ | 32 GB+  | SSD  | 最低2块 | 200 GB+    | 2块+万兆网卡  | 3          |
|         | TiKV | 32核+ | 128 GB+ | SSD  | 最低2块 | 200~500 GB | 2块+ 万兆网卡 | 3          |
|         | 监控   | 16核+ | 32 GB+  | SAS  | 最低4块 | 200 GB+    | 2块+ 千兆网卡 | 1          |
|         |      |      |         |      |      |            | 服务器总计    | 9          |

#### 注意:

- 1. PD 部署至少三个实例;
- 2. 要求 三个 PD 实例分别部署在三台不同机柜的主机设备中;
- 3. 保证安装 PD 的三台主机之间的时间一致。



### PD 迁移

在 PD 运维过程中, 由于 PD 是整个集群的心脏和大脑, 在迁移过程中需要遵循一定的规则. 保障 PD 可以在线进行迁移. 使用 ansible 迁移步骤有:

- 1. 先修改 inventory, 新增 PD 节点实例 IP;
- 2. 使用-l ips 方法单独 bootstrap 和 deploy 这些新的 PD;
- 3. 单独手工修改新增 pd 的启动参数, 将 initial-cluster 模式修改为 join 模式, 选择 pd leader 作为 join 对象并启动 pd;
- 4. 所有新增加 PD 启动成功后, 将 PD leader 手工切换到新节点上;切换成功后, 可以逐一删除原来的 PD member;
- 5. 修改 inventory, rolling update tikv 和 tidb,将 tikv 和 tidb 使用的 PD 对象切换到新加的 PD 上;
- 6. 检查 pd 状态, 检查 pd member 与 leader 正常。



## PD 运维 -- pd-ctl

PD Control 是 PD 的命令行工具,用于获取集群状态信息和调整集群参数,store 管理和进行 Region 调度。pd-ctl 支持单命令模式和交互模式两种进行操作和管理 pd 集群。例如:/pd-ctl -u http://127.0.0.1:2379 pd-ctl 操作命令有:

- store [delete] <store\_id>: 用于显示 store 信息或者删除指定 store。
- region <region\_id>:用于显示 region 信息。
- region key [--format=raw|pb|proto|protobuf] <key>:用于查询某个 key 在哪个 region 上, 支持 raw 和 protobuf 格式。
- member [leader | delete]:用于显示 PD 成员信息或删除指定成员。
- config [show | set <option> <value>]:用于显示或调整配置信息。
- operator [show | add | remove]:用于显示和控制调度操作。
- scheduler [show | add | remove]:用于显示和控制调度策略。
- hot [read | write | store]:用于显示集群热点信息。



## PD 运维 -- curl 查询 pd 状态

PD 对外提供了 HTTP json 访问接口, 管理员可以通过网页方式或者 curl 方式直接像 pd-ctl 一样获取到 pd 的信息, 方便用户查看 pd 状态和数据。

- 查看 stores 信息:curl http://pdip:2379/pd/api/v1/stores
- 查看 members 信息:curl http://pdip:2379/pd/api/v1/members
- 查看 pd leader 信息:curl http://pdip:2379/pd/api/v1/leader
- 查看 config 信息:curl http://pdip:2379/pd/api/v1/config
- 查看 regions 信息:curl http://pdip:2379/pd/api/v1/regions (注意:由于生产环境 region 比较多, 输出数据大, 慎用!!!)

## 高级功能

- 在线设置 Store label
  - o store label <store\_id> <label\_key> <label\_value>
- 改写 Store 状态, 可以用于恢复错误状态, 取消下线等
  - o curl -X POST <a href="http://127.0.0.1:2379/pd/api/v1/store/{store\_id}/state?state=Offline">http://127.0.0.1:2379/pd/api/v1/store/{store\_id}/state?state=Offline</a>
- 设置 Store weight
  - o store weight <leader\_weight> <region\_weight>
  - 默认权重都是1, 0.5 表示数量为其他 store 的一半, 2 表示数量为其他 store 的两倍



### PD 监控

- pd role: 当前 pd 的状态
- store capacity: 集群总存储空间大小
- current storage size: 当前使用的存储空间大小
- number of region: 集群总 region 数量
- store status: 集群中 tikv 的状态信息
- schedule operators count with state: 单位时间内不同调度类型的数量
- hot region's leader distribution: 热点 region leader 的分布情况
- hot region's leader write bytes: 单位时间内热点 region leader 的写入量
- balance leader schedule: 单位时间内调度 region leader 的数量
- completed commands rate: 单位时间内, pd 完成命令的数量
- average completed\_cmds\_duration\_seconds: pd 完成命令所需的时间
- etcd disk wal fsync rate: etcd 预写入磁盘的数量
- handle txns count: 单位时间内, pd 与 client 的通讯量
- average handle txns duration seconds: pd 与 client 通讯的平均使用时间
- average wal fsync duration seconds: etcd 预写入磁盘的平均使用时间
- handle requests count: 单位时间内, pd 向 tidb 返回请求结果的数量
- handle requests duration seconds: pd 向 tidb 返回请求结果的平均时间
- region heartbeat: 单位时间内, tikv 向 pd 发送心跳的数量

## PD监控中各种 Store 状态

- Up(正常)
  - 运行中, 没有下线操作, 并且 lastHeartbeat < 1min
- Disconnect Store(失去联系)
  - lastHeartbeat > 1min 后, pd-ctl 显示为 Disconnect 状态
- LowSpace Store(空间不足)
  - 运行中, store 汇报的使用量占用capacity 的80%以上, 显示为 LowSpace store
- Down(短期故障)
  - lastHeartbeat > 30分钟(可配置) 后, PD 开始为此 store 上的数据增加副本
- Offline(判了死刑)
  - 执行 store delete 下线操作后的状态
  - 此时 PD 开始搬数据, 但 tikv 依然提供服务
- Tombstone(处决)
  - 搬完所有数据后,PD 自动将 store 置为此状态
  - address 被释放,可以在同样的地址新启 tikv

## PD 默认参数列表

| 编号 定义内容 |                        | 定义值       | 描述  |     |  |
|---------|------------------------|-----------|---|-----|--|
| 1       | lease                  | 3秒        | 租约时间, 如果 pd leader 不卡或者网络不卡, leader 在这个时间内会续约   | 不建议 |  |
| 2       | tso-save-interval      | 3秒        | ts预分配的时间范围。比如现在是12:00:00, ts的分配方式是先入12:00:03, 成功后就可以自由地分配12:00:03之前的ts了。如果 leader 切换之后, 新的leader只能分配12:00:03之后的ts。这个如果配太长的话, leader切换后新节点会有一段时间不能分配ts反之如果配太短, leader卡一下就可能影响ts分配了 | 不建议 |  |
| 3       | max-size               | 300       | 日志最大大小,单位 MB  | 可以  |  |
| 4       | max-days               | 28        | 日志存放时间, 单位 天  | 可以  |  |
| 5       | interval               | 15秒       | 向 pushgateway 汇报的时间间隔   | 可以  |  |
| 6       | max-snapshot-count     | 3         | region 副本数量   | 可以  |  |
| 7       | max-store-down-time    | 1h        | store 在断开disconnted 1个小时后,状态变为 down   | 可以  |  |
| 8       | leader-schedule-limit  | 64        | leader 调度相关, 保证 leader 均匀分布   | 可以  |  |
| 9       | region-schedule-limit  | 16        | region 调度相关,保证数据均匀分布  | 可以  |  |
| 10      | replica-schedule-limit | 24        | replica 调度相关, 越大生成副本速度越快  | 可以  |  |
| 11      | max-replicas           | 3         | 副本个数  | 可以  |  |
| 12      | conf_ver               | 1         | 新增或者删除了 peer, conf_ver 会加 1   | 不可以 |  |
| 13      | version                | 1         | 如果 region 发生了 split 或者 merge, 则 version 加 1   | 不可以 |  |
| 14      | Store Disconnted       | 60秒       | store 在lastheartbeat大于1分钟后  | 不可以 |  |
| 15      | LowSpace Store         | 20% * cap | store 剩余空间小于 capacity 的20%  |     |  |



### PD 调度重要参数

通过调整 leader-schedule-limit 可以控制同时进行 leader 调度的任务个数。这个值主要影响 leader balance 的速度,值越大调度得越快,设置为 0 则关闭调度。Leader 调度的开销较小,需要的时候可以适当调大。

```
>> config set leader-schedule-limit 4 // 最多同时进行 4 个 leader 调度
```

通过调整 region-schedule-limit 可以控制同时进行 region 调度的任务个数。这个值主要影响 region balance 的速度,值越大调度得越快,设置为 0 则关闭调度。Region 调度的开销较大,所以这个值不宜调得太大。

```
>> config set region-schedule-limit 2 // 最多同时进行 2 个 region 调度
```

通过调整 replica-schedule-limit 可以控制同时进行 replica 调度的任务个数。这个值主要影响节点挂掉或者下线的时候进行调度的速度,值越大调度得越快,设置为 0 则关闭调度。Replica 调度的开销较大,所以这个值不宜调得太大。

```
>> config set replica-schedule-limit 4 // 最多同时进行 4 个 replica 调度
```

```
>> config show
{
   "max-snapshot-count": 3,
   "max-store-down-time": "1h",
   "leader-schedule-limit": 8,
   "region-schedule-limit": 4,
   "replica-schedule-limit": 8,
}
```



#### PD 常见问题:leader 频繁切换或者选不出来 leader

- 检查网络问题
- 检查 etcd metrics
  - Txn duration
  - wal sync duration
- PD 负载高
  - 和 tikv 或其他应用混部了
  - o region heartbeat 过多



## PD 常见问题: get timestamp too slow

- PD 卡了
  - o PD metrics 页面 handle\_request\_duraion
- TiDB -> PD 的网络卡了
  - TiDB metrics 页面 pd\_request\_duration
- TiDB 卡了
  - TiDB metrics 页面 pd\_command\_duration




## Recover 工具

- 用于在整个 PD 集群完全不可用了以后恢复数据
- 停掉所有 tikv, 启动新的 PD
- 运行 pd-recover, 需要提供如下参数:
  - clusterID:从 tikv 日志里能找到

○ allocID:从 pd 日志里能找到分配 ID 记录, 如果没有 PD 日志了, 那么可以检查从 tikv 的日志中

检查所有 ID, 然后估计一个合理的值

● 这两个参数在 grafana 上也能找到





#### Thanks

Q&A

https://github.com/pingcap/tidb

https://github.com/pingcap/tikv

https://github.com/pingcap/pd

https://github.com/pingcap/tispark

https://github.com/pingcap/docs

https://github.com/pingcap/docs-cn





## Thanks!

#### Contact me:

info@pingcap.com www.pingcap.com