# 1.背景知识

#### 1.1 rop

Return Oriented Programming返回导向编程

在栈溢出的基础上,利用程序中可执行的一些代码片段组合起来修改相应的寄存器,并控制程序的执行流程,最终执行shell命令。

#### 1.2 ret2csu

在64位程序中,函数调用约定规定前6个参数通过寄存器传递,参数顺序依次为RDI、RSI、RDX、RCX、R8、R9。但是很多情况下很难找到每个寄存器对应的gadgets,这样就无法控制调用函数时传递的参数。但是64位程序下有\_\_libc\_csu\_init这个函数,用于对libc进行初始化操作,而一般的程序都会调用libc,所以这个libc的初始化函数会存在。不同版本中\_\_libc\_csu\_init 函数实现不一样,但是效果相似。

```
.text:0000000000400600
                                                      loc_400600:
                                                                                               ; CODE XREF: __libc_csu_init+
.text:0000000000400600 4C 89 EA
                                                              rdx, r13
.text:0000000000400603 4C 89 F6
                                                              rsi, r14
.text:0000000000400606 44 89 FF
                                                              edi, r15d
.text:00000000000400609 41 FF 14 DC
                                                      call
                                                              ds:(__frame_dummy_init_array_entry - 600E10h)[r12+rbx*8]
.text:0000000000400609
.text:0000000000040060D 48 83 C3 01
                                                      add
                                                              rbx, 1
.text:0000000000400611 48 39 EB
                                                              rbx, rbp
                                                      cmp
                                                              short loc_400600
.text:0000000000400614 75 EA
                                                      jnz
.text:0000000000400614
.text:0000000000400616
.text:000000000400616
                                                      loc_400616:
                                                                                               ; CODE XREF: __libc_csu_init+
.text:00000000000400616 48 83 C4 08
                                                      add
                                                              rsp, 8
.text:000000000040061A 5B
                                                      pop
                                                              rhx
.text:000000000040061B 5D
                                                      pop
                                                              rbp
.text:000000000040061C 41 50
                                                      pop
                                                              r12
.text:000000000040061E 41 5D
                                                              r13
                                                      pop
.text:0000000000400620 41 5E
                                                      pop
.text:0000000000400622 41 5F
                                                              r15
.text:0000000000400624 C3
```

可以利用这些gadgets对函数调用相关的寄存器进行赋值,并结合rop来达到攻击效果。

### 1.3 plt和got

对于动态链接,如何获取函数地址,主要用到两个表

一个是PLT表(Procedure Link Table)程序链接表,一个是GOT表(Global Offset Table)全局偏移表

PLT表中的每一个表项的内容都是对应的GOT表中这一项的地址,PLT表中的数据不是函数的真实地址,而是GOT表项的地址。

GOT表项中的数据才是函数真实的地址,所以可以通过PLT表跳转到GOT表来得到函数真正的地址。

### 2.解题思路

题目开启了栈不可执行保护,因此需要构造rop链

```
[*] '/home/jgc/桌面/level5'
Arch: amd64-64-little
RELRO: Partial RELRO
Stack: No canary found
NX: NX enabled
PIE: No PIE (0x400000)
```

```
int __cdecl main(int argc, const char **argv, const char **envp)
{
    write(1, "Hello, World\n", 0xDuLL);
    vulnerable_function(1LL);
    return 0;
}
```

```
ssize_t vulnerable_function()
{
  char buf[128]; // [rsp+0h] [rbp-80h] BYREF
  return read(0, buf, 0x200uLL);
}
```

但是程序中没有 execve 和 /bin/sh, 没办法直接利用。

execve可以利用libc中的函数地址, /bin/sh 可以通过调用read函数写入; 即把execve函数地址及其参数写入到程序的bss段

第1步,利用Libc的gadgets获取write函数的真实地址,并让程序重新执行main函数

第2步, 获取libc中的execve函数的地址

第3步,利用libc的gadgets执行read函数,将execve函数地址和 /bin/sh 写入到程序的bss段,并让程序 重新执行main函数

第4步, 利用libc的qadqets执行execve函数, 得到shell

## 3.解题细节

### 3.1 loc\_400600

libc\_csu\_init 函数中的部分qadgets如下

```
; CODE XREF: libc csu i
loc 400600:
mov
        rdx, r13
        rsi, r14
mov
        edi, r15d
mov
call
        ds:( frame dummy init array entry - 600E10h)[r12+rbx*8]
add
        rbx, 1
        rbx, rbp
cmp
        short loc 400600
inz
```

- mov edi, r15d的效果是将r15低32位赋值给edi,但是此时rdi高32位会被赋值为0,这样也就控制了edi寄存器
- call 语句中,地址采用[r12+rbx\*8],这里可以将rbx总设置为0,就可以将要调用的函数的地址保存到r12寄存器中
- cmp rbx, rbp 中比较了两个寄存器的值,由于上面设置rbx为0,所以这里需要让rbp为1,才能继续执行jnz 下面的指令

### 3.2 loc\_400616

loc_400	loc_400616:	
add	rsp, 8	
pop	rbx	
pop	rbp	
pop	r12	
pop	r13	
pop	r14	
pop	r15	
retn		
	add pop pop pop pop pop	

- 这段gadgets从pop rbx开始可以简化构造的payload
- 在返回到loc\_400600处开始执行后,需要用到loc\_400616处的retn指令返回到main函数起始地址重新开始执行,所以这里需要有6个地址分别被pop给相应的寄存器,这些地址数据不需要有实际的意义,只作为占位使用。
- 另外ret指令会将rsp值加8,即旧的ebp地址被弹出,因此在编写payload时需要留出的占位字节数为 6\*8+8

#### 3.3 execve函数地址获取

首先获取got表中write函数的地址,减去libc静态文件中write函数的地址再加上libc静态文件中execve函数的地址,就是程序运行时libc在内存中execve函数的地址。

## 4.payload栈结构

