

Design Document


Isaac Martins Carvalho

Macrodivisão do código





<u>Função main e leitura do input</u>



- argv[0]: nome do programa.
- argv[1]: primeira entrada não trivial na linha de comando.

Ao rodar o código digitando no terminal

```
> ./programa input_file teremos
```

- argv[0] == "programa"
- argv[1] == "input_file"

```
if(argc != 2)
{
    printfln("Usage: %s inputfile",argv[0]);
    return 0;
}
```

A declaração if(argc != 2) garante que fornecemos as duas entradas: argv[0] e argv[1].

```
auto input = InputGroup(argv[1], "input");
```

InputGroup: importa a entrada de argv[1] em input

Importando dados do Input_file no código

Para entradas do tipo int, exemplo:

auto Npart = input.getInt("Npart",L);

Lê "Npart" do input e armazena em Npart. Caso "Npart" não esteja definido em input, retorna L (opcional).

Para entradas do tipo Real, exemplo:

```
auto t1 = input.getReal("t1",1.);
```


Lê "t1" do input e armazena em t1. Caso "t1" não esteja definido em input, retorna 1 (opcional).

Para entradas do tipo Yes ou No, exemplo:

```
auto quiet = input.getYesNo("quiet",false);
```

Lê "quiet" do input e armazena em quiet. Caso "quiet" não esteja definido em input, retorna false (opcional).

<u>Definição classe Electron e preenchimento</u>



Definição classe Electron e preenchimento

Configurando o preenchimento

```
int p = Npart; //Filling
//! Funcao para configurar o preenchimento da cadeia
for(int i = L; i >= 1; --i)
    if(p > i)
        println("Doubly occupying site ",i);
        state.set(i, "UpDn");
        p -= 2:
    else
    if(p > 0)
        println("Singly occupying site ",i);
        state.set(i,(i%2==1 ? "Up" : "Dn"));
        p -= 1:
    else
        state.set(i, "Emp");
```

```
state.set(i,"UpDn");
```

Configura a ocupação do sítio i para dupla ocupação UpDn

Descrição da rotina de preenchimento

- 1) Configura-se a entrada **p** para receber o preenchimento;
- 2) Caso p > i, configura-se o preenchimento do site i para UpDn e substrai p 2.
- 3) Se 2) falso e **p > 0**, configura-se o preenchimento do site **i** para **Up** se **i** ímpar e **Dn** se **i** par, depois subtrai **p-1**.
- 4) Se 2) e 3) falso, então o sítio i recebe ocupação vazia Emp.

Contrói o MPS usando states e salva em psi0

Definição da função sinal

\forall

Parte da definição de U(t) e V(t) inclui a função sinal. No código ela está definida como as entradas sgn U e sgn V:

```
//! Definição da função sgn
auto sgn_U = Uf-U0;
auto sgn_V = Vf-V0;

if(sgn_U < 0.){sgn_U = -1.;}
if(sgn_U == 0.){sgn_U = 0.;}
if(sgn_U > 0){sgn_U = 1.;}

if(sgn_V < 0.){sgn_V = -1.;}
if(sgn_V == 0.){sgn_V = -1.;}
if(sgn_V > 0){sgn_V = 0.;}
```

RELEMBRANDO

Iremos considerar o hamiltoniano com função dos parâmetros internos U e V, tal que $\hat{H}(U,V)$. Usaremos o a notação (U_0,V_0) para identificar os parâmetros inciais e (U_F,V_F) para identificar os parâmetros finais. Para que o quenche de (U_0,V_0) para (U_F,V_F) seja adiabático, devemos atualizar os valores de U(t) e V(t) tal que a variação da energia interno do sistema à medida que o sistema evolui seja suficientemente pequena. Desta forma iremos usar a definição

$$U(t) = U_0 + sgn(U_F - U_0)\frac{t}{\tau_U}$$
 e (2.1)

$$V(t) = V_0 + sgn(V_F - V_0) \frac{t}{\tau_V},$$
(2.2)

onde τ_U e τ_V controlam a velocidade na qual U(t) e V(t) variam no tempo, respectivamente, e $0 < t < |U_F - U_i| \tau_U$ $0 < t < |V_F - V_i| \tau_V$. Como em nosso quench consideramos a variação de dois parâmetros, U e V, é necessário configuremos τ_U e τ_V para que o tempo final seja o mesmo, ou seja, $|U_F - U_i| \tau_U = 0 < t < |V_F - V_i| \tau_V$. Isso nos leva a relação


$$\tau_V = \frac{|U_F - U_i|}{|V_F - V_i|} \tau_U. \tag{2.3}$$

Configuração do número mínimo de pontos no gráfico

No quench de varredura, fracionamos o tempo de varredura $0 < t < |U_f - U_0| \ au_U$ em termos da precisão tstep, definida no input. Esse fracionamento é feito porque ao longo da varredura os valores de $U_0 \le U(t) \le U_f$ e $V_0 \le V(t) \le V_f$ são atualizados no tempo t.

Como é fracionado? $\frac{|U_f - U_0|}{tstep} = num de pontos gráfico$

Exemplo do fracionamento de U(t) e V(t) em termos de tstep:



Para o caso de tau $_U$ = 0.01, se configuramos tstep = 0.01, teríamos apenas um ponto no gráfico do painél de tau $_U$ = 0.01.

Para os demais painéis de tau_U=5 e 20, configurar tstep = 0.01 oferece mais de 20 pontos no gráfico

O número de pontos no gráfico define o número de evolução que iremos realizar para completar a varredura. A cada instante de tempo t da evolução atualizamos U(t) para U(t +tstep) e V(t) para V(t+tstep) até os parâmetros finais U_f e V_f.

O quench de varredura é chamado de linear porque U(t) e V(t) variam linearmente no tempo t, como visto na figura ao lado.

Configuração do número mínimo de pontos no gráfico

Como está no código?

```
double time_f = (sqrt(pow(Uf - U0,2))*tau_U); ///< time_f e o tempo total do sweep quench

printfln("\ntime_f= ", time_f);

//! Numero de pontos minimos para o sweep quench.

/*!

Condicao para termos ao menos 20 pontos no grafico (p_t = 20 abaixo).

Diminui a precisao tstep se tau_U for muito pequeno

*/
int p_t = 20; ///<Número mínimo de ponto no gráfico.
if(time_f/tstep < p_t)
{
    tstep = time_f/p_t;
    printfln("tstep foi reconfigurado para = ",tstep);
}
int n_loop = int(time_f/tstep); ///< Valor de n_loop, utilizado para configurar o loop da varredura.
printfln("n_loop= ", n_loop);</pre>
```

- 1) A variável time_f recebe o tempo total da varredura.
- 2) A variável p_t recebe o número mínimo de pontos no gráfico.
- 3) Se time_f/tstep < p_t então tstep = time_f/p_t.
- 4) A variável n_loop, que determina o número de evoluções da rotina de evolução, recebe o valor inteiro de time_f/tstep.

Para o caso onde time_f ≠ n_loop*tstep

Esse cenário pode acontecer quando o resto da divisão de time_f por tstep não é igual a zero. Corrigimos isso, reconfigurando o tstep para o valor mais próximo definido pelo usuário.

```
if(time_f != n_loop*tstep)
{
   tstep = time_f/n_loop;|
   printfln("tstep foi reconfigurado para = ",tstep)
}
```

Configuração do valores de U(t) e V(t) utilizados no sweep quench

Como funciona?

```
//! Definicão de U(t) e V(t) utilizados no sweep quench.
  O valor de U(t) e V(t) sao atualizados em cada step de tempo da varredura.
   A funcao abaixo configura um valor para U(t) e V(t) em cada step de
 */
Real del t = tstep: ///< Valor de del t utilizado para construir os vetores U(t) e V(t).
Vector U_t(n_{0} + 1) , V_t(n_{0} + 1);
for(int j = 0; j \le n loop; j += 1)
    double d t = j*del t;
   U_t(j)= U0 + (sgn_U*d_t)/tau_U;
//cout << "U_t(" << j << ") = " << U_t(j) << "\n";</pre>
for(int j = 0; j <= n_loop; j += 1)</pre>
    double d_t = j*del_t;
    V_t(j) = V0 + (sgn_V*d_t)/tau_V;
    //cout << "V_t(" << j << ") = " << V_t(j) << "\n";
```

Definimos a variável del_t para receber tstep, determinado anteriormente. Criamos dois vetores, U_t() e V_t(), os quais possuem o tamanho n_loop + 1. O tamanho n_loop + 1, ao invés de n_loop somente, foi escolhido porque iremos configurar U_t(0) = U_0 e V_t(0)=V_0.

Utilizamos a função sinal sgn definida anteriormente, para escrever os valores de U(t) e V(t), descritos pelas equações:

$$U(t) = U_0 + sgn \left(U_F - U_0\right) \frac{t}{\tau_U} e$$


$$V(t) = V_0 + sgn \left(V_F - V_0\right) \frac{t}{\tau_V},$$

A rotina funciona atribuindo os valores de U_t e V_t para cada instante t da varredura.

IMPORTANTE!!!
auto tau_V = (tau_U*(sqrt(pow(Uf-U0,2))))/(sqrt(pow(Vf-V0,2))); ///< Definição de tau_U</pre>

O valor de tau_U é definido no input_file, mas o valor de tau_V é avaliado na seção "Leitura do input" do código:

Configuração do valores de U(t) e V(t) utilizados no sweep quench



Os valores de U_t e V_t são determinados pelos pares (U_0,V_0), (U_f,V_f) e por tau_U. A figura ao lado trás um exemplo dos valores instantâneos assumidos por essas quantidades ao londo do time de varredura.

<u>Definição Hamiltoniano inicial</u>

```
//!Ground State (GS) Hamiltonian
    Definicao do Hamiltoniano do estado inicial.
    Esse Hamiltoniano sera utilizado para realizar DRMG a fim
    de rastrear o estado fundamental com a maior precisao possivel.
auto ampo = AutoMPO(sites); ///<Inicializa o AutoMPO dos sites</pre>
for(int i = 1; i \le L; ++i)
    ampo += U t(0), "Nupdn", i;
for(int b = 1: b < L: ++b)
    ampo += -t1, "Cdagup", b, "Cup", b+1;
    ampo += -t1, "Cdagup", b+1, "Cup", b;
    ampo += -t1, "Cdagdn", b, "Cdn", b+1;
    ampo += -t1, "Cdagdn", b+1, "Cdn", b;
    ampo += V t(0), "Ntot", b, "Ntot", b+1;
    ampo += h_z, "Sz", 1;
    ampo += h z, "Sz", L;
auto H0 = toMPO(ampo //Converte o objeto AutoMPO em um MPO
```

MPO é uma classe para armazenar operadores de produtos de matrizes, que são semelhantes aos MPS.

Escrever MPO pode ser algo muito técnico. O **AutoMPO** é um ferramenta que possui a vantagem de produzir o MPO automaticamente de forma simples a partir de entradas legíveis. Depois de obter o MPO, ele pode ser usado como entrada para um cálculo DMRG ou avaliar observáveis

operador **AutoMPO** += para um sítio aceita o input

[value], "[operator name]",[site]

operador AutoMPO += para dois sítio aceita o input

[value], "[operator name]", [site], "[operator name]", [site]

Definição Hamiltoniano inicial

```
//!Ground State (GS) Hamiltonian
   Definicao do Hamiltoniano do estado inicial.
   Esse Hamiltoniano sera utilizado para realizar DRMG a fim
   de rastrear o estado fundamental com a maior precisao possivel.
auto ampo = AutoMPO(sites); ///<Inicializa o AutoMPO dos sites</pre>
for(int i = 1; i \le L; ++i)
    ampo += U t(0), "Nupdn", i;
for(int b = 1; b < L; ++b)
    ampo += -t1."Cdagup".b."Cup".b+1;
    ampo += -t1, "Cdagup", b+1, "Cup", b;
    ampo += -t1, "Cdagdn", b, "Cdn", b+1;
    ampo += -t1, "Cdagdn", b+1, "Cdn", b;
   ampo += V t(0), "Ntot", b, "Ntot", b+1;
   ampo += h_z, "Sz", 1;
   ampo += h z, "Sz", L:
auto H0 = toMPO(ampo);
```

Modelo implementado:

$$H = -t_h \sum_{j=1}^{L} \sum_{\sigma=\uparrow,\downarrow} \left(a_{j,\sigma}^{\dagger} a_{j+1,\sigma} + H.c. \right) + U \sum_{j=1}^{L} \hat{n}_{j\uparrow} \hat{n}_{j\downarrow} + V \sum_{j=1}^{L} \hat{n}_{j} \hat{n}_{j+1},$$

Operators Provided by ElectronSite

- lacksquare "Nup" density of up-spin particles \hat{n}_{\uparrow}
- lacksquare "Ndn" density of down-spin particles \hat{n}_{\downarrow}
- "Nupdn" density of doubly-occupied sites $\hat{n}_\uparrow \hat{n}_\downarrow$ "Ntot" the total density operator $\hat{n}_{
 m tot} = \sum_\sigma \hat{n}_\sigma$
- lacksquare "Aup" the up-spin annihilation operator \hat{a}_{\uparrow}
- "Adagup" the up-spin creation operator \hat{a}_{+}^{\dagger}
- "Adn" the down-spin annihilation operator \hat{a}_1
- "Adagdn" the down-spin creation operator \hat{a}^{\dagger}
- ullet "F" the Jordan-Wigner fermion 'string' operator $\hat{F}=(-1)^{\hat{n}_{\mathrm{tot}}}$
- "Sz" the z-component spin operator (matrix elements +0.5 for an up spin, -0.5 for a down spin)
- "S+" the spin raising operator (matrix element +1.0 for mapping a down spin to

Para entendimento e manipulação dos operadores da classe ElectronSite recomendo fortemente a leitura dos dois links a seguir Para entender quando usar as string de férmions: https://itensor.org/docs.cgi?page=tutorials/fermions

Para entender a classe ElectronSite:

https://itensor.org/docs.cgi?vers=cppv3&page=classes/electron

O recurso AutoMPO já ajusta as strings de férmions automaticamente, mas para MPO que não utilizam esse recurso, as strings devem ser colocadas. Por exemplo, quando fizemos os gates da evolução t-DRMG iremos usá-las.

Essa rotina está inclusa no quench de varredura:

É necessário salvar os arquivos de sites e dos psi's para reiniciar o cálculo posteriormente.

Por que não salvar só os arquivos de **psi**?

Os arquivos de **site** e **psi** devem ser armazenados juntos porque durante o cálculo eles são montados utilizando os mesmos índices dos números quânticos relacionados a representação do estado. Quando reiniciamos o cálculo com **psi** sem os **sites** que o projetou, os índices dos **sites** utilizados no cálculo em vigor não reconhecem os índices de **psi**. Quando isso ocorre o output do terminal apresenta um erro relacionado a representação dos números quânticos utilizados na represenção de **psi**.

Descrição da rotina para salvar os arquivos de sites e psi:

- Na seção <u>"Configuração do número mínimo de pontos no gráfico"</u> vimos que número de pontos do pontos do gráfico, n_loop, determina o número de evoluções tstep que iremos realizar para completar a varredura de U_0 e V_0 para U_f e V_f. Por exemplo, o tempo total da varredura pode ser indentificado por tstep * n_loop, e tempos intermediário por t' * tstep, sendo t' um número inteiro pertencente ao intervalo 0 <= t' < n loop.</p>
- Na rotina de salvar os arquivos da varredura começa com o usuário escolhendo a taxa percentural do tempo total no qual os arquivos serão salvos. Por exemplo, se o usuário escolher 10%, então a cada 10% de n_loop os arquivos serão salvos em pasta. No input configuramos a variável per_save para definir esse percentual.
- No input o usário determina per_save como um número inteiro de 0 a 100.
- Salvamos o percentual correspondente de n_loop em psave:

```
int psave = round((per_save*n_loop)/100); //round arredonda o valor
printfln("\npsave = ",psave);
```

O vetor criado nessa rotina será utilizado no loop de varredura para salvar os arquivos nos tempos determinados.

A rotina funciona criando um vetor arq_save de dimensão **n_loop + 1**. Configuramos a entradas de **arq_save** para receber a taxa **psave** no qual os arquivos serão salvos.

```
//criando um vetor arq_save que sera utilizado para ler e salvar os arquivos
Vector arq_save(n_loop+1);
int el = psave;
for(int j = 0; j <= n_loop; j += 1)
{
    if(j == el)
    {
        arq_save(j) = el;
        el += psave;
    }
    //para comparar arq_save com o tempo de varredura
    |cout << "arq_save(" << j << ") = " << arq_save(j) <<" " << "sweep_time = " << j*del_t<< "\n";
}</pre>
```

Utilizaremos o vetor **arq_save** para construir a condição de salvar arquivos durante o loop de varredura.

Exemplo do output para per_save=10 no quench de U 0=V 0=0 para U f=1 e V f=2, sendo tau U=0.01.

```
arq save(0) = 0
                  sweep time = 0
arg save(1) = 0
                  sweep time = 0.0005
arg save(2) = 2
                  sweep time = 0.001
arg save(3) = 0
                  sweep time = 0.0015
arq save(4) = 4
                  sweep time = 0.002
arg save(5) = 0
                  sweep time = 0.0025
arq save(6) = 6
                  sweep time = 0.003
arq save(7) = 0
                  sweep time = 0.0035
arq save(8) = 8
                  sweep time = 0.004
arq save(9) = 0
                  sweep time = 0.0045
arq save(10) = 10
                    sweep time = 0.005
arq save(11) = 0
                   sweep time = 0.0055
                    sweep time = 0.006
arq save(12) = 12
arq save(13) = 0
                   sweep time = 0.0065
arg save(14) = 14
                    sweep time = 0.007
                   sweep time = 0.0075
arg save(15) = 0
arq save(16) = 16
                    sweep time = 0.008
                   sweep time = 0.0085
arg save(17) = 0
arq save(18) = 18
                    sweep time = 0.009
arq save(19) = 0
                   sweep time = 0.0095
arq save(20) = 20
                    sweep time = 0.01
```

Rotina para começar a varredura a partir de arquivos salvos

```
int l_condi = 0; //utilizado para condicionar o inicio do loop de varredura, depende do valor de tvarre

//Se o usuario setar um valor diferente de zero no input, a funcao le os arquivos da pasta
if(tvarre != 0.)
{
    //definindo int para loop condicionado a onde o calculo parou
    l_condi = tvarre/del_t;
    printfln("l_condi = ",l_condi);
    string s_tl = format("sites_varredura_L_",L,"_Npart_",Npart,"_V0_",V0,"_U0_",U0,"_Uf_",Uf,"_Vf_",Vf,"_tau_U_",tau_U, "_tvarre_",tvarre);
    string p_tl = format("psi_varredura_L_",L,"_Npart_",Npart,"_V0_",V0,"_U0_",U0,"_Uf_",Uf,"_Vf_",Vf,"_tau_U_",tau_U, "_tvarre_",tvarre);
    readFromFile(s_tl,sites); ///< Le na pasta local os sites
    psi_Evol = readFromFile<MPS>(p_tl); ///< Le na pasta local a função de onda do tempo tevolu.
} //if(tvarre != 0.)</pre>
```

Se o usuário configurar um valor **tvarre**, definida como o tempo para iniciar a varredura, diferente de 0.0, então os arquivos referente ao tempo **tvarre** são lidos e a variável **I_condi** que condiciona o número de interações no loop de varredura é reconfigurada. Caso o usuário configure **tvarre=0.0**, o loop de varredura inicia em **I_condi=0**, o que é equivalente a iniciar a varredura no tempo igual a zero.

Rotina para realizar quench de varredura

Considerações iniciais


- Nessa rotina o usuário pode escolher se deseja avaliar o GS instantâneo de U(t) e V(t) a fim de comparar com os resultados para o estado de nãoequilíbrio.
- As configurações do que será medido durante a varredura são feitas no input.
- A classe sites, utilizada para avaliar as quantidades de equilíbrio, foram reconstruída sobre outra entrada, sitesDMRG, a fim de evitar conflitos com os arquivos de site salvos para os estados de não-equilíbrio, lidos em cálculo reiniciados.
 - Para realizar DMRG e avaliar as quantidades de equilíbrio durante o loop de varredura utilizaremos sitesDRMG.
- Como há quantidades que consideram o sanduíche da função de onda evoluída com o Hamiltoniano, foi necessário construir um Hamiltoniano usando a entrada site, a mesma utilizada pela função de onda evoluída. Do contrário o cálculo apresenta um erro ao reiniciar a partir de arquivos salvos.

A seguir apresentamos o fluxograma da rotina do loop de varredura. A caixas do fluxograma em cor vermelha são para as rotinas já descritas anteriormente neste documento, enquanto as caixas em azul serão descritas na sequência.

Rotina para realizar quench de varredura Pontos para density plots da entropia de emaranhamento Definição classe Electron e sites para o caso estático (sitesDMRG) Construção dos gates da evolução Pontos para density plots da densidade de carga Construção do Hamiltoniano instantâneo de U(t) e V(t) usando (sitesDMRG) Função de evolução usando os gates Pontos para density plots da magnetização local Condição para salvar os arquivos da função de onda evoluída. Construção do Hamiltoniano instantâneo Pontos para density plots da de U(t) e V(t) usando (sites). correlações de carga Para as medidas que envolvem psi evol Cálculo dos overlaps Pontos para density plots da Avaliação dos parâmetros de ordem DRMG para encontrar o GS de U(t) correlações de spin m CDW e m SDW e V(t) Imprimi energia do GS de U(t) e Avaliação da entropia de **Ouantidades finais** emaranhamento para um

subsistema L/2.

Rotina para realizar quench de varredura



A descrição das caixas em vermelho podem ser vistas nos slides anteriores.

No início do documento havíamos definido entradas para as classes **InitialState** e **Electron** a fim de construir a função de onda inicial utilizada como input do cálculo DMRG. No loop de varredura foi necessário redefinir essas funções sobre outras entradas, pois no caso das rotinas iniciadas a partir de arquivos salvos havia problemas de conflito entre os índices de funções definidas sobre a entrada de **sites** do cálculo atual e os índices dos **sites** reiniciados.

Imprimi energia do GS de U(t) e V(t)

A função DMRG presente na varredura pode ser modificada para imprimir os detalhes do cálculo em cada sweep. Para fazer isso é necessário modificar {"Quiet", true} → {"Silent", true}. No entanto esses detalhes podem tornar a análise difícil, ainda mais pelo fato de existir vários loops na rotina de varredura. Uma forma rápida de sabermos a energia ao final do quench printar energy_GS, presente no output do cálculo DMRG.

```
printfln("Ground state energy");
cout << "%energy_GS " << sqrt(pow(U_t(lt)-U0,2)) << " " << energy_GS <<"\n";
cout << "%energy_GS t " << lt*del_t << " " << energy_GS <<"\n";</pre>
```

Para o entendimento da evolução de um MPS (em nosso caso a função de onda) utilizando Trotter Gates recomendamos a leitura dos links:

https://itensor.org/docs.cgi?vers=cppv3&page=formulas/tevol_trotter https://itensor.org/docs.cgi?vers=cppv3&page=formulas/gates_to_mpo https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1367-2630/12/5/055026/pdf (background teórico)

Esse trecho extraído do site da Itensor resume a ideia básica.

If the Hamiltonian is a sum of local terms

$$H = \sum_j h_{j,j+1}$$

where $h_{j,j+1}$ only acts non-trivially on sites j and (j+1), then a Trotter decomposition that is particularly well suited for use with MPS techniques is

$$e^{-i au H}pprox e^{-ih_{1,2} au/2}e^{-ih_{2,3} au/2}\cdots e^{-ih_{N-1,N} au/2}e^{-ih_{N-1,N} au/2}e^{-ih_{N-2,N-1} au/2}\cdots e^{-ih_{1,2} au/2}+O(au^3)$$

Note the factors of two in each exponential. The error in the above decomposition is of order τ^3 , so this will be the error accumulated *per time step*. Because of the time-step error, one takes τ to be small and then applies the above set of operators to an MPS as a single sweep, then does a number (t/τ) of sweeps to evolve for a total time t. The total error will therefore scale as τ^2 with this scheme, though other sources of error may dominate for long times, or very small τ , such as truncation errors.

The same decomposition can be used for imaginary time evolution just by replacing i au o au .

Definição das entradas necessárias para construção dos gates

- tstep: step de tempo (quanto menor mais preciso o cálculo);
- ttotal : tempo total da evolução e
- cutoff : erro de truncagem da evolução.

Inicio da função no código que faz a evolução:

```
//!Contrução dos gates da evolução
/*!
    Abaixo é construído os gates utilizados na decomposição Trotter.
    Esses gates irao compor a funcao que realiza as evoluções do sweep quench.
*/
//Building gates of evolution

// Cria um std :: vector (array dinamicamente dimensionável)
// para armazenar os Trotter gates
auto gates = vector<BondGate>();
```

Quando configuramos o Hamiltoniano não foi necessário incluir as string para férmions, pois a classe **AutoMPO** incluir essa utilidade quando declaramos que os sites são do tipo **Electron**. Por outro lado, para os gates devemos incluir manualmente essas strings a fim de manter a simetria fermiônica durante a evolução, produzindo os resultados corretos. Duas classes serão utilizadas nessa construção:

BondGate: aceita os termos do Hamiltoniano local h_j,j+1 como um tensor. Esse tensor é automaticamente exponenciado para construir o gate de Trotter com um *tstep* específico.

gateTEvol: função que aplica automaticamente os gates construídos no MPS (em nosso caso representado pela função de onda), realizando a evolução da função.

$$e^{-i au H}pprox e^{-ih_{1,2} au/2}e^{-ih_{2,3} au/2}\cdots e^{-ih_{N-1,N} au/2}e^{-ih_{N-1,N} au/2}e^{-ih_{N-2,N-1} au/2}\cdots e^{-ih_{1,2} au/2}+O(au^3)$$

A ideia é construir de expansão de exp(-i*tau*H) incluindo os operadores exp(-i*hterm*tstep/2) aos gates. Nesse primeiro trecho do código nos iremos construir os gates da parte:

$$e^{-ih_{1,2} au/2}e^{-ih_{2,3} au/2}\cdots e^{-ih_{N-1,N} au/2}$$

que vai do sítio 1 até o sítio L-1. Iremos na sequência adicionar esses gates a variável **gates** definida anteriormente.

Os operadores locais (operadores relacionados ao sítio) são incluídos ao **hterm** por meio da função **sites.op("operador",site)** como no exemplo abaixo:

```
auto hterm = -t1*sites.op("Adagup*F",b)*sites.op("Aup",b+1);
```

Basicamente o que estamos fazendo é escrever o Hamiltoniano locais de:

$$H = -t_h \sum_{j=1}^{L} \sum_{\sigma=\uparrow,\downarrow} \left(a_{j,\sigma}^{\dagger} a_{j+1,\sigma} + H.c. \right) + U \sum_{j=1}^{L} \hat{n}_{j\uparrow} \hat{n}_{j\downarrow} + V \sum_{j=1}^{L} \hat{n}_{j} \hat{n}_{j+1},$$

mas utilizando as string de férmions "F", como descrito em https://itensor.org/docs.cgi?page=tutorials/fermions, pois os operadores de campo A da ITensor são definidos para bóson. O uso da string é necessário para obtermos um resultado correto.


```
//Cria os gates exp(-i*tstep/2*hterm)
//e os adiciona ao "gates"
for(int b = 1; b < L; ++b)
    auto hterm = -t1*sites.op("Adagup*F",b)*sites.op("Aup",b+1);
         hterm += -t1*sites.op("Adagdn",b)*sites.op("F*Adn",b+1);
         hterm += t1*sites.op("Aup*F",b)*sites.op("Adagup",b+1);
         hterm += t1*sites.op("Adn",b)*sites.op("F*Adagdn",b+1);
    hterm += V t(lt)*sites.op("Ntot", b)*sites.op("Ntot", b+1);
    hterm += U t(lt)*sites.op("Nupdn",b)*sites.op("Id",b+1);
    auto q = BondGate(sites,b,b+1,BondGate::tReal,tstep/2.,hterm);
    gates.push back(g);
for(int b = L-1; b \le L-1; ++b)
    auto hterm = U t(lt)*sites.op("Id",b)*sites.op("Nupdn", b+1);
    auto q = BondGate(sites,b,b+1,BondGate::tReal,tstep/2.,hterm);
         gates.push back(g);
for(int b = L-1; b \le L-1; ++b)
    auto hterm = h z*sites.op("Id",b)*sites.op("Sz", b+1);
    auto q = BondGate(sites,b,b+1,BondGate::tReal,tstep/2.,hterm);
         gates.push back(q);
```

$$e^{-irH} \approx e^{-ih_{12}\tau/2}e^{-ih_{23}\tau/2} \cdots e^{-ih_{N-1,N}\tau/2}e^{-ih_{N-2,N-1}\tau/2} \cdot \cdot \cdot e^{-ih_{12}\tau/2} + O(\tau^3)$$

$$//\text{Cria os gates } \underbrace{\text{exp}(-i^*\text{txiep}/2^*\text{hierm})}//\text{o os adiciona ao "gates"}$$


$$//\text{o os adiciona$$

Explicado no próximo slide



Trecho referente a evolução mantendo um campo fixo aplicado às extremidades da cadeia. Novamente, os gates são operadores definidos sobre dois sítios, por esse motivo é necessário utilizar o operador "Id" para os sítios em que o campo não é aplicado.

```
for(int b = L-1; b <= L-1; ++b)
{
    auto hterm = h_z*sites.op("Id",b)*sites.op("Sz", b+1);
    auto g = BondGate(sites,b,b+1,BondGate::tReal,tstep/2.,hterm);
        gates.push_back(g);
}
for(int b = 1; b <= 1; ++b)
{
    auto hterm = h_z*sites.op("Sz",b)*sites.op("Id", b+1);
    auto g = BondGate(sites,b,b+1,BondGate::tReal,tstep/2.,hterm);
        gates.push_back(g);
}</pre>
```



Trecho referente a evolução mantendo um campo fixo aplicado às extremidades da cadeia. Novamente, os gates são operadores definidos sobre dois sítios, por esse motivo é necessário utilizar o operador "Id" para os sítios em que o campo não é aplicado.

```
for(int b = L-1; b <= L-1; ++b)
{
    auto hterm = h_z*sites.op("Id",b)*sites.op("Sz", b+1);
    auto g = BondGate(sites,b,b+1,BondGate::tReal,tstep/2.,hterm);
        gates.push_back(g);
}
for(int b = 1; b <= 1; ++b)
{
    auto hterm = h_z*sites.op("Sz",b)*sites.op("Id", b+1);
    auto g = BondGate(sites,b,b+1,BondGate::tReal,tstep/2.,hterm);
        gates.push_back(g);
}</pre>
```

$$e^{-i au H}pprox e^{-ih_{1,2} au/2}e^{-ih_{2,3} au/2}\cdots e^{-ih_{N-1,N} au/2}e^{-ih_{N-1,N} au/2}e^{-ih_{N-2,N-1} au/2}\cdots e^{-ih_{1,2} au/2}+O(au^3)$$

Para terminarmos a construção do gate da equação acima, precisamos terminar a implementação dos gates. O próximo trecho recortado do código, corresponde ao segundo trecho da equação acima:

$$e^{-ih_{N-1,N} au/2}e^{-ih_{N-2,N-1} au/2}\cdots e^{-ih_{1,2} au/2}$$

A construção dos gates de exp(-i*tstep/2*hterm) deve ser feito na ordem inversa, adicionando os gates construídos a variável gates.

A descrição dos termos foi feita nos slides anteriores, por esse motivo não explicamos novamente aqui. Basicamente estamos escrevendo os Hamiltonianos locais correspondentes ao trecho da equação destacada acima e adicionando-os a variável **gates**. Repare que as duas construções são similares, mudando somente o sentido da estrutura de repetição para completar a construção da equação em verde.

```
//Cria os gates exp(-i*tstep/2*hterm) na ordem
//reversa e adicona-os aos "gates".
for(int b = L-1 : b >= 1: --b)
    auto hterm = -tl*sites.op("Adagyp*F",b)*sites.op("Ayp",b+1);
         hterm += -tl*sites.op("Adagdn",b)*sites.op("F*Adn",b+1);
         hterm += tl*sites.op("Aup*F",b)*sites.op("Adagup",b+1);
         hterm += tl*sites.op("Adn",b)*sites.op("F*Adagdn",b+1);
         hterm += V t(lt)*sites.op("Ntot",b)*sites.op("Ntot", b+1)
         hterm += U t(lt)*sites.op("Nypdn",b)*sites.op("Id",b+1);
    auto g = BondGate(sites,b,b+1,BondGate::tReal,tstep/2.,hterm);
         qates.push back(q);
for(int b = L-1: b >= L-1: --b)
     auto hterm = U t(lt)*sites.op("Id",b)*sites.op("Nupdn", b+1);
     auto g = BondGate(sites,b,b+1,BondGate::tReal,tstep/2.,hterm)
         gates.push back(g):
for(int b = L-1; b >= L-1; --b)
    auto hterm = h z*sites.op("Id",b)*sites.op("Sz", b+1);
    auto g = BondGate(sites,b,b+1,BondGate::tReal,tstep/2.,hterm);
         qates.push back(q);
for(int b = 1: b >= 1: --b)
    auto hterm = h z*sites.op("Sz",b)*sites.op("Id", b+1);
    auto g = BondGate(sites,b,b+1,BondGate::tReal,tstep/2.,hterm);
         gates.push back(g);
```

Função de evolução usando os gates

```
//! Função gateTEvol que realiza a evolução de nsi Evol.
/*!

A função gateTEvol e definida gateTEvol(gates,ttotal.tstep.psi,{"Cutoff=",cutoff,"Verbose=",true}).

https://itensor.org/docs.cgi?vers=cppv3&page=formulas/tevol trotter

Em nosso caso, configuramos o tempo de evolução ttotal para o mesmo valor de tstep.
0 sween quench corresponde a uma sucessão de evoluções de tempo tstep, onde em cada evolução os valores de U(t) e V(t) sao atualizados ate completar o tempo total da varredura time f.

*/

//Função de evolução de psi_Evol, reescreve psi_Evol quando a evolução termina
gateTEvol(gates,tstep,tstep,psi_Evol,{"Quiet",true,"Cutoff=",cutoff,"Verbose=",true,"UseSVD=",true,"SVDMethod=","gesdd"});
```

A função **gateTEvol** aplica automaticamente os **gates** anteriormente ao MPS psi_Evol (correspondente ao estado evoluído da varredura). A ordem de entrada da função é:

```
gateTEvol(gates,ttotal,tstep,psi,{"Cutoff=",cutoff,"Verbose=",true});
```

mas substituímos "ttotal" (tempo total da evolução) para o mesmo valor de "tstep", pois os valores de U(t) e V(t) no tempo são previamente fracionados por tstep (descrito na seção <u>Configuração do número mínimo de pontos no gráfico</u>).

Condição para salvar os arquivos da função de onda evoluída

```
//! Condição para salvar os arquivos da função de onda evoluída
if(salve_psi_durante_sweep_quench == 1)
{
    if(lt == arq_save(lt) && arq_save(lt) != 0)
    {
        string s_tl = format("sites_varredura_L ",L,"_Npart ",Npart,"_V0 ",V0,"_U0 ",U0,"_Uf ",Uf,"_Vf,"_tau_U ",tau_U, "_tvarre_",lt*del_t);
        string p_tl = format("psi_varredura_L ",L,"_Npart ",Npart,"_V0 ",V0,"_U0 ",U0,"_Uf ",Uf,"_Vf ",Vf,"_tau_U ",tau_U, "_tvarre_",lt*del_t);
        writeToFile(s_tl,sites); ///< Salva na pasta local os sites
        writeToFile<MPS>(p_tl,psi_Evol); ///< Salva na pasta local a função de onda psi_Evol
}//(lt == arg_save(lt) && arg_save != 0)
}</pre>
```

A descrição do vetor arq_save é feita na seção Começar a varredura a partir de arquivos salvos?. Este vetor fornece as condições para quando os arquivos de **sites** e **psi_Evol** serão salvos ao longo da varredura. A opção de salvar ou não durante a varredura é feita no input_file.

Descrição da rotina:

São criadas duas strings **s_tl** e **p_tl** que serão utilizadas para nomear os arquivos salvos. O agrupamento destacado em verde no recorte acima são referentes à classe **writeToFile("nome", arquivos)** para salvar arquivos. Um detalhe importante é que arquivos de MPS devem incluir a referência **<MPS>**. Mais informações sobre leitura e escrita de arquivos usando o Itensor podem ser encontradas no link: http://itensor.org/docs.cgi?vers=cppv3&page=formulas/readwrite mps

Cálculo dos overlaps

```
//! Saídas do cálculo:
       //Para entender como U e V estão variando no tempo
       cout << "#!U " << lt*del t << " " << U t(lt) <<"\n"; ///< Valor de U(t) no tempo
       cout << "#!V " << lt*del t << " " << V t(lt) <<"\n"; ///< Valor de V(t) no tempo
       //Compute overlap
       printfln("Overlap <psi_qs|H|psi_qs> - <psi_evol|H|psi_evol> ");
       auto overlap evol = innerC(psi Evol,Hv,psi Evol).real(); ///< Overlap de psi Evol com H(t)</pre>
       auto overlap gs = innerC(psi GS,H,psi GS).real(); ///< Overlap de psi GS com H(t)
       cout << "#over ut " << sqrt(pow(U t(lt)-U0,2)) << " " << overlap gs-overlap evol <<"\n";</pre>
       cout << "#over vt " << sqrt(pow(V t(lt)-V0,2)) << " " << overlap gs-overlap evol <<"\n";</pre>
       cout << "#over time " << lt*del t << " " << overlap gs-overlap evol <<"\n";</pre>
mputaines sze otvectap dio cádado conoloúdanhosi dEvvelriapiois esstetitos eleoloúdilópisi (EsiolGS)dosm o Hamiltoniano instantâneo H(t).
     estados de equilíbrio (psi GS) com o Hamiltoniano instantâneo H(t).
```

Utilizamos para isso a classe innerC para realizar o sanduíche das funções de onda com o Hamiltoniano instantâneo. Ela funciona da seguinte maneira:

innerC(MPS y, MPO A, MPS x) -> Cplx

Os Hamiltonianos H e Hv são iguais, mas construídos utilizando diferentes arquivos para sites. Essa alteração foi feita para evitar conflitos entre os índices de arquivos de sites salvos em cálculos reiniciados e os índices de sites do cálculo atual (utilizado para avaliar as quantidades relacionadas a psi_GS).