- Como vimos até agora, operações relacionadas a objetos são relizadas através da chamada de métodos
  - Porém, podemos utilizar os operadores da linguagem C++ para especificar operações comuns de manipulação de objetos;
  - Novos operadores não podem ser criados;
  - A adaptação dos operadores nativos da linguagem para nossas classes é chamada de sobrecarga de operadores
    - Similar à sobrecarga de funções e métodos;
    - Dependendo dos operandos envolvidos, o operador se comporta diferentemente;
    - Ou seja, se torna sensível ao contexto.

- Por exemplo, os operadores ariméticos são sobrecarregados por padrão
  - Funcionam para quaisquer tipo de número (int, float, double, long, etc.);
  - Outro operador que sobrecarregado é o de atribuição.
- Qualquer operação realizada por um operador sobrecarregado também pode ser realizada por um método sobrecarregado
  - No entanto, a notação de operador é muito mais simples e natural.
- Um bom exemplo de classe com operadores sobrecarregados é a string.

- A principal convenção a respeito da sobrecarga de operadores é a de que o comportamento do operador utilizado seja análogo ao original
  - Ou seja, + só deve ser utilizado para realizar adição.
- Para sobrecarregar um operador criamos um método ou função global cujo nome será operator, seguido pelo símbolo do operador a ser sobrecarregado
  - Por exemplo, operator +();

#### Atenção!

- Por padrão, não se sobrecarrega os operadores `=`, `, ` e `&`;
- Os operadores `.`, `.\*`, `?:` e `::` não podem ser sobrecarregados;
- Não é possível sobrecarregar um operador para lidar com tipos primitivos
  - Soma de inteiros não pode ser alterada.
- Não é possível alterar a precedência de um operador através de sobrecarga;
- O número de operandos de um operador não pode ser alterado através de sobrecarga;
- Sobrecarregar um operador não sobrecarrega os outros
  - Sobrecarregar + não sobrecarrega +=;

- Métodos vs. Funções
  - Quando sobrecarregamos um operador usando um método, o operando da esquerda deve sempre ser um objeto
    - Somente neste caso será utilizado o operador sobrecarregado.
  - Se não possuirmos certeza sobre isto, devemos usar uma função
    - Permitirá a comutatividade.
    - Se for necessário acessar os atributos de um objeto, declaramos a função como amiga.
  - Os operadores (), [], -> e qualquer operador de atribuição devem ser sobrecarregados como métodos.

- Podemos, por exemplo, sobrecarregar o operador >> utilizado para leitura de dados
  - Note que o operando do lado esquerdo é um objeto da classe istream, da biblioteca padrão C++
    - Não podemos alterá-la para incluir a sobrecarga;
    - Mas podemos criar uma função que altere o operador do lado direito.
- Por exemplo, vamos sobrecarregar os operadores >> e
   < para objetos que representam números de telefone</li>
  - Criaremos uma classe para representar os número de telefone com funções amigas que sobrecarregam os operadores >> e <<.</li>

### NumeroTelefone.h

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

class NumeroTelefone
{
    friend ostream &operator << ( ostream &, const NumeroTelefone & );
    friend istream &operator >> ( istream &, NumeroTelefone & );

private:
    string DDD;    // código de área de 2 algarismos
    string inicio;    // linha de 4 algarismos
    string fim;    // linha de 4 algarismos
};
```

friend ostream &operator<<( ostream &, const NumeroTelefone & );</pre>

 A sobrecarga do operador << é implementada através de uma função amiga, que retorna uma referência a um objeto ostream (fluxo de saída) e recebe como parâmetros referências para um objeto ostream e para um objeto NumeroTelefone;

friend istream &operator>>( istream &, NumeroTelefone & );

 A sobrecarga do operador >> é implementada através de uma função amiga, que retorna uma referência a um objeto istream (fluxo de entrada) e recebe como parâmetros referências para um objeto istream e para um objeto NumeroTelefone.

- O fato de ambas as funções retornarem um objeto, além de alterarem os atributos do objeto da classe NumeroTelefone permite construções do tipo:
  - cin>>a;
  - cin>>a>>b>>c;
  - cout<<a;</p>
  - cout<<a<<b<<;<;</p>
- Caso contrário não seria possível realizar chamadas "em cascata".

#### NumeroTelefone.cpp

```
#include <iomanip>
using namespace std;
#include "NumeroTelefone.h"
ostream &operator<<( ostream &output, const NumeroTelefone &numero )
 output << "(" << numero.DDD << ") "
         << numero.inicio << "-" << numero.fim;
 return output; // permite cout << a << b << c;
istream &operator>>( istream &input, NumeroTelefone &numero )
 input.ignore(); // pula (
 input >> setw(2) >> numero.DDD; // entrada do código de área
 input.ignore(2); // pula) e espaço
 input >> setw(4) >> numero.inicio; // primeira parte
 input.ignore(); // pula traço (-)
 input >> setw( 4 ) >> numero.fim; // segunda parte
 return input; // permite cin » a » b » c;
```

### driverNumeroTelefone.cpp

```
#include <iostream>
using namespace std;
#include "NumeroTelefone.h"
int main()
  NumeroTelefone telefone; // cria objeto telefone
  cout << "Digite o numero no formato (12) 3456-7890:" << endl;
  // cin >> telefone invoca operator>> emitindo implicitamente
  // a chamada da função global operator>>( cin, telefone )
  cin >> telefone;
  cout << "O numero informado foi: ";
  // cout << telefone invoca operator<< emitindo implicitamente
  // chamada da função global operator << ( cout, telefone )
  cout << telefone << endl;</pre>
  return 0;
```

- Quando a chamada "cin >> telefone;" é executada, na verdade chamamos "operator>>(cin, telefone);";
- Nas funções de sobrecarga, cin e cout recebem outro nome, input e output, respectivamente;
- Note que na sobrecarga do operador << o objeto da classe NumeroTelefone é recebido como uma constante
  - Menor privilégio: se o método não alterará o objeto, então este deve ser uma constante;
  - Um programa só pode chamar os métodos const de um objeto constante.
- Note ainda que o programa pressupõe que o usuário digitará corretamente os dados
  - Como alterar isto?

- Vamos alterar nosso exemplo para sobrecarregar o operador \*
  - Ele será utilizado para atribuição
    - Não sobrecarregaremos o operador = porque este já é sobrecarregado.
  - Será implementado como um método;
- Este exemplo também ilustra uma sobrecarga que não retorna nada
  - Desta forma não será possível realizar chamadas do tipo

#### Telefone.h

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

class NumeroTelefone
{
    friend ostream &operator<<( ostream &, const NumeroTelefone & );
    friend istream &operator>>( istream &, NumeroTelefone & );
public:
    void operator*(NumeroTelefone ); // sobrecarga do operador *
private:
    string DDD;
    string inicio;
    string fim;
};
```

# Telefone.cpp

```
ostream &operator<<( ostream &output, const NumeroTelefone &numero )
 output << "(" << numero.DDD << ") "<< numero.inicio << "-" <<
numero fim;
  return output;
istream &operator>>( istream &input, NumeroTelefone &numero )
 input.ignore();
 input >> setw(2) >> numero.DDD;
 input.ignore( 2 );
input >> setw( 4 ) >> numero.inicio;
 input.ignore();
 input >> setw(4) >> numero.fim;
 return input;
void NumeroTelefone::operator*(NumeroTelefone ladoDireito)
    DDD = ladoDireito.DDD; // Realiza a cópia dos atributos
    inicio = ladoDireito.inicio;
    fim = ladoDireito.fim;
```

# DriverTelefone.cpp

```
#include <iostream>
using namespace std;
#include "NumeroTelefone.h"
int main()
 NumeroTelefone telefone, celular; // cria objeto telefone
 cout << "Digite o numero no formato (12) 3456-7890:" << endl;
 cin >> telefone;
 cout << "O numero informado foi: ";
  celular * telefone; // chamada do método celular.*(telefone);
 cout << celular << endl;
 return 0;
```