理论力学 CAI

- 前章 刚体平面运动学
- 刚体的连体基 刚体位形的描述
- **地**大运动任意点 中華城市位置 速度与加速度 • 刚体上给定点的位置、速度与加速度
- 相对刚体运动的任意点的位置、速度与加速度




相对刚体运动的任意点位置、速度与加速度

- 前言
- 动点的位置
- 动点的速度
- 动点的加速度
- 刚体系运动学矢量瞬时分析方法




相对刚体运动的任意点位置、速度与加速度 - 前言 - 动点的位置 - 动点的位置 - 动点的速度 - 动点的速度 - 动点的速度 - 에体系运动学矢量瞬时分析方法



相对刚体运动任意点的位置、速度与加速度/前言 **前言**• 考察相对刚体运动点(动点)的坐标系

参考基一定基 刚体连体基一动基 $O-\vec{e}^{\,r}$ $C-\vec{e}^{\,b}$ 绝对运动 相对运动

• 动基的位形 $\vec{r}_{c}(t)$ A(t) $q=(x_{c} \ y_{c} \ \varphi)^{T}$



相对刚体运动任意点的位置、速度与加速度/前言

• 动点P的绝对位置、速度与加速度

绝对轨迹

绝对速度
$$\vec{v}_P = \frac{^{\text{r}} d\vec{r}_P}{dt} = \dot{\vec{r}}_P$$


绝对加速度
$$\vec{a}_P = \frac{^{\text{r}} \mathrm{d}^2 \vec{r}_P}{\mathrm{d}t^2} = \ddot{\vec{r}}_P$$

动点P的相对位置、相对速度 与相对加速度

相对轨迹 $\vec{\rho}_P(t)$

相对速度
$$\vec{v}_P^{\text{r}} = \frac{{}^{\text{b}} \operatorname{d} \vec{\rho}_P}{\operatorname{d} t} = \mathring{\vec{\rho}}_P$$

相对加速度 $\vec{a}_P^{\rm r} = \frac{{}^{\rm b} {\rm d}^2 \vec{\rho}_P}{{}^{\rm d} {}^{\rm d} {}^2} = \frac{{}^{\rm o}}{\vec{\rho}_P}$



- Te-

- Te-



相对刚体运动任意点的位置、速度与加速度/前言

• 动点P的绝对位置、速度与加速度

绝对轨迹

绝对轨迹
$$\vec{r}_P(t)$$
 绝对速度 $\vec{v}_P = \frac{^{\mathrm{r}} \mathrm{d} \vec{r}_P}{\mathrm{d} t} = \dot{\vec{r}}_P$


绝对加速度
$$\vec{a}_P = \frac{^{\mathrm{r}} \mathrm{d}^2 \vec{r}_P}{\mathrm{d}t^2} = \ddot{\vec{r}}_P$$

动点P的相对位置、相对速度 与相对加速度

相对轨迹

相对速度
$$\vec{v}_P^{\mathrm{r}} = \frac{{}^{\mathrm{b}} \mathrm{d} \vec{\rho}_P}{\mathrm{d} t} = \hat{\vec{\rho}}_P$$

相对加速度 $\vec{a}_P^r = \frac{^b d^2 \vec{\rho}_P}{dt^2} = \hat{\vec{\rho}}_P$



刚体平面运动学

相对刚体运动的任意点位置、 速度与加速度

- 前言
- 动点的位置
- 动点的速度
- 动点的加速度
- 刚体系运动学矢量瞬时分析方法




2018年10月21日


论力学CAI 刚体平面运动学

相对刚体运动任意点的位置、速度与加速度/动点的位置

动点的位置

动点P相对动基的位置 $\vec{\rho}_P(t)$ 不是动基的连体矢量 $\vec{\rho}_P(t)$ 不是动基的连体矢量 $\vec{\rho}_P(t)$ 不是动基的连体矢量






相对刚体运动任意点的位置、速度与加速度/动点的位置

- 动点 Р相对动基的位置
 - $\vec{
 ho}_P(t)$ 不是动基的连体矢量 $\vec{
 ho}_P(t)$

$$\vec{e}^b$$
: $\rho'_P = (x'_P \ y'_P)^T$ 时变阵

- 动点P在参考基上的位置
 - \vec{e}^{r} : $\vec{r}_{p}(t)$ $r_{p} = (x_{p} \ y_{p})^{T}$





相对刚体运动任意点的位置、速度与加速度/动点的位置

• 动点 Р相对动基的位置

$$\vec{
ho}_P(t)$$
 不是动基的连体矢量 $\vec{
ho}_P$





 $\vec{e}^{\,b}$: $\rho'_P = (x'_P \ y'_P)^T$ 时变阵


• 动点P在参考基上的位置


$$\vec{e}^{\mathrm{r}}$$
: $\vec{r}_{p}(t)$ $r_{p} = (x_{p} \ y_{p})^{\mathrm{T}}$


• 动点P两位置矢量的关系

$$\vec{r}_P = \vec{r}_C + \vec{\rho}_P$$

$$\vec{e}^{\mathrm{r}}$$
: $r_{P} = r_{C} + \rho_{P} = r_{C} + A \rho'_{P}$







相对刚体运动的任意点位置、 速度与加速度

- 前言
- 动点的位置
- 动点的速度

相对刚体运动任意点的位置、速度与加速度/动点的速度

动点的速度

- 动基的位形 $\vec{r}_C(t)$ A(t) $q = \begin{pmatrix} x_C & y_C & \varphi \end{pmatrix}^T$
- 动基的位形速度 $\vec{v}_c(t)$ $\bar{\omega}(t)$

$$\dot{\boldsymbol{q}} = \begin{pmatrix} v_{Cx} & v_{Cy} & \omega \end{pmatrix}^{\mathrm{T}}$$

• 动点相对动基的位置

$$\vec{\rho}(t)$$

• 研究动点的绝对速度与相对速度的关系



 $\vec{y}^{\rm r}$

 $\vec{v}_{\scriptscriptstyle P}$

 \vec{x}^{r}



相对刚体运动任意点的位置、速度与加速度/动点的速度

• 动点**P**的速度 $\vec{r}_P = \vec{r}_C + \vec{\rho}_P$

$$\frac{\dot{\vec{r}}_P}{\vec{v}_P} = \frac{\dot{\vec{r}}_C}{\vec{v}_C} + \frac{\dot{\vec{\rho}}_P}{\dot{\vec{\rho}}_P} = \mathring{\vec{\rho}}_P + \vec{\omega} \times \vec{\rho}_P$$

定义:


某瞬时在刚体上($\frac{3}{4}$) 与动点P 重合的点P, 称为动点P 的牵连点 \bar{y}


该点随动基一起运动称点P°牵连运动

$$\vec{\rho}_{P'} = \vec{\rho}_{P}$$

$$\vec{v}_{P} = \stackrel{\circ}{\vec{\rho}}_{P} + \vec{v}_{C} + \vec{\omega} \times \vec{\rho}_{P'}$$







相对刚体运动任意点的位置、速度与加速度/动点的速度

• 动点P的速度


$$\vec{v}_{P} = \frac{\vec{\rho} + \vec{v}_{C} + \vec{\omega} \times \vec{\rho}_{P'}}{\vec{v}_{tP'}^{e} + \vec{v}_{\omega P'}^{e}}$$

$$\vec{v}_{P}^{r} = \vec{v}_{P'}^{e}$$

点P相对速度

$$\vec{v}_p = \vec{v}_p^{\rm r} + \vec{v}_{p'}^{\rm e}$$

动点P的绝对速度为该点相对动基的相对速度与它对应的牵连点P'随动基的牵连速度之矢量和



相对刚体运动任意点的位置、速度与加速度/动点的速度

• 动点P 的速度

$$\vec{v}_P = \vec{v}_P^{\mathrm{r}} + \vec{v}_{P'}^{\mathrm{e}}$$


P与P'位置重合

$$\vec{v}_P = \vec{v}_P^{\rm r} + \vec{v}_P^{\rm e}$$

$$\vec{v}_P^e = \vec{v}_C + \vec{\omega} \times \vec{\rho}_P$$

定义 \vec{v}_p^e 为动点的牵连速度

动点P的绝对速度为该点相对动基的相对速度与它牵连速度之矢量和





刚体平面运动学

相对刚体运动的任意点位置、速度与加速度

- 前言
- 动点的位置
- 动点的速度
- 动点的加速度
- 刚体系运动学矢量瞬时分析方法



2018年10月21日

论力学CAI 刚体平面运动学


31

相对刚体运动任意点的位置、速度与加速度/动点的加速度

动点的加速度

- 动基的位形 $\vec{r}_C(t)$ A(t) $q = \begin{pmatrix} x_C & y_C & \varphi \end{pmatrix}^T$
- 动基的位形速度 $\vec{v}_C(t)$ $\bar{\omega}(t)$ $\dot{q} = \begin{pmatrix} v_{Cx} & v_{Cy} & \omega \end{pmatrix}^T$
- 动基的位形加速度 $\vec{a}_{C}(t)$ $\vec{\alpha}(t)$ $\ddot{q} = \begin{pmatrix} a_{Cx} & a_{Cy} & \alpha \end{pmatrix}^{T}$
- 动点相对动基的位置 $\vec{\rho}(t)$









2018年10月21日

 $\vec{a}_P \sim \vec{a}_P^{\rm r}$

12





相对刚体运动任意点的位置、速度与加速度/动点的加速度

$$\vec{a}_{P} = \vec{a}_{P}^{r} + \underline{\vec{a}_{C}} + \underline{\vec{\alpha}} \times \vec{\rho}_{P} + \underline{\vec{\omega}} \times (\underline{\vec{\omega}} \times \vec{\rho}_{P}) + \underbrace{(2\vec{\omega} \times \vec{v}_{P}^{r})}_{\vec{\alpha}^{r}} +$$

定义科氏(G.G. Coriolis)加速度

$$\vec{a}_P^C = 2\vec{\omega} \times \vec{v}_P^r = 2\omega \vec{z} \times \vec{v}_P^r$$

方向垂直于 $\vec{v}_P^{\rm r}$ // $\hat{\vec{v}}_P^{\rm r}$ 模 $2\omega v_P^{\rm r}$

$$\vec{a}_P = \vec{a}_P^{\mathrm{r}} + \vec{a}_P^{\mathrm{C}} + \vec{a}_P^{\mathrm{e}}$$

$$\vec{a}_{P} = \vec{a}_{P}^{r} + \vec{a}_{P}^{c} + \vec{a}_{tP}^{e} + \vec{a}_{\alpha P}^{e} + \vec{a}_{\alpha P}^{e}$$

动点的绝对加速度为该点的相对动系的相对加速度、科氏 加速度与它的牵连加速度之矢量和




相对刚体运动任意点的位置、速度与加速度/动点的速度/例

[例]


图示机构中, O_1 处安装一套筒,它可 绕其转动。套筒中穿一杆AB,此杆在 A处有一转动铰与一滑轮相连。滑轮 在中心半径为R圆形槽内运动。


到达图示位置时, $\varphi_1=\pi/3$,滑轮在槽 内的速度为v与切向加速度为a,方向 如图所示。


求:此瞬时,套筒的角加速度与杆AB 在套筒中的相对滑移加速度

















相对刚体运动任意点的位置、速度与加速度/动点的速度/解
$$\bar{y}$$
 加速度分析 在套筒 B_1 上考察点 A : 动点 基点不动 $\bar{a}_{1A} = \bar{a}_{1A}^{\rm r} + \bar{a}_{1A}^{\rm e} + \bar{a}_{1\alpha A}^{\rm e} + \bar{a}_{1\omega A}^{\rm e} + \bar{a}_{1A}^{\rm C}$ $\bar{a}_{1A} = \bar{a}_{1A}^{\rm r} + \bar{a}_{1\alpha A}^{\rm e} + \bar{a}_{1\omega A}^{\rm e} + \bar{a}_{1A}^{\rm C}$ $\bar{y}^{\rm l}$ $\bar{y}^{\rm l}$ $\bar{y}^{\rm l}$ $\bar{y}^{\rm l}$ $\bar{x}^{\rm l}$ $\bar{x}^{\rm l}$







相对刚体运动任意点的位置、速度与加速度/动点的加速度/例

[例]

杆AB斜搁在一半径为R的半圆槽内。杆AB的A端以匀速沿圆周运动,同时B端在半圆槽点C处滑动。

图示瞬时,杆AB与半圆槽口的夹角为 θ

求此时

杆AB的角速度与角加速度 杆AB上与点C接触的点P的速度 与加速度



相对刚体运动任意点的位置、速度与加速度/动点的加速度/解

[解]

定基

动基: 杆连体基


$$O - \vec{e}$$

 $A - \vec{e}^1$

点A的绝对运动已知: 匀速圆周运动


点A的切向速度 $v_A = v$


点A的加速度:向心加速度 $a_A = \frac{v^2}{R}$





100-




















相对刚体运动任意点的位置、速度与加速度

• 动点的速度与加速度的关系小结

$$\vec{v}_P = \vec{v}_P^{\mathrm{r}} + \vec{v}_{\mathrm{t}P}^{\mathrm{e}} + \vec{v}_{\omega P}^{\mathrm{e}}$$

4个矢量的8个信息量间的关系。通过矢量几何可解决其中2个未知的信息量。

$$\vec{a}_P = \vec{a}_P^{\mathrm{r}} + \vec{a}_P^{\mathrm{C}} + \vec{a}_{\mathrm{t}P}^{\mathrm{e}} + \vec{a}_{\alpha P}^{\mathrm{e}} + \vec{a}_{\omega P}^{\mathrm{e}}$$

6个矢量间的关系,考虑到后两个转动牵连加速 度在方向上必须相互垂直的关系,通过矢量 几何可解决11个信息量中2个未知的信息量。



相对刚体运动任意点的位置、速度与加速度

- 刚体矢量瞬时分析方法小结
 - 基本原理: $\vec{v}_{p} = \vec{v}_{p}^{r} + \vec{v}_{tP}^{e} + \vec{v}_{\omega P}^{e}$ $\vec{a}_{p} = \vec{a}_{p}^{r} + \vec{a}_{p}^{C} + \vec{a}_{tP}^{e} + \vec{a}_{\alpha P}^{e} + \vec{a}_{\omega P}^{e}$

通过矢量几何可解决2个未知的信息量

- 根据问题的要求合理的选定动基
 - 已知动基的运动求动点相对运动与绝对运动的关系
 - 已知动点的相对运动与绝对运动求动基的运动
- 关键: 动点的选定
 - 动点绝对运动清楚
 - 动点的相对运动清楚
- 仔细的分析相对运动与绝对运动的矢量几何关系
 - 矢量关系图
 - 合理选定矢量基,正确写出坐标式



刚体平面运动学

相对刚体运动的任意点位置、速度与加速度

- 前言
- 动点的位置
- 动点的速度
- 动点的加速度
- 刚体系运动学矢量瞬时分析方法



论力学CAI 刚体平面运动学

刚体平面运动学

刚体系运动学的矢量瞬时分析方法

• 给定点速度与加速度关系是动点相应关系的特殊情况,具有普遍意义

$$\vec{v}_{P} = \vec{v}_{P}^{r} + \vec{v}_{tP}^{e} + \vec{v}_{\omega P}^{e} \qquad \vec{a}_{P} = \vec{a}_{P}^{r} + \vec{a}_{P}^{c} + \vec{a}_{tP}^{e} + \vec{a}_{\omega P}^{e} + \vec{a}_{\omega P}^{e}$$


$$\vec{v}_P^{\mathrm{r}} = \vec{0} \qquad \vec{a}_P^{\mathrm{r}} = \vec{a}_P^{\mathrm{C}} = \vec{0}$$

$$\vec{v}_P = \vec{v}_{tP}^e + \vec{v}_{\omega P}^e$$
 $\vec{a}_P = \vec{a}_{tP}^e + \vec{a}_{\alpha P}^e + \vec{a}_{\omega P}^e$



刚休系运动学的矢量瞬时分析方法


- 矢量瞬时分析方法可解决的问题
 - 在已知动基运动的情况下,求动点 的绝对运动与其相对运动间的关系
 - 已知动点的相对运动与绝对运动<mark>求动</mark>基的运动
 - 如果有两个动基与一个公共参考基, 通过动点在公共基下的绝对速度与 加速度一致的原理,可在两个刚体 (动基)的运动学间建立起关系





刚体系运动学的矢量瞬时分析方法


- 某个兴趣点在动基上的类型
 - 固结在动基1、动基2上的同一个点
 - 动基1上的固定点, 动基2上的动点
 - 动基1、动基2上均为动点







[例]


配气机构中,OA=r,匀速转动, 在某瞬时 $\varphi=60^{\circ}$ 。 $AB\perp BC$,AB=6r, $BC=3\sqrt{3}r$ 。求该瞬时滑块C的速度和加速度。


































刚体系运动学矢量瞬时分析方法/解 [解] 速度分析 定基 曲柄 B_1 (动基1) 摇杆 B_2 (动基2) $O_2 - \vec{e}$ $O_1 - \vec{e}^1$ $O_2 - \vec{e}^2$ \vec{v} \vec{v}^1 \vec{v}^2 $\vec{v$



原基 曲柄
$$B_1$$
(动基1) 揺杆 B_2 (动基2)
 $O_2 - \vec{e}$ $O_1 - \vec{e}^1$ $O_2 - \vec{e}^2$
在曲柄 B_1 上考察点 A : 给定点
 $\vec{v}_{1A} = \vec{v}_{1A} + \vec{v}_{1oA}^c = \vec{v}_{1oA}^c$ 基点不动 \vec{v}_{1oA}^c : $\vec{v}_{1oA}^c = \omega_1 l_1$ 方向已知
在揺杆 B_2 上考察点 A : 动点 基点不动 \vec{v}_{2A}^c · \vec{v}_{2A}^c



刚体系运动学矢量瞬时分析方法/解

[解] 加速度分析

在摇杆B2上考察点A: 动点 基点不动


$$\vec{a}_{2A} = \vec{a}_{2A}^{r} + \vec{a}_{2tA}^{s} + \vec{a}_{2\omega A}^{e} + \vec{a}_{2\omega A}^{e} + \vec{a}_{2\Delta}^{e}$$

$$\vec{a}_{2\omega A}^{\mathrm{e}}$$
: $a_{2\omega A}^{\mathrm{e}}=\omega_{2}^{2}
ho_{2A}$ 方向已知

$$ec{a}_{2lpha A}^{
m e}$$
: $a_{2lpha A}^{
m e}=lpha_{2}
ho_{2A}$ 设定正向

$$\vec{a}_{2\alpha A}^{\rm e}$$
: $a_{2\omega A}^{\rm e} = \alpha_2 \rho_{2A}$ 设定正向 $\vec{a}_{2A}^{\rm c}$: $a_{2A}^{\rm c} = 2\omega_2 v_{2A}^{\rm r}$ 方向已知

$$\vec{a}_{2A}^{\mathrm{r}}$$
: 套筒相对运动为平动 设定正向



$$\rho_{2A} = 2l_1 \cos \varphi_1$$



[解] 加速度分析

在摇杆B2上考察点A: 动点 基点不动

$$\vec{a}_{2A} = \vec{a}_{2A}^{r} + \vec{a}_{2A}^{s} + \vec{a}_{2\alpha A}^{e} + \vec{a}_{2\omega A}^{e} + \vec{a}_{2\Delta}^{e}$$

$$\vec{a}_{2\omega A}^{\mathrm{e}}$$
: $a_{2\omega A}^{\mathrm{e}}=\omega_{2}^{2}\rho_{2A}$ 方向已知

$$\vec{a}_{2\alpha A}^{\mathrm{e}}$$
: $a_{2\omega A}^{\mathrm{e}} = \alpha_{2} \rho_{2A}$ 设定正向 $\vec{a}_{2A}^{\mathrm{c}}$: $a_{2A}^{\mathrm{C}} = 2\omega_{2} v_{2A}^{\mathrm{r}}$ 方向已知


$$a_{2A}^{c}$$
: $a_{2A}^{c} = 2\omega_{2}V_{2A}^{c}$ 万问已知

 $\vec{a}_{24}^{\rm r}$: 套筒相对运动为平动 设定正向


在曲柄B₁上考察点A: 给定点 基点不动


$$\vec{a}_{1A} = \vec{a}_{1A}^{\epsilon} + \vec{a}_{1\alpha A}^{\epsilon} + \vec{a}_{1\alpha A}^{\epsilon}$$
 匀角速度

$$\vec{a}_{1\omega A}^{\mathrm{e}}$$
: $a_{1\omega A}^{\mathrm{e}} = \omega_1^2 \rho_{1A}$ 方向已知









以下为该题解答过程的简化版



[解] 速度分析

定基 摇杆B₂(动基)

$$O_2 - \vec{e}$$

$$O_2 - \vec{\boldsymbol{e}}$$
 $O_2 - \vec{\boldsymbol{e}}^2$

A点为定轴转动刚体 $O_{I}A$ 上的定点,摇杆上的动点

$$\vec{v}_A = \vec{v}_{2A}^{r} + \vec{v}_{2tA}^{e} + \vec{v}_{2\omega A}^{e} = \vec{v}_{2A}^{r} + \vec{v}_{2\omega A}^{e}$$

$$v_A = \omega_1 l_1 \quad v_{2\omega A}^e = 2\omega_2 l_1 \cos \varphi_1$$


在 e^2 上的坐标式


$$\vec{x}^2: \quad v_A \sin \varphi_1 = v_{2A}^{\mathrm{r}}$$


$$\vec{y}^2: \quad v_A \cos \varphi_1 = v_{2\omega A}^e$$




































刚体系运动学矢量瞬时分析方法/解

[例] (习题03-34)


一机构曲柄OA以匀角速度 ω 转动,在图示瞬时, $OA \perp OB$,套筒C位于连杆AB的中点。求此瞬时杆CD的速度和加速度。图中OA=r,AB=4r。







[例]


平面机构如图所示。套筒C与杆CD相互垂直并刚连。已知:OA=r=10cm,CD=20cm。在图示位置时,OA铅垂, $\theta=60^\circ$,杆OA的角速度 $\omega=4$ rad/s,滑块D的速度 $\nu=20$ cm/s。试求该瞬时杆AB、CD的<mark>角加速度</mark>。

























































刚体系运动学矢量瞬时分析方法

- 刚体系矢量瞬时分析方法小结
 - 基本原理:
 - 对于两个动基与一个公共参考基,动点在公共基下的绝对速度与加速度一致
 - 根据问题的要求合理的选定动基
 - 关键: 点的选定
 - 已知信息最多
 - 动点的相对运动清楚
 - 仔细的分析相对运动与绝对运动的矢量几何关系
 - 矢量关系图
 - 合理选定矢量基,正确写出坐标式
 - 加速度分析前一般需进行速度分析





132