附录A 浮点指令

■電子工業出版社.





声明:本电子文档是《加密与解密(第三版)》的配套辅助电子教程!电子工业出版社依法对本作品享有专有出版权。任何未经权利人书面许可,复制、销售或通过信息网络传播本作品的行为;歪曲、篡改、剽窃本作品的行为,均违反《中华人民共和国著作权法》,其行为人应承担相应的民事责任和行政责任,构成犯罪的,将被依法追究刑事责任。

为了维护市场秩序,保护权利人的合法权益,我社将依法查处和打击侵权盗版的单位和 个人。欢迎社会各界人士积极举报侵权盗版行为,本社将奖励举报有功人员,并保证举报人 的信息不被泄露。

举报电话: (010) 88254396; (010) 88258888

传 真: (010) 88254397

E-mail: dbqq@phei.com.cn 通信地址:北京市万寿路 173 信箱

电子工业出版社总编办公室

邮 编: 100036

说明:本篇文档是对《加密与解密》第三版"附录 A 浮点指令"补充,为了降低书的价格,直接以电子文档提供给图书购买者。

看雪软件安全网站

http://www.pediy.com kanxue

2008-6-1

附录A 浮点指令补充

浮点数不是一种保护方式,但在序列号里采用浮点数编程可以增加代码复杂程度。建议 在必要时采用这种方法。

实例 Fpu.exe 是一个计算 ax2+bx+c=0 方程的程序,其中用到了浮点指令。代码如下:

```
BOOL ABC( HWND hwnd)
   TCHAR szBuffer[100], a_str[100], b_str[100], c_str[100];
   double x1,x2,a,b,c,d;
                  // 省去了一段代码, 其作用是取得 a str, b str, c str 字符串
   a=atof(a_str); // 将字符串转换成浮点类型
   b=atof(b_str);
   c=atof(c_str);
  d=b*b-4*a*c;
  if (d > = 0)
       x1=(-b+sqrt(d))/(2*a);
        x2=(-b-sqrt(d))/(2*a);
        sprintf(szBuffer,TEXT("%lf"),x1);
        SetDlgItemText(hwnd,IDC_TXTX1,szBuffer);
        sprintf(szBuffer,TEXT("%lf"),x2);
        SetDlgItemText(hwnd,IDC_TXTX2,szBuffer);
  else
        return FALSE:
return TRUE;
```

用 SoftICE 调试时,请用 WF 命令打开浮点窗口,OllyDbg 在寄存器窗口中直接显示了浮点寄存器。另外,建议再用 IDA 反汇编一下,其 FLIRT 技术可以识别 C 函数,如_atof,_sprintf 等函数。用"bpx GetDlgItemTextA"设断可来到如下代码处:

; a=atof(a_str)		
0040121E	PUSH EAX	; 系数 a
0040121F	CALL 0040142A	;_atof,将字符串转换成浮点数,放到 st(0)
00401224	FSTP QWORD PTR SS:[EBP-10]	;将 a 的浮点格式存放到[EBP-10]处并出栈
00401227	LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-90)]
; b=atof(b_str)		
0040122D	PUSH EAX	; 系数 b
0040122E	CALL 0040142A(_atof)	; st(0)=b
00401233	FST QWORD PTR SS:[EBP-8]	; $[EBP-8] = st(0)$
00401236	FLD ST ; 取 st(0), 压入栈顶,	原来的 st(0)变成 st(1), st(0)=st(1)=b
00401238	FMUL ST,ST(1)	; $st(0)=st(0)\times st(1)=b^2$
0040123A	LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-F4	4]
;c=atof(c_str)		
00401240	PUSH EAX	; 系数 c 入栈
00401241	FSTP QWORD PTR SS:[EBP-18]	; [EBP-18]=st(0),并出栈,即 st(0)~st(1)
00401244	FSTP ST	; st(0)= st(0), 并出栈, 即清空了浮点栈
00401246	CALL 0040142A(_atof)	; st(0)=c
; $d=b^2 - 4ac$		
0040124B	FMUL QWORD PTR SS:[EBP-10]	; $st(0)=st(0)\times[EBP-10]=ac$
0040124E	ADD ESP,0C	; 调整堆栈平衡(C调用约定)
00401251	FMUL QWORD PTR DS:[4080F8]	; $st(0) = st(0) \times 4 = 4ac$
00401257	FSUBR QWORD PTR SS:[EBP-18]	; $st(0) = [EBP-18] - st(0) = b^2 - 4ac$
;if (d >=0)		
0040125A	FST QWORD PTR SS:[EBP-18]	; [EBP-18]=st(0),即将 b ² -4ac 存入
0040125D	FCOMP QWORD PTR DS:[4080F0]	;即 b²-4ac 与 0.0 比较
00401263	FSTSW AX	;浮点状态寄存器送 AX
00401265	SAHF	;AX 高字节转送到整数标志寄存器的低字节
00401266	JB 004012FB	;小于0,无实根
;x1=(-b+sqrt(d))/(2a)		
0040126C	FLD QWORD PTR SS:[EBP-10]	; $st(0)=[EBP-10]$, $\exists \exists st(0)=a$
0040126F	FADD ST,ST	; $st(0)=st(0)+st(0)$, $U st(0)=2a$
00401271	PUSH EDI	
00401272	PUSH ECX	
00401273	PUSH ECX	
00401274	FSTP QWORD PTR SS:[EBP-10]	; [EBP-10]= st(0)并出栈,即[EBP-10]=2a
00401277	FLD QWORD PTR SS:[EBP-18]	; $st(0) = [EBP-18]$, $\exists I st(0) = b^2 - 4ac$

;_sprintf 函数将浮点数转换成字符串

004012B7 CALL 00401315

0040127A	FSTP QWORD PTR SS:[ESP]	; SS:[ESP]= st(0),即将 b ² -4ac 入栈		
0040127D	CALL 00401384	;_sqrt 函数,求平方根,即 st(0)= $\sqrt{b^2-4ac}$		
00401282	FSUB QWORD PTR SS:[EBP-8]	; st(0)= st(0) - [EBP-8]= -b+ $\sqrt{b^2-4ac}$		
00401285	FDIV QWORD PTR SS:[EBP-10]	; st(0)= st(0)/ [EBP-10]=(-b+ $\sqrt{b^2-4ac}$)/2a		
00401288	FSTP QWORD PTR SS:[EBP-20]	; [EBP-20]=st(0),即将结果 x1 放到[EBP-20]		
;x2=(-b-sqrt(d))/(2a)				
0040128B	FLD QWORD PTR SS:[EBP-8]	; st(0)= [EBP-8],即 st(0)=b		
0040128E	FCHS	; 求负数, st(0)= - st(0), 即 st(0)= -b		
00401290	FSTP QWORD PTR SS:[EBP-8]	; $[EBP-8]=st(0)=-b$		
00401293	FLD QWORD PTR SS:[EBP-18]	; $st(0)=b^2-4ac$		
00401296	FSTP QWORD PTR SS:[ESP]	; b ² -4ac 入栈		
00401299	CALL 00401384	;_sqrt 函数,求平方根,即 st(0)= $\sqrt{b^2-4ac}$		
0040129E	FSUBR QWORD PTR SS:[EBP-8]	; st(0)= $-b - \sqrt{b^2 - 4ac}$		
004012A1	MOV EDI,00409058	; ASCII "%lf"		
004012A6	LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-2	C]		
004012A9	FDIV QWORD PTR SS:[EBP-10]	; st(0)= $(-b - \sqrt{b^2 - 4ac})/2a$		
004012AC	FSTP QWORD PTR SS:[EBP-8]	;将 x2 保存到[EBP-8]		
004012AF	FLD QWORD PTR SS:[EBP-20]	;将 x1 转到 st(0)		
; sprintf(szBuffer,TEXT("%lf"),x1)				
004012B2	FSTP QWORD PTR SS:[ESP]	; 将浮点数 x1 入栈		
004012B5	PUSH EDI	;参数"%lf"		
004012B6	PUSH EAX	;缓存地址		