Taxi Mobile: sistema web mobile para seguimiento de taxis (TP8)

Ver mapa de taxis Como Administrador de la Central quiero ver la ubicación de todos los taxis de la central y si tienen viajes en curso para saber la disponibilidad actual **Criterios de Aceptación**: • Se muestran taxis en todos los estados (Verde: Libre, Amarillo: Solicitado, Rojo: Ocupado, Negro: Fuera de Servicio). • Los taxis que se mostrarán deben tener habilitado el sistema de ubicación. • Pasando el mouse sobre el ícono del auto deben poder visualizarse los datos del viaje si el taxi está ocupado (hora de inicio y costo) y los datos del pasajero (nombre, apellido y número de teléfono celular). • Si el taxi está solicitado, sólo se visualizarán los datos del pasajero. • Podrán utilizarse filtros por Barrio, por Estado y por chapa del taxi	**5**
Pruebas de Usuario • Probar visualizar un conjunto de taxis libres (pasa) • Probar visualizar un conjunto de taxis solicitados (pasa) • Probar visualizar un conjunto de taxis fuera de servicio (pasa) • Probar visualizar un conjunto de taxis ocupados (pasa) • Probar visualizar un conjunto de taxis libres, solicitados, fuera de servicio y ocupados (pasa) • Probar visualizar un taxi conectado al sistema por número de chapa (pasa) • Probar visualizar en el mapa un taxi no conectado al sistema de ubicación (falla) • Probar visualizar un conjunto de taxis en un Barrio inexistente (falla)	

ENTRADA

Condición externa	**Clases de equivalencia válidas (CEV)**	**Clases de equivalencia (CEI)**
estado	1. Libre 2. Solicitado 3. Ocupado 4. Fuera de servicio 5. no selecciona estado	6. estado no válido
sistema de ubicación	7. sistema de ubicación habilitado	8. sistema de ubicación no habilitado
barrio	9. barrio existente 10. no ingresa barrio	11. barrio inexistente
chapa de taxi	12. patente formato LLL NNN (6 caracteres) 13. patente formato LL NNN LL (7 caracteres) 14. no ingresa patente	15. formato inválido (ej. 5 u 8 caracteres)

usuario logueado	16. usuario logueado con permiso de administrador de central	17. usuario no logueado 18. usuario sin permiso de administrador de central

SALIDA

Condición externa	**Clases de equivalencia válidas**	**Clases de equivalencia**
color de taxi	19. verde 20. amarillo 21. rojo 22. negro	No aplica
datos del pasajero	23. nombre, apellido y celular	No aplica
hora de viaje	24. hh:mm dd/mm/aaaa	No aplica
costo	25. precio decimal > 0	No aplica
matricula	26. matrícula de taxi	No aplica
mensajes de salida		27. sistema de ubicación no habilitado 28. barrio inexistente 29. formato de matrícula invalida 30. usuario no logueado 31. usuario sin permiso de admin 32. Estado no válido

CP: Taxis libres para un barrio

ID: 1

Nombre CP: buscar taxis en estado libre para un barrio

Prioridad: Alta

Clases de equivalencia: 1, 7, 9, 14, 16, 19, 26

Precondiciones:

- usuario “isa” logueado con permiso de Administrador de la Central
- Barrio “Centro” y “Nueva Córdoba” cargados.
- Estados libre, solicitado, ocupado y fuera de servicio cargados.
- Taxi matrícula “AAA 123”: Libre, en barrio Centro, ubicación habilitada con coordenadas (100, 200).
- Taxi “BBB 456”: libre, en nueva cordoba, ubicación habilitada con coordenadas (300, 300).
- Taxi “CCC 789”: ocupado, en centro, ubicación habilitada con coordenadas (500, 200).

Pasos:

1. isa ingresa a la opción “Ver mapa de taxis”.
2. isa selecciona el estado “Libre”.
3. isa ingresa el barrio “Centro”.
4. isa selecciona “Buscar”

Resultado esperado:

El sistema muestra en el mapa el taxi matrícula “AAA 123” en color verde en las coordenadas (100, 200), en su ubicación actual del barrio Centro. No muestra “BBB 456” (otro barrio) ni “CCC 789” (otro estado).

CP: taxi no conectado

ID: 2

Nombre CP: buscar taxis no conectados al sistema de ubicación

Prioridad: Alta

Clases de equivalencia: 5, 8, 10, 12, 16, 27

Precondiciones:

- Usuario “isa” logueado con permiso de Administrador de la Central.
- Taxi matrícula “DDD 321”: Libre, en barrio Centro, de Radio Taxi Córdoba, con el sistema de ubicación deshabilitado.

Pasos:

1. isa ingresa a la opción “Ver mapa de taxis”.
2. isa ingresa la patente “DDD 321”.
3. isa selecciona “Buscar”.

Resultado esperado:

El sistema no muestra el taxi “DDD 321” en el mapa y muestra el mensaje “El taxi DDD 321 no tiene habilitado el sistema de ubicación”.

Supuestos y valores límite

- **Supuesto:** los filtros se aplican con la opción “Buscar”; el resultado esperado va después de ese paso.

- **Supuesto:** el barrio y la chapa se ingresan como texto (por eso puede existir la clase “barrio inexistente”).
- **Valores límite:** la chapa válida tiene 6 caracteres (LLL NNN, clase 12) o 7 (LL NNN LL, clase 13); la inválida se prueba con el primer valor de afuera, 5 u 8 caracteres (clase 15).

Mínimo de casos: 12

Uno por cada clase inválida (6, 8, 11, 15, 17 y 18), más los válidos necesarios para cubrir el resto de las clases válidas y las 8 pruebas de usuario del PO. En los casos 3 a 5 también se cargan coordenadas y al menos un taxi en otro estado que no debe aparecer; en el 3 y el 4, el resultado lista los datos exactos que se ven al pasar el mouse.

ID	Caso	Prueba del PO	Clases que cubre
1	Taxis libres para un barrio	Taxis libres	1, 7, 9, 14, 16, 19, 26
2	Taxi no conectado	Taxi no conectado (falla)	8 (inválida), 5, 10, 12, 27
3	Taxis solicitados, con datos del pasajero al pasar el mouse	Taxis solicitados	2, 20, 23
4	Taxis ocupados, con datos del viaje y del pasajero	Taxis ocupados	3, 21, 23, 24, 25
5	Taxis fuera de servicio	Taxis fuera de servicio	4, 22
6	Todos los estados, sin filtro de estado	Libres, solicitados, ocupados y fuera de servicio	5, 19, 20, 21, 22
7	Taxi por chapa con formato LL NNN LL	Por número de chapa	13
8	Barrio inexistente	Barrio inexistente (falla)	11 (inválida), 28
9	Estado no válido	—	6 (inválida), 32
10	Chapa con formato inválido (8 caracteres)	—	15 (inválida), 29
11	Usuario no logueado	—	17 (inválida), 30
12	Usuario sin permiso de administrador	—	18 (inválida), 31