页表项的基本功能

页表由多个页表项组成,即页表中每一行的就是一个页表项。页表项是操作系统中分页机制的关键组成部分,它实现了虚拟地址空间到物理地址空间的映射。当程序尝试访问内存时,CPU 使用虚拟地址,操作系统通过页表将这个虚拟地址转换为物理地址,从而访问实际的物理内存。

页表项的组成

页表项通常包含以下字段:

一、物理页帧号:

这是页表项中最重要的信息,它指定了虚拟页对应的物理内存页的帧号。物理页帧号实际上是物理地址的 页对齐部分,可以与页内偏移结合来形成完整的物理地址。

二、控制位:

1. 存在位 (Present Bit):

也称为有效位,用于指示对应的物理页是否当前在物理内存中。如果存在位为 0,表示该页不在内存中,尝试访问它将导致缺页异常(Page Fault)。

2. 修改位 (Dirty Bit):

用于跟踪页面自从被加载到内存中后是否被写入过。如果页面被修改,修改位将被设置为 1, 这样操作系统就知道需要将该页的数据写回磁盘,以确保磁盘上的数据与内存中的数据保持一致。

3. 引用位 (Referenced Bit):


用于指示页面是否在最近被访问过。操作系统可以使用这个信息来进行页面替换算法,优先替 换那些未被引用的页面。

4. 权限位 (Permission Bits):

控制对该页的访问权限。通常包括读/写权限,以及是否允许执行该页中的代码。这些权限位有助于操作系统实施安全策略,防止用户程序访问或执行内核空间的代码。

5. 其他控制位:

页表项中的其他控制位用于管理和优化内存访问,包括全局位(Global Bit),用于指示页面是否应该在所有进程的地址空间中保持一致,从而在上下文切换时不需刷新 TLB;缓存控制位(Cache-Control Bits),如缓存禁用位(Cache Disable Bit),用于控制页面数据是否进入 CPU 缓存,以及写合并位(Write Combine Bit),用于直接将数据写入主内存而不进入缓存层次;访问权限扩展位,如用户/系统位(User/Supervisor Bit),用于区分用户空间和内核空间的访问权限,共享位(Share Bit),用于指示页面是否可以被多个进程共享,以及设备位(Device Bit),用于标识页面是否包含设备映射的内存;执行禁止位(No Execute Bit,NX Bit),用于控制页面是否可以执行,从而防止某些类型的攻击;访问标志(Access Flags),包括访问位(Accessed Bit),用于指示页面是否已被访问过,以及修改位(Dirty Bit),用于指示页面是否已被修改过;以及透明大页(Transparent Huge Pages,THP)支持位,用于减少页表项数量并提高性能。这些控制位的组合使用,使得操作系统可以灵活地管理和优化内存访问,同时提供内存保护机制,增强系统的安全性。



x86-64 架构为例, 页表项通常是一个 64 位的值, 其中包含了物理地址和其他控制位。