FIELD_REVISION_LINEATTACH	MAKE_4CHID('%', '%', '*', 'A')
FIELD_REVISION_LINELINK	MAKE_4CHID('%', '%', '*', 'i')
FIELD_REVISION_LINETRANSFER	MAKE_4CHID('%', '%', '*', 't')
FIELD_REVISION_RIGHTMOVE	MAKE_4CHID('%', '%', '*', 'r')
FIELD_REVISION_LEFTMOVE	MAKE_4CHID('%', '%', '*', 'I')
FIELD_REVISION_TRANSFER	MAKE_4CHID('%', '%', '*', 'n')
FIELD_REVISION_SIMPLEINSERT	MAKE_4CHID('%', '%', '*', 'e')
FIELD_REVISION_SPLIT	MAKE_4CHID('%', 's', 'p', 'I')
FIELD_REVISION_CHANGE	MAKE_4CHID('%', '%', 'm', 'r')
FIELD_MEMO	MAKE_4CHID('%', '%', 'm', 'e')
FIELD_PRIVATE_INFO_SECURITY	MAKE_4CHID('%', 'c', 'p', 'r')
FIELD_TABLEOFCONTENTS	MAKE_4CHID('%', 't', 'o', 'c')

<u>표 128 필드 컨트롤 ID</u>

## 4.3.10.1. 구역 정의

자료형	길이(바이트)	설명
UINT32	4	속성(표 130 참조)
HWPUNIT16	2	동일한 페이지에서 서로 다른 단 사이의 간격
HWPUNIT16	2	세로로 줄맞춤을 할지 여부 0 = off, 1 - n = 간격을 HWPUNIT 단위로 지정
HWPUNIT16	2	가로로 줄맞춤을 할지 여부 0 = off, 1 - n = 간격을 HWPUNIT 단위로 지정
HWPUNIT	4	기본 탭 간격(hwpunit 또는 relative characters)
UINT16	2	번호 문단 모양 ID
UINT16	2	쪽 번호 (0 = 앞 구역에 이어, n = 임의의 번호로 시작)
UINT16 array[3]	2×3	그림, 표, 수식 번호 (0 = 앞 구역에 이어, n = 임의의 번호로 시작)
UINT16	2	대표Language(Language값이 없으면(==0), Application에 지정된 Language) 5.0.1.5 이상
전체 길이	26	
하위 레코드 자료형	길이(바이트)	설명
BYTE stream	40	용지설정 정보(표 131 참조)
BYTE stream	26	각주 모양 정보(표 133 참조)
BYTE stream	26	미주 모양 정보(표 133 참조)
BYTE stream	12	쪽 테두리/배경 정보(표 135 참조)
BYTE stream	10	양 쪽, 홀수 쪽, 짝수 쪽의 바탕쪽 내용이 있으면 바탕쪽 정보를 얻는다. 바탕쪽 정보는 문단 리스트를 포함한다(표 137 참조)
전체 길이	140	

## 표 129 구역 정의

범위	설명
bit 0	머리말을 감출지 여부
bit 1	꼬리말을 감출지 여부
bit 2	바탕쪽을 감출지 여부
bit 3	테두리를 감출지 여부
bit 4	배경을 감출지 여부
bit 5	쪽 번호 위치를 감출지 여부
bit 8	구역의 첫 쪽에만 테두리 표시 여부
bit 9	구역의 첫 쪽에만 배경 표시 여부
bit 16~18	텍스트 방향(0: 가로 1: 세로)