beamer でスライドをつくるときの tips など

妙寺 菜麻江 (MYOJI Namae)

September 9, 2022

所属, institute

main.tex と mybeamer.sty について

このテーマは metropolis をベースに,mybeamer.sty の中でカスタマイズしたものです. main.tex のプリアンブルで\usepackage{mybeamer}として mybeamer.sty を読み込んでいます.

- ・ section を指定すると、section title ページが挿入される.
- ・ページ数は、右下に「このページ/全体」の形で表示される.
- ・各ページの下にはプログレスバー(オレンジとグレー)が表示されている.
- ・emph コマンドは**太字**になるように上書きしてある.

ここが section title ページ

block 環境を例示する

3種類の block 環境があり、一部に手を入れてある.

普通の block

角丸,影なし.

これは alertblock

色を調整した.

exampleblock は緑色

exampleblock には特に調整をしていない.

*このスライドには block page というラベルを与えてあり、あとで呼び出して再掲できる、

スライドを水平方向に分割したい

左右に分割したいときは columns 環境を使うのが便利

このページを水平方向に、3面に分割する

- · 左から linewidth の 20%, 30%, 40% (合計 90%) に分割する.
- ・clolumn 間の余白を考慮すると、column の幅の合計は linewidth (100%) よりも小さい方が無難.

linewidth の 20%の幅



- ・幅いっぱいの罫線をひいた.
- ・hrulefill を使った.

この例では column 幅の合計が linewidth の 90%である(100%ではない).

上の例では2つ目と3つ目の column 環境の間に \vrule \hspace {5pt} と書き,区切り線を入れた.

ページを左右に分割する別の方法もある

でも,結局 columns を使うのが楽で安定しているように思う.

この center 環境の中に, minipage を 2 つ配置しよう.

- ・ 愚直に minipage を並べれば,左右に分割される.
- ここでは 40%の minipage を 2 つ配置している。
- 幅の合計が linewidth を超えないように 注意!

- こういうときに配置がおかしくなる:
 - minipage の幅の和が大きすぎた
 - minipage 環境の直前・直後に改行した
- ・左右が近すぎるので,minipage の間に hspace をいれている.
- → 調整することが多い!

tabular 環境を使うと挙動は安定する.

tabular 環境の中に minipage 環境を並べればよい.

普通の文書で図を並べたいときにも使える.

- ・ここは右の行です.
- ・ 改行されてしまう問題を回避できる.
- ・でもコードが煩雑になる印象.

ページ内の要素の幅を調節したい

minipage を使って block などの幅を調整する (1)

ある要素がスライドの幅いっぱいに拡がってほしいわけではない,という場面がよくある.

block 環境は幅を指定できない. もっと狭くていいのに.

center 環境の上下に罫線を引きました.

- ・例えば itemize は長い項目がなくても、ページの幅いっぱいに
- ・スペースをとるから,左寄りに配置されて変な感じになる.
- ・中央揃えしたくて center(ing) を使うのに!

minipage を使って block などの幅を調整する(2)

普通に block 環境をつくると、ページ幅いっぱいになってしまう.

center(ing) と minipage 環境を組み合わせるとよい!

block 環境は minipage 環境の幅いっぱいに配置される. ここでは、minipage 環境の中に alertblock を配置した.

- · itemize の位置も変わるので、調整次第で中央揃え感も出せる.
- * itemize をずらすだけなら hspace を使ってもよい.

 キーワードだけ強調したいときなどは、もっと狭くてもいいだろう。

キーワード

frame **に名前をつけて,あとで再掲することもできる**

block 環境を例示する

3種類の block 環境があり、一部に手を入れてある.

普通の block

角丸,影なし.

これは alertblock

色を調整した.

exampleblock は緑色

exampleblock には特に調整をしていない.

*このスライドには block page というラベルを与えてあり、あとで呼び出して再掲できる、

図を並べて配置したい

tabular 環境を使うと安定して図を並べられる(1)

図を水平方向に並べる場合,includegraphics の option に幅(width)ではなく高さ(height)を指定する方が見た目を整えやすい.



→ tabular 環境内にそのまま includegraphics とテキスト等を置くと,垂直方向の配置が合わない.

tabular 環境を使うと安定して図を並べられる(2)

- tabular 環境内にそのまま includegraphics とテキスト等を置くと,垂直方向の配置が合わない.
- ・これは includegraphics のベースラインが図の下端に設定されるため,らしい.
- · raisebox コマンドで垂直方向に位置を調整すれば解決する.



*\raisebox{-.5\height}{\includegraphics[height=...}としてある.

[参考] https://latex.org/forum/viewtopic.php?t=21730

付録:appendixnumberbeamer パッケージが便利

- ・このパッケージを使うと、\appendix 以降のページを除いてページ番号を計算してくれる.
- ・実際,これ以降のページにはページ番号が振られていない.
- ・本体のスライドが 5 枚,付録が 50 枚,みたいな状況(?)で,最初のページに 1/55 と書いてあったら, 聴衆はしょんぼりしてしまう.
- * これは発表者にとっても嬉しくないよね.

付録:小技集

- 数式モードの blacksquare を使うと見出しっぽくなる
- ・何も考えずにスライドをつくりたいとき, itemize 環境に列記するだけで少し見た目が良くなる.
- · frame のタイトルは frametitle コマンドを使って指定するようにしている,
 - \begin{frame}{タイトル}でも記述できるが、frame にオプションを渡したいときに挙動がよくわからない.
 - 例えばラベルをつけようとすると、ビルドできなくなる(と思う).
- #特殊記号@を\verb などで出力したい場合
- ・デフォルトでは, beamer 内で verb / verbatim を使うことができない.
- ・frame のオプションに [containsverbatim] を渡すことで使えるようになる.

ラベル description 環境も便利である.

ラベルの長さ 一番長いラベルを環境のオプションとして渡すだけで、ラベル幅を調整できる.

 $x \in [0,1]$ こういう風に文字の説明に使うこともできる.

注意点 ラベル部分に [] (角括弧) を使うときは、{ ...}で囲う必要がある.