#### 盾与矛:互联网音视频通信的抗丢包与带宽自适应

#### 中国电信北京研究院 社交通信产品线

丁鹏


2015. 12

### 音视频通信:功能VS品质

- 功能不等于品质: 在复杂网络环境中, 突发流量、错误传输、超时等都会引起丢包, 严重影响音视频通话品质.
- 品质如何保证?


## 盾与矛: 抗委包与带宽自适应

- 矛寻求突破
- 盾给予保护
- 带宽自适应是矛
- FEC, NACK是盾



## webrtc架构图

#### webrtc



# VoiceEngine

#### VoiceEngine Create


VoEBase VoEVolumeControl VoEAudioProcessing VoECodec VoERTP\_RTCP VoEHardware VoENetwork VoEDtmf(双音多频) 控制命令 设置声音采集设备: 设置音量: 设置自动增益(AGC): 设置编码器: 设置FEC: 发送拨号事件: 注册外部传输: CreateChannel SetFECStatus SetRecordingDevice SetMicVolume SetAgcStatus SetSendCodec RegisterExternalTransp SendTelephoneEvent ort 设置声音播放设备: 设置噪声抑制(NS): 设置音量: 设置录放模式: 注册observer: StartReceive SetNsStatus SetRecPayloadType SetPlayoutDevice SetSpeakerVolume RegisterRTCPObserver 设置回声消除(EC): 设置语音活动检测: StartPlayout SetVADStatus SetEcStatus 设置回声消除: StartSend SetAecmMode 设置高通滤波: StopPlayout EnableHighPassFilter StopReceive StopSend

# VideoEngine


#### VideoEngine Create

**ViEBase** ViERTP\_RTCP ViERender ViECodec ViENetwork ViECapture ViElmageProcess 控制命令 设置REMB: 设置显示窗口: 设置编码器: 分配视频设备: 去闪烁: CreateChannel 注册外部传输: SetRembStatus AddRenderer SetSendCodec AllocateCaptureDevice EnableDeflickering RegisterSendTransport 开启渲染: 设置NACK: 连接视频设备: 设置解码器: 去噪: StartReceive StartRender SetNACKStatus ConnectCaptureDevice **EnableDenoising** SetReceiveCodec 开始捕获视频: 停止渲染: 设置解码观测: 设置NACK/FEC混合: 色彩增强: StartSend StopRender StartCapture EnableColorEnhancem RegisterDecoderObser SetHybridNACKFECSt ver atus ent StopReceive 设置关键帧申请: **SetKeyFrameRequest** Method StopSend SetVoiceEngine disableContentAnalysis SendKeyFramePerReq

## webrtc线程与数据传输




#### 带宽自适应模型



- 发送端:基于丢包率估算当前可用带宽
- 接收端:基于包到达时间计算可用带宽
- 综合:接收端发送REMB反馈给发送端,然后基于发送端的 带宽估算和接收端的带宽估算决定最终的发送速率

### 带宽自适应流程图: 发送端



#### 带宽自适应数学模型: 发送端

#### 发送端:

1. 基于丢包带宽估算, 丢包信息来自RTCP RR(Receiver Report)

$$A_s(t_k) = \begin{cases} A_s(t_{k-1})(1 - 0.5f_l(t_k)) & f_l(t_k) > 0.1\\ 1.05(A_s(t_{k-1}) + 1\text{kbps}) & f_l(t_k) < 0.02\\ A_s(t_{k-1}) & \text{otherwise} \end{cases}$$

2. 计算TCP-Friendly Send Rate

$$A_{TF} = \frac{8 \times s}{R \times \sqrt{2bp/3} + RTO \times 3 \times \sqrt{3bp/8} \times p \times (1 + 32p^2)}$$

3. 根据接收端发送的REMB包确定接收端的接收速率


$$BW_{in} = BitrateFromREMB$$

4. 确定发送速率As

$$A_s \leq \min(BW_{in}, Max\_Bitrate\_Configured)$$
  
 $A_s \geq \max(Min\_Bitrate\_Configured, A_{TF})$ 

### 带宽自适应流程图:接收端

AIMD rate control(Additive increase/multiplicative decrease)




### 带宽自适应数学模型:接收端

#### 接收端:

1. Arrival Filter

$$d_m(t_i) = t_i - t_{i-1} - (T_i - T_{i-1})$$




2. Overuse Detector

产生驱动信号控制Rate Controller模块的状态机转移

$$s = \begin{cases} overuse, m(t_i) > \gamma \\ underuse, m(t_i) < \gamma \end{cases}$$


3. Rate Controller




- 4. REMB Processing
  - 将估算的Ar通过REMB发送至发送端,间隔为1s
  - 当Ar下降超过0.03,立刻发送REMB

### 带宽自适应优化

- 优化启动阶段码率估计
- 优化REMB状态判定门限





### NACK SFEC

• NACK (Negative-Acknowledgement): 重传机制。 发送端重新发送 丢失的包、RFC 5104 定义了NACK流程。

a=rtcp-fb:100 ccm fir(full INTRA-frame request)

SDP: a=rtcp-fb:100 nack

a=rtcp-fb:100 nack pli(Picture Loss Indication)


• FEC(Forward Error Correction): 前向纠错, 将发送数据附加 冗余纠错码。根据纠错码对数据进行纠正。RFC5109定义了FEC流 程。

SDP: a=rtpmap:116 red/90000(Redundant Audio Data) a=rtpmap:117 ulpfec/90000

### FEC编解码流程图


1. FEC参数由视频分辨率, 比特率 以及丢包率计算出的索引值查 表获得。

2. 针对不同的视频帧(I帧或P帧), FEC的参数略有不同, 以实现非对等保护。



### FEC生成模块

#### FEC Module: GenerateFEC()



# FEC1111

• 将上行通道和下行通道分别进行FEC保护



#### 带宽自适应与抗丢包综合策略

- 1. 当丢包率超过阈值。大幅度降低发送速率
- 2. 通过服务器数据跟踪可用网络带宽, 提高带宽的利用率
- 3. 减少延时对于带宽估计的影响
- 4. 控制FEC冗余率为实际丢包率的倍数

## 技术?思想?哲学?

- 技术是枯燥的
- 思想是鲜活的
- 哲学熠熠生辉

### 从一个技术点到矛与盾的哲学

# 天異RTC www.ChinaRtc.com

感谢您的聆听,期待合作!