## [webrtc] RTX的处理 - 一 水

以前笔记,整理

webrtc中默认开启rtx用于丢包重传,rtx的介绍可以参考rfc4588,

https://tools.ietf.org/html/rfc4588#section-4

rtx使用额外的ssrc传输, ssrc在sdp中会标识出来。

←a=rtpmap:97 rtx/90000

←a=ssrc-group:FID 2736695910 239189782

类似这样。

一个RTX包,在turnserver中是这样的,原始udp数据->turn/stun协议头->RTP header1 ->RTP header2

在RTP header1中根据payload type进行区别RTP、RTX数据,如果是RTX的话,需要srtp解出后面的数据,再解析。

## 在客户端中,RTX封包的关键函数是:

https://code.google.com/p/webrtc/source/detail?r=4692

Channel::IsPacketRetransmitted

Channel::HandleRtxPacket

rtp\_payload\_registry\_->IsRtx

RTPPayloadRegistry::RestoreOriginalPacket 移除RTX头, 还原原始的RTP

链接是, webrtc加入rtx的issue

目前webrtc的服务器,例如licode,janus是禁止rtx的。以避免复杂的处理。

以前笔记,整理

webrtc默认使用UDP传输,但是也可以通过TCP传输。

使用tcp传输,需要服务器中转,turnserver,licode,janus之类的服务器。

- 1. 如果使用turnserver的话,只需要客户端保留 relay&&tcp类型的candidate,其他都抛弃即可
- 2. 如果使用的是licode, janus之类的服务器的话, 默认是不支持tcp的。

因为它们底层使用都是libnice这个开源的ICE库,libnice在比较新的版本中才支持tcp的

所以需要自己编译新版本的libnice, 然后重编译服务器

参考libnice的文档 https://nice.freedesktop.org/libnice/NiceAgent.html#NiceAgent--ice-tcp

## 3. libnice新版也支持tcp 心跳检测

```
libnice 0.1.8以后支持keepalive-conncheck
gboolean keepalive = TRUE;
g_object_set(G_OBJECT(agent), "keepalive-conncheck", keepalive, NULL);
```

就是超时时间有点长。

最大超时时间在 time.h中 total\_timeout = initial\_timeout \* (2^(max\_retransmissions + 1) - 1); 20s-80s左右超时NICE\_COMPONENT\_STATE\_FAILED