Sigslot学习 - longrenle - 博客园

一直在搞WebRTC,发现其Web API还很不成熟,Chrome的团队也在不停地fix bug,于是下载了WebRTC的源码学习。WebRTC的源码一部分已经merge进了libjingle项目,结构比较复杂。

libjingle里面有一个基类为has_slots,搜索了一下其资料发现是一个很好用的C++库。开源库连接:http://sourceforge.jp/projects/sfnet_sigslot/

下面是转载的别人的资料,一个对sigslot简单清晰的介绍,学习分享一下!

1. 简介

sigslot是一个线程安全、类型安全,用C++实现的sig/slot机制(sig/slot机制就是对象之间发送和接收消息的机制)的开源代码库。是一个非常好用的库,只有一个头文件sigslot.h。

2. Sigslot实例

现代的C++项目通常包含大量的C++类和对象,对象之间通过成员函数调用,缺点是当类和对象规模很大时,相互之间必须记住对方提供了哪些接口,以及接口的详细信息,很不方便。

比如:我们有一个switch类和一个light类,而我们现在需要将两者关联起来,即通过switch控制light的状态,我们可能需要添加一个另外的类ToggleSwitch来将两者关联起来:

```
class Switch
{
public:
    virtual void Clicked() = 0;
};
class Light
{
public:
    void ToggleState();
    void TurnOn();
    void TurnOff();
```

```
};
class ToggleSwitch: public Switch
{
public:
  ToggleSwitch(Light& lp)\{m_lp = lp;\}
  virtual void Clicked(){m lp.ToggleState();}
private:
  Light& m_lp;
};
Light lp1, lp2;
ToggleSwitch tsw1(lp1), tsw2(lp2);
这在功能上完全可以实现,但想象一下如果大量的需要相互交互消息的类,那工作量就不是一般的大
了。
使用sig/slot机制来解决上述情况,不需要关心关联类的接口细节, sigslot实现的switch和light上述功能如
下:
class Switch
{
public:
  signal0<> Clicked;
};
class Light: public has_slots<>
{
public:
  void ToggleState();
  void TurnOn();
  void TurnOff();
```

```
};
Switch sw1, sw2;
Light lp1, lp2;
  Sigslot机制实现该功能与第一种方法相比, switch类多了个signal0成员, light类需要从has_slots<>继
承,其他没有什么变化,但省去了编写继承类用来实现两者关联的ToggleSwitch。
下面是实现功能的简单代码。
#include <iostream>
using namespace std;
#include "sigslot.h"
using namespace sigslot; //必须加上sigslot的命名空间
//在用vs调试时还需要将sigslot.h中很多的自定义模板结构类型前加typename
const int TRUE = 1;
const int FALSE = 0;
class Switch
{
public:
  signal0<> Clicked;
//这里的信号是不带参数的, signaln表示带几个参数
};
class Light: public has slots<>
{
public:
Light(bool state){b state = state;Displaystate();}
   void ToggleState(){b_state = !b_state; Displaystate();} //作为消息的响应
   void TurnOn(){b state = TRUE;Displaystate();}
```

```
void TurnOff(){b state = FALSE;Displaystate();}
    void Displaystate(){cout<<"The state is "<<b_state<<endl;}</pre>
private:
    bool b_state;
};
void main()
{
    Switch sw1, sw2,all_on,all_off;
    Light lp1(TRUE), lp2(FALSE);
    sw1.Clicked.connect(&lp1,&Light::ToggleState); //绑定
    sw2.Clicked.connect(&lp2,&Light::ToggleState);
    all_on.Clicked.connect(&lp1,&Light::TurnOn);
    all_on.Clicked.connect(&lp2,&Light::TurnOn);
    all_off.Clicked.connect(&lp1,&Light::TurnOff);
    all off.Clicked.connect(&lp2,&Light::TurnOff);
    sw1.Clicked();
    sw2.Clicked();
    all_on.Clicked();
    all_off.Clicked();
    sw1.Clicked.disconnect(&lp1);
    sw2.Clicked.disconnect(&lp2);
    all_on.Clicked.disconnect(&lp1);
    all_on.Clicked.disconnect(&lp2);
    all_off.Clicked.disconnect(&lp1);
all_off.Clicked.disconnect(&lp2);
```

3. 参数类型

sig/slot可以带参数也可以不带,最多可以带8个参数。重新回顾上例,switch类的signal0<> Clicked,称之为sig,即用来发出信号;而继承has_slots<>的类light的成员函数void ToggleState() Turnon() Turnoff(),称之为slot,即信号的处理函数。 sigslot的核心就在这里,就是通过这两个建立对应关系来实现对象间的消息交互。

sig是一个成员变量,它形如

signal+n<type1,type2.....>

后面的n表示signal可以接收几个参数,类型任意,最多为8个。这是由库中指定的,当然如果实际开发需要更多的参数,可以修改sigslot库。

slot是一个成员函数,它形如:

void SlotFunction(type1,type2.....)

需要记住:slot的类必须继承has_slots<>;成员函数的返回值必须为void类型,这是这个库的局限性,当然如果实际开发需要返回值,也是可以修改sigslot库来实现。此外还需要注意的是slot的原形需要与sig一致。怎么说呢,就是signal只能与带有与它相同参数个数的slot函数进行绑定,而且signal的参数是直接传递给slot的。

4. Sigslot库用法

发送信号

信号(sig,即sig/slot的sig,下面提到的信号等同于此含义):

signal1<char *, int> ReportError;

比如上面的一个ReportError这个信号,当调用ReportError("Something went wrong", ERR_SOMETHING_WRONG);时候,将自动调用ReportError的emit成员函数发出一个信号。发给谁呢?

连接信息号

通过调用sig的connect函数建立sig和slot间的对应关系。Connect函数接收两个参数,一个是消息目的对象的地址(指针),另一个是目的对象的成员函数指针(slot)。为了让整个机制有效运行,目的类必须从has_slots<>继承,并且sig/slot参数类型必须一致。也可以将一个sig连接到多个slot上,这样每次sig发出信号的时候,每个连接的slot都能收到该信号。

断开信号连接

通过调用sig的disconnect函数断开sig和slot之间的连接,只有一个参数:目的对象的地址。一般不需要显式调用disconnect函数,在sig类和目的类(包含slot函数的类)析构函数中将自动调用disconnect断开sig和slot的连接。也可使用disconnect all断开该sig的所有slot。

```
all_on.Clicked.connect(&lp1,&Light::TurnOn);
all_on.Clicked.connect(&lp2,&Light::TurnOn);//同上
all_on.Clicked.disconnect_all();
```

5. Sigslot库范例

在开发一个复杂工程的时候,经常会遇到这样一个问题:整个系统被分成数个模块,每个模块提供有限的功能,由上层调用组成整个系统,为了保证每个模块的独立性,我们经常会尽量限制模块与模块之间的直接联系,比如每个模块只提供有限的API或者COM接口,而内部实现则完全封闭起来。

但有的时候会出一些设计要求,必须能够使模块之间能够直接通讯,而这两个模块往往处于不同的逻辑层次,之间相差甚远,如何设计它们之间的调用模式使整个工程维持整洁变得非常困难,比如模块直接直接包含对方的头文件会引起编译变得复杂,提供api或者接口会引起版本危机等问题。

sigslot的出现为我们提供了一种解决问题的思想,它用"信号"的概念实现不同模块之间的传输问题,sigslot本身类似于一条通讯电缆,两端提供发送器和接收器,只要把两个模块用这条电缆连接起来就可以实现接口调用,而sigslot本身只是一个轻量级的作品,整个库只有一个.h文件,所以无论处于何种层次的库,都可以非常方便的包含它。

举个例子,我们设计一个发送消息的类,这个类负责在某种时刻向外界发出求救信号

```
// Class that sends the notification.
class Sender
{
public:
    // The signal declaration.
    // The '2' in the name indicates the number of parameters. Parameter types
    // are declared in the template parameter list.
    sigslot::signal2<std::string ,int >SignalDanger;

// When anyone calls Panic(), we will send the SignalDanger signal.
    void Panic()
    {
        SignalDanger("Help!",0);
     }
};

另外一个类则负责接收求助信号
```

// Listening class. It must inherit sigslot.

```
class Receiver :public sigslot::has slots<>
{
public:
  // When anyone calls Panic(), Receiver::OnDanger gets the message.
  // Notice that the number and type of parameters match
  // those in Sender::SignalDanger, and that it doesn't return a value.
  void OnDanger(std::string message,int time)
  {
     printf("I heard something like\"%s\" at %d!\n",message.c str(),time);
  }
};
现在让我们在主逻辑中把这两个类连接起来
Sender sender;
Receiver receiver;
// Receiver registers to get SignalDanger signals.
// When SignalDanger is sent, it is caught by OnDanger().
// Second parameter gives address of the listener function class definition.
// First parameter points to instance of this class to receive notifications.
sender.SignalDanger.connect(&receiver,Receiver::OnDanger);
```

只要在任何时候调用 sender.Panic()函数,就会把求救信号发送给接收者,而且这两个发送和接收端的模块都可以独立编译,不会出现版本问题。