


# Node behaviour in Forward propagation

- Multipliquem inputs per pesos
- Els sumem tots
- Apliquem funcio d'activacio a=g(z)=sigmoid(z)

• 'b' es el bias, un valor intern



# Popular 'activation functions'


## **Sigmoid**

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$




#### tanh

tanh(x)




#### ReLU

 $\max(0,x)$ 



## Leaky ReLU

 $\max(0.1x, x)$ 



#### Maxout

$$\max(w_1^T x + b_1, w_2^T x + b_2)$$


$$\begin{cases} x & x \ge 0 \\ \alpha(e^x - 1) & x < 0 \end{cases}$$



## **Network Scheme**

- 2 layers
- 2 inputs
- 3 nodes hidden layer
- 2 node output layer

Aquesta xarxa es un classificador



## Exercici 1: Part 1

- Crea una classe xarxa neuronal
- Crea una instància de la xarxa neuronal amb l'estructura de la diapositiva anterior que en rebre [0, 1] doni de resultat [0.974, 0.974] per totes 3 sortides.
- Perquè això passi només caldrà definir tots els pesos com a 1 per defecte.
- Hem d'afegir 1 bias de 1 a totes les neurones

$$\begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w_1 & w_4 \\ w_2 & w_5 \\ w_3 & w_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

Matrix multiplication of layer 1 operation

$$\begin{split} z^{[1]} &= w^{[1]} x + b^{[1]} \\ z^{[2]} &= w^{[2]} a^{[1]} + b^{[2]} \end{split}$$

Vectorized expression of layer 1 and 2 operations

# **Backward Propagation**

- La funció de cost J(w) evalua com de bo es el resultat.
- Després repartim responsabilitats propagant l'error entre els nodes


$$\begin{split} J(a,y) &= -[yloga + (1-y)log(1-a)] \\ \frac{\partial J(a,y)}{\partial a} &= \frac{a-y}{a(1-a)} \end{split}$$

Loss function and gradient

$$g(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

$$\frac{\partial g(z)}{\partial z} = g(z)(1 - g(z))$$

Activation function and gradient



# **Backward Propagation**

- $\alpha$  = Learning rate <1. p.e. 0.25
- Calculem deltes layer 2: son els errors corresponents a un node

Actualitzem pesos layer 2

$$\delta w^{[2]} = \delta z^{[2]} \cdot a^{[1]T} \rightarrow w = w - \alpha \, \delta w$$
$$\delta b^{[2]} = \delta z^{[2]} \rightarrow b = b - \alpha \, \delta b$$


Calculem deltes layer 1

$$\delta a^{[1]} = w^{[2]T} \cdot \delta z^{[2]} \rightarrow \delta z^{[1]} = (w^{[2]T} \cdot \delta z^{[2]}) \odot g'(z^{[1]}) = (w^{[2]T} \cdot \delta z^{[2]}) \odot (a^{[1]}(1 - a^{[1]}))$$

Actualitzem pesos layer 1

$$\delta w^{[1]} = \delta z^{[1]} \cdot x^T \rightarrow w = w - \alpha \delta w$$
$$\delta b^{[1]} = \delta z^{[1]} \rightarrow b = b - \alpha \delta b$$

Iterem...



# Backward Propagation - notes

- Vigileu amb els mínims locals
- És recomanable fer servir Numpy
  - numpy.dot
  - numpy.outer
  - numpy.multiply
  - numpy.matmult
  - Numpy.exp
- L'ordre de magnitud de les iteracions està als milers (~5000 epochs)

## Exercici 1: Part 2

 Afegiu la metodologia d'aprenentatge 'Back propagation' a la vostra xarxa i entreneula per que, per [0,1] doni de resultat [0, 1] per les 2 sortides.

## Exercici 1: Part 3

• Entreneu la xarxa per que una sortida es comporti com una porta llogica XOR i l'altre com una AND.

X1	X2	XOR	AND
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

