# Instrukcja instalacji systemu Bipnij

Autor: Izabela Kaczmarczyk izabela.kaczmarczyk@gazeta.pl

# Wstęp

System Bipnij został stworzony w języku PHP i oparty na frameworku Yii z bazą danych MySQL. Do zainstalowania systemu wymagany jest serwer pod aplikacje PHP + MySQL.

# Instrukcja

### **Przygotowanie**

Pobierz źródła frameworku Yii wersji 1.1.10 i skopiuj na serwer.

http://yii.googlecode.com/files/yii-1.1.10.r3566.zip

Pobierz źródła z Bipnij z Githuba z publicznego repozytorium, branch master:

https://github.com/iszczepanik/bip/archive/master.zip

## Baza danych

 Utwórz bazę danych z odpowiednią, acz dowolną nazwą na przykład "bipnij" Użyj skryptu

#### db/Create.sql

który utworzy obiekty bazy danych.

2. Użyj wszystkich skryptów aktualizacyjnych z folderu

```
db/change_scripts/1.0.8/1.0.8.sql db/change_scripts/1.0.10/1.0.10.sql itd...
```

żeby uaktualnić bazę do aktualnej wersji.

3. Użyj procedury AddNGO żeby utworzyć przykładowe dane dla swojej organizacji. Jeśli jest to pierwsza i/lub jedyna organizacja hostowana na serwerze, jako parametr podaj 1.

```
call AddNGO(1);
```

Jeśli wykonanie przebiegło bezbłędnie, przejdź do następnego punktu.

## Konfiguracja aplikacji

1. W pliku konfiguracyjnym

#### protected/config/main.php

Wprowadź odpowiedni "connectionString", użytkownika i hasło w sekcji "db".

- 2. W sekcji "params" -> "subdomains" wprowadź nazwę domeny lub subdomeny na której będzie działać system Bipnij. Jeśli jest to pierwsza i/lub jedyna organizacja hostowana na serwerze, wprowadź tę nazwę dla indeksu 1.
- 3. Skopiuj w odpowiednie miejsce na serwerze wszystkie pobrane z GitHuba pliki. Po skopiowaniu ustaw uprawnienia do katalogów:

```
assets
img
protected/runtime
```

na 777.

4. Upewnij się, że ścieżka do frameworku Yii jest prawidłowa w pliku

index.php

## Konfiguracja serwera

1. Upewnij się, że następujące zmienne mają podane wartości:

```
short_open_tag = On
upload_max_filesize = 5M
post_max_size = 25M
```

Można je zmienić bezpośrednio w pliku php.ini

2. Upewnij się, że następujące zmienne mają podane wartości:

```
max_allowed_packet = 13M
```

Najlepiej je zmienić bezpośrednio w pliku my.ini