


리스료 계산 전체 순서도 (상세) — 1/2



② 현금흐름표 생성 상세 (1 페이지 ⑥번 확대) — 2/2

월보험료 = 연보험료 ÷ 12 / 월차세 = 연차세 ÷ 12 (고객에게 매월 균등 수납)

0 개월차 (인도 시점)

현금흐름 = -차량대금
- 보험료 (0 개월차 지급액 있으면)
- 차세 (0 개월차 지급액 있으면)

※ 이 시점엔 고객 수납이 아직 없음
(첫 리스료는 1 개월차부터 발생)

1~35 개월차 (매월 반복)

현금흐름 = 후보 리스료
+ 월보험료 + 월차세
- 월수수료
- 그 달에 지급스케줄이 있으면
보험료 / 차세 지급액 추가 차감

※ 앞부분 (수납) 은 매월 동일,
지급 차감분만 해당 월에만 발생

36 개월차 (계약 종료월)

현금흐름 = 1~35 개월차와 동일 계산
+ 잔가 (보증잔가 + 무보증잔가)

※ 이 달에도 지급스케줄이 있으면
똑같이 차감 후, 잔가를 더함

예시 (인도월 = 7 월 , 개월수 = 36)

보험료 지급 : 0 개월차 , 12 개월차 , 24 개월차 — 각 연보험료 전액

차세 지급 : 0 개월차 (연차세 × 6 / 12 , 7 ~ 12 월분) · 6 개월차 · 18 개월차 · 30 개월차 — 이후 전부 연차세 전액