ΔΙΠΑΕ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Και Ηλεκτρονικών Συστημάτων

#### ПРОНГМЕНА

#### ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ




Βίτσας Βασίλειος

#### Μέθοδοι επανεκπομπής

Συνίσταται στην ειδοποίηση του αποστολέα ενός μηνύματος ότι ο δέκτης παρέλαβε εσφαλμένο μήνυμα και πρέπει να του ξαναστέλει το σωστό.

Στις περιπτώσεις αυτές ο δέκτης είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον αποστολέα για τα μηνύματα που έλαβε σωστά.

Προϋποθέτει ότι ο δέκτης διαθέτει μηχανισμό ανίχνευσης λάθους στο εισερχόμενο μήνυμα και κανάλι ανάδρασης για ενημέρωση του αποστολέα



## Μέθοδοι επανεκπομπής

Ο αποστολέας πρέπει να έχει προσωρινή μνήμη όπου αποθηκεύει τα μηνύματα για τα οποία δεν έχει λάβει επιβεβαίωση από τον παραλήπτη ότι τα έλαβε σωστά, ώστε να έχει την δυνατότητα επαναεκπομπής τους.


Το μέγεθος αυτής της προσωρινής μνήμης εξαρτάται από το μήκος των μηνυμάτων και από την τεχνική επαναεκπομπής του εφαρμόζεται.

## Μέθοδοι επανεκπομπής



Υπάρχει περίπτωση ο δέκτης να ενημερώνει μόνο για την ορθή λήψη μηνυμάτων (ΑСΚ) και όχι για την μη ορθή λήψη μηνυμάτων (ΝΑΚ).

Σε αυτήν την περίπτωση (και για να αντιμετωπισθεί και η απώλεια του ΑCΚ) ο αποστολέας περιμένει την λήψη του ΑCΚ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αν δεν λάβει ΑCΚ μέσα στο χρονικό διάστημα, θεωρεί ότι το block χάθηκε!



#### Μέθοδοι ARQ

Οι τεχνικές αυτές ονομάζονται τεχνικές ARQ (Automatic Repeat reQuest – Αυτόματη επαναεκπομπή κατόπιν απαίτησης.



## Μέθοδοι ARQ – Stop-and-Wait

- Είναι η απλούστερη ARQ τεχνική.
- Ο αποστολέας στέλνει ένα block δεδομένων και περιμένει ένα μήνυμα θετικής ΑCK ή αρνητικής NAK λήψης.
- Μόλις ο αποστολέας λάβει ACK, που σημαίνει ότι ο δέκτης έλαβε σωστά το block, στέλνει το επόμενο block.
- Αν ο αποστολές λάβει ΝΑΚ, που σημαίνει ότι ο δέκτης δεν έλαβε σωστά το block, ο αποστολέας ξανα-στέλνει το block.



## Mέθοδοι ARQ – Stop-and-Wait

Το μέγεθος της προσωρινής μνήμης στο αποστολέα είναι το μέγεθος του μεγαλύτερου προς αποστολή block.

#### Μειονέκτημα;

χάνεται πολύς χρόνος προκειμένου να εξασφαλισθεί η επιβεβαίωση των μηνυμάτων

#### Πότε το παραπάνω μειονέκτημα είναι σημαντικό;

Όταν τα blocks στέλνονται σε μεγάλες αποστάσεις και καθυστερεί η λήψη τους (πχ. Internet)



#### Mέθοδοι ARQ – Stop-and-Wait

Η παραπάνω μέθοδος Stop-and-Wait λειτουργεί ικανοποιητικά;



**Alternate bit protocol** 

Επιβάρυνση;

Ένα bit!


#### Μέθοδοι ARQ – Συνεχής ARQ

Για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα του κενού χρόνου της μεθόδου Stop-and-Wait, έχουν αναπτυχθεί τεχνικές συνεχούς ARQ.

Στις τεχνικές συνεχούς ARQ, ο αποστολέας στέλνει νέα block δεδομένων πριν πάρει θετική (ACK) ή αρνητική επιβεβαίωση (NACK) από τον δέκτη για το/τα μήνυμα/τα που έστειλε προηγουμένως.

Τα block από το αποστολέα στον δέκτη και οι θετικές και αρνητικές επιβεβαιώσεις ταξιδεύουν ταυτόχρονα στην γραμμή και συνεχώς

#### Μέθοδοι ARQ – Συνεχής ARQ




Σαν αποτέλεσμα, οι τεχνικές συνεχούς ARQ στέλνουν συνεχώς και αδιάλειπτα block δεδομένων όσο έρχονται θετικές επιβεβαιώσεις, χωρίς ΚΑΘΟΛΟΥ κενά χρονικά διαστήματα!

Σε περίπτωση εσφαλμένης λήψης (NACK ή timeout) ο αποστολέας ξανα-στέλνει το εσφαλμένο block και ενδεχόμενα και πρόσθετα block.

Υπάρχουν δύο παραλλαγές συνεχών ARQ, οι

- Go-Back-N
- Selective Repeat (SR)

## Μέθοδοι ARQ – Συνεχής ARQ Go-Back-N



Στην περίπτωση NAK ή timeout, ο αποστολέας διακόπτει την αποστολή του τρέχοντος block και επανεκπέμπει το εσφαλμένο και τα επόμενα.

Η προσωρινή μνήμη του αποστολέα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να αποθηκεύει τα N block.

Τα blocks αριθμούνται και ο δέκτης σε περίπτωση που λάβει block εκτός σειράς το απορρίπτει.

# Μέθοδοι ARQ – Συνεχής ARQ Go-Back-N



#### Μειονεκτήματα;

Χρονική καθυστέρηση για την επαναποστολή block που έλαβε σωστά ο παραλήπτης αλλά ακολουθούν εσφαλμένο block

Απαιτήσεις για μεγάλη μνήμη στον αποστολέα αν το Ν είναι μεγάλο

#### Πότε τα παραπάνω μειονεκτήματα είναι σημαντικά;

Όταν συμβαίνουν συχνά σφάλματα


Σε μακρινές αποστάσεις, για παράδειγμα σε δορυφορικές συνδέσεις που ο χρόνος μεταφοράς είναι μεγάλος ή τα blocks περνάνε από πολλούς κόμβους και καθυστερούν (πχ. Internet)

# Μέθοδοι ARQ – Συνεχής ARQ Selective Repeat

Σε αυτήν την τεχνική, σε περίπτωση εσφαλμένης λήψης (NAK ή timeout) επανεκπέμπεται MONO το εσφαλμένο block, άρα ο αριθμός των block ρου ξανα-στέλνονται είναι σαφώς μικρότερος από την Go-Back-N.

Ο δέκτης αποθηκεύει τα block που λαμβάνει ώστε όταν πάρει ορθά ένα block που αρχικά έλαβε λάθος, να το τοποθετήσει στην σωστή σειρά και μετά να παραδώσει τα επόμενα block που έχει αποθηκευμένα.

# Μέθοδοι ARQ – Συνεχής ARQ Selective Repeat



Απαιτούνται, εκτός από την μνήμη στο αποστολέα,

- Σύνθετα κυκλώματα στον δέκτη ώστε να τοποθετούνται τα block στην σωστή σειρά
- Μεγάλη προσωρινή μνήμη στον δέκτη για να αποθηκεύει τα block που έλαβε σωστά και ακολουθούν εσφαλμένο block.

Πότε εφαρμόζεται η Selective Repeat? Όταν συμβαίνουν συχνά σφάλματα.