

現場用 クイックガイド（スマホ版）

棚卸のすすめかた

1ページに2項目ずつ、スマホで読みやすい大きさにまとめました。上から順に読めば、読み取りから送信までの作業ができます。

現場でやること

読み取り › 登録 › 送信 ここまで

総務で一括処理（現場では操作しません）

スプレッドシート › IBM i

目次

手順 1・2 部署・担当者・棚卸場所／読み取り方法 2

手順 3・4 カメラで読み取る／登録する 3

手順 5 送信する／まちがえたとき 4

設定 マスタデータ／自動送信 5

設定・マニュアル データ管理／マニュアル・連絡 6

困ったときは よくある10の症状 7〜11

おわりに 作業おわりのチェック／連絡先 12

1 部署・担当者・棚卸場所を選ぶ

- **スキャン**タブの上で**部署 → 担当者 → 棚卸場所**
- 担当者は「山田 太郎（012345）」と社員番号付き
- **棚卸場所は必須**。「🔒 保持中」でOK

⚠ **棚を移ったら「棚卸場所」を選び直す**



2 読み取り方法を選ぶ


- **バーコード**…製品ラベルの横長コード
- **QR**…製造指示書など。**枠の中だけ**読む
- **OCR（図番）**…印字・白ペンの図番の文字
- **手入力**…図番を自分で打つ。**圏外でも使える**

💡 読めるならバーコード・QRで。OCRと手入力は読めないときに



3 カメラで読み取る

- 「**スキャン開始**」→ かざす。音が鳴れば読めた
- QRは**枠の中**へ。隣のQRが入らない角度で
- **OCR**は映像が止まり「**解析中 n.n秒**」。混むと自動で再送



明るい枠の内側だけが読み取り範囲

4 数量を入れて登録する

- 上のバッジで**棚卸場所**📍・**担当者**👤を確認
- **在庫区分**と**数量**（整数）を入れて「✅ 登録」
- **長さ**欄が出たら必須（半角・m 例 **4.5**）

⚠ 「**棚卸場所未選択**」なら✕で閉じて棚卸場所を選び、読み直す



5 送信する

- **履歴**タブ →「🚀 **一括送信**」
- 「**未送信：〇件**」が **0** になれば完了
- 圏外では送れない。**電波の届く場所**で

💡 何度押しても二重になりません。迷ったら押す



✓ まちがえたとき

- 履歴タブで**行をタップ** → 修正画面
- **数量・棚卸場所・在庫区分・担当者**を直して保存。**送信済みでも可**
- 別の部署の人に変えるときは先に**部署**を選ぶ



修正画面。棚卸場所・担当者も選び直せます

A マスタデータ

- 🔄 **今すぐ再読込**…最新のマスタを取り直す（十数秒）
- 🔍 **キャッシュ状態**…「保存済み ✓」なら正常
- 📋 **マスタタブ**…図番や品名を検索できる

⚠ マスタや**棚卸場所・部署・担当者を変えた日は「再読込」**。押さないと最大1日反映されません

B 自動送信（初期は OFF）

- 「**▶ 自動送信をONにする**」で有効に
- ○件ごと・○分ごと・オンライン復帰時・アプリに戻った時から選べる



OFF＝灰色　　ON＝選べる

💡 ONでも区切りで手動送信する習慣は続ける

C データ管理

- ✅ **送信済み履歴を削除**…送信済みだけ消す
- 🗑 **全履歴を削除**…**未送信も消える**

> ⚠ 全履歴の削除は**元に戻せません**。必ず送信してから



D マニュアル・連絡するとき

- **マニュアル**タブから操作説明書とガイド（A4版・スマホ版）を開ける
- アプリの中で開いたら**左端から右へスワイプ**で戻る
- 不具合は**バージョン**と**何をしたらどうなったか**を伝える



! カメラが起動しない

- iPhoneの「設定」→ Safari → **カメラ**が「**許可**」になっているか確認
- 初めて使うときは、アプリの中で許可を求められます。「許可」を押す
- それでもだめなら、アプリを閉じて開き直す

💡 解決しないときは、設定タブの一番下の**バージョン**を控えて連絡


! コードが読み取れない

- **ズーム**で拡大する／暗ければ✨ **ライト**
- コードから**15〜25cm**離す。ラベルの汚れを拭く
- QRは**枠の中**に入れる（枠の外は読みません）
- 読めないときは**手入力**（圏外でも可）

💡 手入力ならマスタに無い図番も登録できます

! 「登録」ボタンが押せない

- **棚卸場所・担当者・在庫区分**のどれかが未選択
- 長さ欄が出ていれば**長さも必須**



バッジが「棚卸場所未選択」→×で閉じて棚卸場所を選ぶ

! 棚を移ったのに棚卸場所を変え忘れた

- 履歴タブで該当する**行をタップ**
- 修正画面で**正しい棚卸場所**を選んで保存
- **送信済みでも直せます**（シートも書き換わる）

⚠ 次の棚から間違えないよう、スキャン画面の**棚卸場所も選び直す**


! 品名が出てこない

- マスタに登録の無い図番です
- **特注品なら品名は空のまま登録できます**
- 図番がＫ・Ｐで始まるものは特注品として別シートへ

💡 品名を入れるなら**全角**で（半角だと警告が出ます）

! 送信でエラーになる

- 電波の届く場所で、もう一度「**一括送信**」
- **エラー分は未送信のまま残る**ので消えません
- 「無効データに保存」は月締め後の前月分→担当へ連絡



赤い行＝エラー。理由が赤字で出ます

! 新しい棚卸場所・部署・担当者が選べない

- 設定タブの「🔄 **マスタデータを今すぐ再読込**」を押す
- 追加した当日は、再読込しないと一覧に出ません

> 💡 電波の届く場所で押してください（十数秒かかります）


! 数量・担当者を間違えて登録した

- 履歴タブで**行をタップ**して修正
- **棚卸場所・在庫区分・担当者**も選び直せる
- 同じ図番を2回読んだら、片方の数量を **0** に

> 💡 **送信済みでも直せます。**シートの同じ行が書き換わります

! OCRが遅い・読み間違える

- 解析中は秒数が出ます。混むと**自動でもう一度送る**ので待つ
- 読み取り後に**図番を必ず確認**し、違えば直す
- 黄色の「**読み取り→マスタ**」は直した図番を確認



「図番を解析中… n.n秒」

! 履歴に「棚卸場所未設定」と出る

- アプリ更新（v5.0.0）**より前に登録**したデータです
- **そのまま送信できます**

💡 棚卸場所を入れたいときは、履歴で行をタップして修正画面で選ぶ

✓ 作業おわりのチェック

- ☐ 「未送信：0件」になっている
- ☐ 棚を移るたび棚卸場所を選び直した
- ☐ 端末を充電器に戻した

☎ 連絡先

担当 ……

内線 ……

💡 解決しないときは、設定タブの一番下の**バージョン**を控えて連絡してください