



## 現場でやること

読み取り &gt; 登録 &gt; 送信 ここまで

総務で一括処理（現場では操作しません）

スプレッドシート &gt; IBM i

## 1 場所と担当者を選ぶ

- ・ スキャンタブの上のカードで場所 → 担当者 → 在庫区分を選ぶ
- ・ 「 保持中」が出れば、以降の登録すべてに付きます
- ・ アプリを閉じて次回開いたとき自動で戻ります。場所を移ったときだけ選び直す

△ 場所を移る前に、いったん送信しておくところまで終わったか分かります

| 場所 / 担当者 |       | 保持中 | クリア |
|----------|-------|-----|-----|
| 場所       | 担当者   |     |     |
| 溶接       | 山田 太郎 |     |     |

「保持中」が出ていればOK

## 2 読み取り方法を選ぶ

- ・ バーコード…製品ラベルの横長コード。画面全体が読取範囲
- ・ QR…製造指示書など。枠の中に入れる
- ・ OCR（図番）…印字された図番を撮影。遅く読み違いもある

💡 バーコード・QRが読めるものはそちらを使う。OCRは最後の手段です

| スキャン読取（バーコード / QR / OCR） |    |         |
|--------------------------|----|---------|
| バーコード                    | QR | OCR（図番） |

選んだボタンが色付きになります

## 3 カメラで読み取る

- ・ 「スキャン開始」→コードをかざす。読み取れると音が鳴って画面が光り、カメラが自動で止まります
- ・ そのまま登録画面が開きます（STEP 4へ）
- ・ 読みにくいとき…ズーム / ライト / 15～25cm 離す / ラベルの汚れを拭く

△ QRは枠の中だけを読み取ります。隣のQRが枠に入らない角度でかざしてください



QRモード。中央の枠の内側だけが読み取り範囲です

## 4 数量を入れて登録する

- ・ 図番・品名は自動で入ります。数量を入れて「 登録」
- ・ 長さ欄が出たら入力必須。半角数字・mm（例 4000）  
対象：H型鋼・C型鋼・角パイプ・平鋼・ZAM など
- ・ 品名が出ない＝マスタ未登録。特注品は品名が空のままでも登録できます

△ 登録ボタンが押せないときは、数量・長さ・場所・担当者・在庫区分のどれかが未入力です

|    |                           |
|----|---------------------------|
| 図番 | HF120100                  |
| 品名 | H型鋼 100X100X6X8 S<br>S400 |
| 長さ | 4000 mm                   |

長さの対象部材は「長さ」欄が自動で出ます

## 5 送信する

- ・ 履歴タブ → 「 一括送信（未送信分）」
- ・ ヘッダーの「未送信：〇件」が0になれば完了
- ・ 圏外では送れません。電波の届く場所に戻ってから押してください

💡 送信は何度押しても二重になりません。迷ったら押すで大丈夫です

| スキャン履歴                           |                      | 5           |
|----------------------------------|----------------------|-------------|
| 一括送信（未送信分）                       |                      |             |
| 346248                           | ボルト M12 X 40 溶融亜鉛メッキ | 240 個<br>材料 |
| 2026/09/11 09:09:48 / 溶接 / 山田 太郎 |                      | 修正可         |

履歴タブの緑のボタンから送信します

## ✓ まちがえたとき

- ・ 履歴タブで行をタップして数量を修正。送信済みでも直せます（自動で送り直されます）
- ・ 同じ図番を2回読むと別の行になります（仕様）。まとめたときは片方を0にする
- ・ OCRで読んだものは図番も直せます
- ・ 赤い行＝エラー。未送信のまま残るので、直してもう一度送信

|                                                     |                        |            |
|-----------------------------------------------------|------------------------|------------|
| KP778899                                            | △ OCR 特注               | 3 個<br>材料  |
| 2026/09/11 09:11:02 / 溶接 / 山田 太郎 / 製<br>番:250913001 |                        | 修正可        |
| ZAM0810                                             | △ バーコード<br>ZAM0.8TX914 | 50 枚<br>材料 |
| 2026/09/11 09:12:40 / 溶接 / 山田 太郎                    |                        | エラー        |
| △ 図番または数量が未入力                                       |                        |            |

「修正可」「エラー」「送信済」で状態が分かります



## 設定タブ

ふだんの作業では触りません

## A マスタデータ

**今すぐ再読込** 最新のマスタを取り直します。十数秒かかります

**キャッシュ状態** 「保存済み✓マスタ 70,546件」と出れば正常

**マスタタブ** 図番や品名を検索して確認できます。上部に件数と最終更新が出ます

△ 端末に保存したマスタは24時間使われます。マスタや場所・担当者を変えた日は「再読込」を押す。押さないと最大1日反映されません

## B 自動送信（初期は OFF）

- 通信できるときに送信ボタンを押さなくても自動で送る機能
- 「▶ 自動送信をONにする」を押すと、下の4条件を個別に設定できます

○件たったとき 1～999 件


○分ごと 1～120 分

オンライン復帰時 圏外から圏内に戻ったとき

アプリに戻った時 他アプリから戻ったとき・起動時



OFF＝灰色で操作できません



ON＝条件を選べます

💡 ONにしても区切りで手動送信する習慣はそのまま続けてください

## C データ管理

**送信済み履歴を削除** 送信が終わった分だけ消します

**全履歴を削除** 未送信の分も消えます

△ 「全履歴を削除」は元に戻せません。必ず送信を済ませてから。日常的に使う必要はありません

データ管理

送信済み履歴を削除

全履歴を削除

## D 連絡するとき

- 設定タブの一番下にバージョンが出ています。不具合の連絡時はこれを控えてください
- あわせて、どの画面で・何をしたら・どうなったかを伝えると解決が早くなります
- 読み取れないラベルは写真を撮っておいてください

💡 「未送信：○件」が残ったまま端末を返さないでください。送信してから返却します

## 困ったときは

解決しないときはバージョンを控えて連絡

- カメラが起動しない**  
iPhoneの「設定」→ Safari → カメラ が許可になっているか確認。初回はアプリ内で許可を求められます
- コードが読み取れない**  
ズームで拡大／🔦 ライトを点ける／15～25cm 離す／ラベルの汚れを拭く。QRは枠の中に入れる
- 隣のQRを読んでしまう**  
読みたいQRを中央の枠に入れ、他のQRが枠に入らない角度でかざす
- 「登録」ボタンが押せない**  
場所・担当者・在庫区分・数量のどれかが未入力です。長さ欄が出ているときは長さも必須
- 品名が出てこない**  
マスタに登録の無い図番です。特注品なら品名は空のまま登録できます

- 送信でエラーになる**  
電波の届く場所でもう一度「一括送信」。エラー分は未送信のまま残るので消えません
- 新しい場所・担当者が選べない**  
設定タブの「マスタデータを今すぐ再読込」を押す。追加した当日は再読込しないと出ません
- 数量を間違えて登録した**  
履歴タブで行をタップして修正。送信済みでも直せます
- 同じ図番が二重に登録された**  
仕様です。読み取るたび別の行になります。まとめるときは片方の数量を直し、もう片方を0に
- OCRが遅い・読み間違える**  
文字を認識するため時間がかかります。読み取り後に図番を必ず確認し、違えばその場で直す

## 作業おわりのチェック

☐ 「未送信：0件」になっている ☐ 場所を移る前に送信した ☐ 端末を充電器に戻した