



現場用 クイックガイド（スマホ版）

棚卸のすすめかた

1ページに2項目ずつ、スマホで読みやすい大きさにまとめました。上から順に読めば、読み取りから送信までの作業ができます。

現場でやること

読み取り > 登録 > **送信** ここまで

総務で一括処理（現場では操作しません）

スプレッドシート > IBM i

目次

手順 1・2 部署・担当者・棚卸場所／読み取り方法	2
手順 3・4 カメラで読み取る／登録する	3
手順 5 送信する／まちがえたとき	4
設定 マスタデータ／自動送信	5
設定・マニュアル データ管理／マニュアル・連絡	6
困ったときは よくある10の症状	7～11
おわりに 作業おわりのチェック／連絡先	12



1 部署・担当者・棚卸場所を選ぶ

- スキャンタブの上で部署 → 担当者 → 棚卸場所
- 担当者は「山田 太郎 (012345)」と社員番号付き
- 棚卸場所は必須。「🔒 保持中」でOK

⚠️ 棚を移ったら「棚卸場所」を選び直す

部署・担当者・棚卸場所

🔒 保持中

クリア

部署	担当者
溶接	山田 太郎 (012345)

棚卸場所

溶接場 棚A

2 読み取り方法を選ぶ

- バーコード…製品ラベルの横長コード
- QR…製造指示書など。枠の中だけ読む
- OCR (図番) …印字された図番の文字
- 手入力…図番を自分で打つ。圏外でも使える

💡 読めるならバーコード・QRで。OCRと手入力は読めないときに

スキャン読取・手入力

バーコード

QR


OCR (図番)

手入力



3 カメラで読み取る

- 「スキャン開始」→ かざす。音が鳴れば読めた
- QRは**枠の中**へ。隣のQRが入らない角度で
- OCRは映像が止まり「**解析中 n.n秒**」。混むと自動で再送



明るい枠の内側だけが読み取り範囲

4 数量を入れて登録する

- 上のバッジで棚卸場所・担当者を確認
- 在庫区分と数量を入れて「☒ 登録」
- 長さ欄が出たら必須（半角・mm 例 **4000**）

⚠ 「棚卸場所未選択」なら×で閉じて棚卸場所を選び、読み直す

溶接場 棚A		山田 太郎	
図番	HF120100		
品名	H型钢 100X100X6X8 SS400		
長さ	4000		mm



5 送信する

- 履歴タブ → 「 一括送信」
- 「未送信：○件」が0になれば完了
- 圏外では送れない。電波の届く場所で

 何度押しても二重になりません。迷ったら押す

スキャン履歴

5件



一括送信（未送信分）



まちがえたとき

- 履歴タブで行をタップ → 修正画面
- 数量・棚卸場所・在庫区分・担当者を直して保存。送信済みでも可
- 別の部署の人に変えるときは先に部署を選ぶ

棚卸場所

溶接場 棚B

在庫区分

材料

部署

溶接

担当者

山田 太郎 (012345)

修正画面。棚卸場所・担当者も選び直せます



A マスタデータ

-  **今すぐ再読込**…最新のマスタを取り直す（十数秒）
-  **キャッシュ状態**…「保存済み✓」なら正常
-  **マスタタブ**…図番や品名を検索できる

⚠ マスタや棚卸場所・部署・担当者を変えた日は「再読込」。押さないと最大1日反映されません

B 自動送信（初期は OFF）

- 「▶ 自動送信をONにする」で有効に
- ○件ごと・○分ごと・オンライン復帰時・アプリに戻った時から選べる

☐ 10 件たまったとき

☐ 10 分ごと

OFF=灰色

☒ 10 件たまったとき

☒ 10 分ごと

ON=選べる

💡 ONでも区切りで手動送信する習慣は続ける



C データ管理

- ☒ 送信済み履歴を削除…送信済みだけ消す
-  全履歴を削除…未送信も消える

⚠ 全履歴の削除は元に戻せません。必ず送信してから

データ管理

☒ 送信済み履歴を削除

 全履歴を削除

D マニュアル・連絡するとき

- マニュアルタブから操作説明書とガイド（A4版・スマホ版）を開ける
- アプリの中で開いたら左端から右へスワイプで戻る
- 不具合はバージョンと何をしたらどうなったかを伝える

使い方

■ 操作説明書を開く

■ クイックガイド
（A4版）を開く

■ クイックガイド
（スマホ版）を開く



！ カメラが起動しない

- iPhoneの「設定」→ Safari → **カメラ**が「許可」になっているか確認
- 初めて使うときは、アプリの中で許可を求められます。「許可」を押す
- それでもだめなら、アプリを閉じて開き直す

💡 解決しないときは、設定タブの一番下のバージョンを控えて連絡

！ コードが読み取れない

- **ズーム**で拡大する／暗ければ💡 **ライト**
- コードから**15～25cm**離す。ラベルの汚れを拭く
- QRは**枠の中**に入れる（枠の外は読みません）
- 読めないときは**手入力**（圏外でも可）

💡 手入力ならマスタに無い図番も登録できます



！ 「登録」 ボタンが押せない

- 棚卸場所・担当者・在庫区分のどれかが未選択
- 長さ欄が出ていれば長さも必須

棚卸場所未選択

山田 太郎

⚠ マスタ未登録です。図番を入力

☐ 棚卸データ(特注品)シートへ登録されます

バッジが「棚卸場所未選択」→×で閉じて棚卸場所を選ぶ

！ 棚を移ったのに棚卸場所を変え忘れた

- 履歴タブで該当する行をタップ
- 修正画面で正しい棚卸場所を選んで保存
- 送信済みでも直せます（シートも書き換わる）

⚠ 次の棚から間違えないよう、スキャン画面の棚卸場所も選び直す



！ 品名が出てこない

- マスタに登録の無い図番です
- 特注品なら品名は空のまま登録できます
- 図番が K・P で始まるものは特注品として別シートへ

💡 品名を入れるなら**全角**で（半角だと警告が出ます）

！ 送信でエラーになる

- 電波の届く場所で、もう一度「一括送信」
- エラー分は未送信のまま残るので消えません

	ZAM0810 バーコード	50 枚
	Z A M 0 . 8 T X 9 1	材料
	4	エラー
	2026/09/16 09:12:40 / 溶接場 棚A / 山田 太郎	
⚠ 図番または数量が未入力		

赤い行＝エラー。理由が赤字で出ます



新しい棚卸場所・部署・担当者が選べない

- 設定タブの「 マスタデータを今すぐ再読込」を押す
- 追加した当日は、再読込しないと一覧に出ません



電波の届く場所で押してください（十数秒かかります）



数量・担当者を間違えて登録した

- 履歴タブで行をタップして修正
- 棚卸場所・在庫区分・担当者も選び直せる
- 同じ図番を2回読んだら、片方の数量を 0 に




送信済みでも直せます。シートの同じ行が書き換わります



！ OCRが遅い・読み間違える

- 解析中は秒数が出ます。混むと自動でもう一度送るので待つ
- 読み取り後に**図番を必ず確認**し、違えば直す



「図番を解析中… n.n秒」

！ 履歴に「棚卸場所未設定」と出る

- アプリ更新（v5.0.0）より前に登録したデータです
- そのまま送信できます

💡 棚卸場所を入れたいときは、履歴で行をタップして修正画面で選ぶ



作業おわりのチェック

☐

「未送信：0件」になっている

☐

棚を移るたび棚卸場所を選び直した

☐

端末を充電器に戻した



連絡先

担当

.....

内線

.....



解決しないときは、設定タブの一番下のバージョンを控えて連絡してください