第二章

并发进程

方 钰




主要内容

- 2.1 进程基本概念与调度控制
- 2.2 UNIX的进程
- 2.3 中断的基本概念及UNIX中断处理
- 2.4 进程通信机制



作业调度

作业经历提交、后备、运行、完成四个状态



- · 接纳多少个作业: 取决于系统的多道程 序度 (系统规模和运行速度)
- 接纳哪些作业: 取决于具体的调度算法

作业调度过程:

- 1. 按照一定的策略选取若 干作业调入内存
- 2. 创建进程,分配资源
- 3. 如果创建成功,将新创建的进程插入就绪队列



程序并发执行带来的问题……



资源共享




各种程序活动的相互依赖与制约

为了解决程序并发执行带来的问题:



程序






一组数据与指令代码的集合

结构特征 代码段、数据段、堆 栈段、进程控制块






































操作系统所需的、用于描述进程的当前 状况以及控制进程运行的全部信息 处理机状态 创建 申请空白PCB (CPU工作现 进程 场 / 虚拟CPU) 需要调 查询参数 度进程 进程调度 实施进 恢复处理机现场 信息 找到程序和数据 程调度 进程通信 进程 进程同步、通信 执行 读写文件.....

PCB是存在唯一标志

整个生命周期中,系统通 过PCB对进程进行控制







程序并发执行带来的问题.....



资源共享




各种程序活动的相互依赖与制约

为了解决程序并发执行带来的问题:



程序





一组数据与指令代码的集合

结构特征 代码段、数据段、堆 栈段、进程控制块

静态的 存放在某种介 质上 动态性,具有生命周期 "由创建而产生,由调度而 执行,由撤销而消亡"




进程的三种调度状态

执行状态 (当前正在使用CPU)

就绪状态 (可运行; 但CPU被占用, 暂时无法运行)

阻塞状态 (无法运行,直到某一外部事件发生)



- 1. 进程被调度
- 2. 进程由于等待某种外部事件被阻塞
- 3. 等待的外部事件发生被唤醒
- 4. 将CPU让给另一个进程

排队等待叫号 (就绪状态,等待调度)





执行状态




排队等待叫号 (就绪状态,等待调度)



① 就诊(<u>分配CPU,进程执行)</u>




执行状态



排队等待叫号 (就绪状态,等待调度)



① 就诊(<u>分配CPU,进程执行)</u>




执行状态



排队等待叫号 (就绪状态,等待调度)



① 就诊(分配CPU,进程执行)



执行状态



排队等待叫号 (就绪状态,等待调度)



① 就诊(<u>分配CPU,进程执行)</u>



执行状态



排队等待叫号 (就绪状态,等待调度)



① 就诊(<u>分配CPU,进程执行)</u>



执行状态








① 就诊(<u>分配CPU,进程执行)</u>









① 就诊(分配CPU,进程执行)



② 等待检查 (*因等待外部事件阻塞*)

就绪状态

③ 检查完毕, 重新等待 (外部事件发生, 重回就绪状态)



等待检查 (等待外部事件发生)







① 就诊(<u>分配CPU,进程执行)</u>



② 等待检查 (因等待外部事件阻塞)

就绪状态

③ 检查完毕, 重新等待 (外部事件发生)

<u>〔列即爭行及五</u> 重回就绪状态〕



阻基状态





排队等待叫号 (就绪状态,等待调度)



④ 一次就诊时间到(<u>时间片到</u>) 有急救病人(<u>更高优先级进程</u>)

① 就诊(<u>分配CPU,进程执行)</u>



② 等待检查 (*因等待外部事件阻塞*)

就绪状态

③ 检查完毕, 重新等待 (外部事件发生) 重回就绪状态)




阻塞状态







进程调度状态的控制




引起进程切换调度的事件:

(不同的调度方式会不同)

- 1. 进程时间片到
- 2. 有更高优先级的进程就绪
- 3. 进程阻塞,无法继续执行



进程调度状态的控制



进程"下台"/"上台"

引起进程切换调度的事件:

(不同的调度方式会不同)

- 1. 进程时间片到
- 2. 有更高优先级的进程就绪
- 3. 进程阻塞,无法继续执行

抢占式/剥夺式调度

现运行进程暂停,PCB中的调度状态

4 "执行" → "就绪"

非抢占式/进程主动放弃

现运行进程暂停,PCB中的调度状态

• 2 "执行" → "阻塞"


不同的调度方式

实时性高但开销大

实现简单,开销小 难于满足紧急任务 的需求



进程调度状态的控制



进程"下台"/"上台"

引起进程切换调度的事件:

(不同的调度方式会不同)

- 1. 进程时间片到
- 2. 有更高优先级的进程就绪
- 3. 进程阻塞,无法继续执行

执行进程切换调度(由调度程序完成):

- 1. 保存现执行进程工作现场信息在其PCB中
- 2. 选择另一个就绪进程,状态"就绪"→"执行" 1
- 3. 用该进程PCB中的工作现场信息恢复现场

进程的上下文切换

"下台"进程未来某时刻会被调度程序重 新选中而"上台"

抢占式/剥夺式调度

现运行进程暂停,PCB中的调度状态

4 "执行" → "就绪"

非抢占式/进程主动放弃

现运行进程暂停,PCB中的调度状态


②"执行" → "阻塞"



- > 调度算法
- > 调度时机
- > 调度过程
- > 进程死锁



进程调度状态的控制



进程的阻塞与唤醒

引起进程阻塞的事件:

- 1. 请求系统服务
- 2. 启动某个操作 (<u>进程无法再</u>
- 3. 无新工作可做 继续执行下去
- 4.

进程阻塞过程(由阻塞程序完成):

- 1. 立即停止执行
- 2. PCB中的进程状态"执行"→"阻塞"**2**
- 3. PCB进入阻塞队列
- 4. 由调度程序完成进程切换调度



一 进程不能永远"睡觉",必须在某 个时间被唤醒,两个过程必须成对出现


进程唤醒过程 (由唤醒程序完成):

- 1. 将PCB从阻塞队列中移出
- 2. PCB中的进程调度状态 "阻塞" → "就绪"
- 3. 由调度算法决定是否切换调度




作业调度

作业经历提交、后备、运行、完成四个状态








具有一级调度的调度队列模型

● 外存● 内存● 交换区

Operating System 被抢占 作业调度 进程 进程调度 完成 后 备 队列 就 绪 CPU 队 列 交互型作业 等待事件 事件出现 队 阻 塞 列 外存 内存 具有二级调度的调度队列模型



交换区



处理机调度要考虑的因素:

- 1. 调度本身的开销
- 2. 相关数据结构的维护
- 3. 各种不同的调度对象: I/O密集型, CPU密集型, 长作业, 短作业



选择调度方式和调度算法的若干准则

- 1. 周转时间短——批处理型作业
 - 周转时间 = 作业完成时间 作业提交时间
 - = 作业运行时间 + 作业等待 (后备) 时间
- 2. 响应速度快——交互型作业
- 3. 高优先权优先
- 4. 截至时间保证——实时型作业

周转时间

响应时间

优先权

调度算法

1. 先来先服务算法 (FIFO)



- 作业调度

从后备队列中选择一个或多个最先 进入该队列的作业,将它们调入内 存、为它们分配资源、创建进程, 放入就绪队列。



优点:

非抢占式,实现简单。

缺点:

- 1. 长作业(进程)有利,短作业(进程)吃亏
- 2. CPU密集型作业(进程)有利,I/O密集型作业(进程)吃亏

周转时间

响应时间

优先权

调度算法

2. 短作业/进程优先 (SJ/PF)

(PF)

- 作业调度

从后备队列中选择一个或多个估计 运行时间最短的作业,将它们调入 内存、为它们分配资源、创建进程, 放入就绪队列。



从就绪队列中选择一个估计运行时间最短的进程,为之分配处理机。该进程一直运行到完成或阻塞时才放弃处理机。

优点:

当所有作业/进程同时到达时, 平均周转时间最短


缺点:


- 1. 短作业(进程)有利,长作业(进程)吃亏;
- 2. 未考虑作业 (进程) 的紧迫程度。

A SO DE LA COLLEGIA D

进程调度算法周转时间比较

进程名	Α	В	C	D	E	平均
到达时间	0	1	2	3	4	
服务时间	5	3	5	1	4	
先来先服务	5	7	11	11	14	9.6
短作业优先	5	8	16	<u>3</u>	9	8.2





周转时间

响应时间

优先权

调度算法

2. 短作业/进程优先 (SJ/PF)

· · *)*

- 作业调度

以后备队列中选择一个或多个估计 运行时间最短的作业,将它们调入 内存、为它们分配资源、创建进程, 放入就绪队列。

进程调度

从就绪队列中选择一个估计运行时间最短的进程,为之分配处理机。该进程一直运行到完成或阻塞时才放弃处理机。

优点:

当所有作业/进程同时到达时, 平均周转时间最短

缺点:

- 1. 短作业 (进程) 有利, 长作业 (进程) 吃亏;
- 2. 未考虑作业 (进程) 的紧迫程度。


仓占式改进:


最短剩余时间优先

A SOUTH OF THE PARTY OF THE PAR

进程调度算法周转时间比较

进程名	Α	В	C	D	E	平均
到达时间	0	1	2	3	4	
服务时间	5	3	5	1	4	
先来先服务	5	7	11	11	14	9.6
短作业优先	5	8	16	<u>3</u>	9	8.2
最短剩余时间优先	9	3	16	<u>2</u>	9	7.8





周转时间

响应时间

优先权

调度算法

4. 时间片轮转调度算法 (RR)

中的进程调度



时间片到

进程调度 就 绪 队

进程调度

每个进程轮流使用CPU固定时间片后将 CPU让给其它进程, 自己进入就绪队列等 待下一轮调度。 抢占


优点: 各进程能够比较均衡地共享使用处理机。


缺点: 系统的效率与时间片的设置密切相关。时间片过大, 与用户的交互性就差; 时间片过小,进程间切换过于频繁,一个进程需要轮转多次才能到达终点,系统开 销就会增大。





进程名	Α	В	C	D	E	平均
到达时间	0	1	2	3	4	
服务时间	4	3	5	2	4	
周转时间 (Q=1)	12	9	16	8	13	11.6
周转时间 (Q=5)	4	6	10	11	14	9





调度算法

3. 最高优先权优先调度算法 (FPF)





优先权



-- *作业调度*

从后备队列中选择一个或多个优先权 最高的作业,将它们调入内存、分配 资源、创建进程,放入就绪队列。



从就绪队列中选择一个优先权最 高的进程,为之分配处理机。

> 多数操作系统中采 用的进程调度算法



非抢占

进程一直运行到完成;或发生某事件而阻塞,系统将处理机分配给另一个优先级最高的进程。

批处理系统、要求不高的实时系统

进程执行中,调度程序可随时停止其执行,将处理机分配给新出现的优先级更高的进程。

实时系统、交互系统

调度算法

■ 周转时间 ■ 响应时间

优先权

3. 最高优先权优先调度算法 (FPF)

- 静态优先权

创建进程时确定,且进程的整个运行期间保持不变。

进程类型: 系统进程>用户进程

资源需求: 需求少的>需求多的

<mark>优点</mark>:简单,不需要维护优先权。

<mark>缺点:</mark>高者恒高,不断地有高者转

为就绪的话,低者将会"饥饿"。

例:某多道程序系统采用<mark>抢占式静态优先级进程调度算法</mark>。某段时间内有A、B、C三个进程,优先级 C>B>A。 就绪时刻、计算与I/O所需时间如下表所示:

进程	进程就绪时刻	计算时间	I/O操作时间	计算时间
Α	0ms	15ms	10ms	5ms
В	5ms	25ms	15ms	10ms
C	10ms	5ms	20ms	10ms

若采用多道方式运行,给出这三个进程运行完成总共所需的时间(忽略进行系统调度所需时间),采 用多道方式运行比采用单道方式运行节省多少时间。

周转时间

响应时间

优先权


调度算法

3. 最高优先权优先调度算法 (FPF)

进程	进程就绪时刻	计算时间	I/O操作时间	计算时间
Δ	0ms	15ms	10ms	5ms

B 5ms 25ms 15ms 10ms

C 10ms 5ms 20ms 10ms



调度算法

3. 最高优先权优先调度算法 (FPF)

周转时间

响应时间

优先权

- 动态优先权

系统为刚生成的进程赋初始优先权,之后根据进程的行为动 态调整优先权的值 防止高者恒高,低者"饥饿"。




如何调整?

正在使用CPU的进程优先级下降;很久未得到CPU的进程优先级升高;I/O密集型进程拥有较高的优先权

间隔太短,开销太大;间隔太长,不能及时反映变化 一般选择调度、时钟中断、陷入等时机调整



进程调度状态的控制



引起进程挂起的事件: 终端用户请求 父进程请求 操作系统负荷调节

进程挂起过程:


- 若为当前执行进程:立即停止执行,PCB中的 进程状态"执行"→"静止就绪",调度程序 进行切换调度
- 2. 若非当前执行进程: PCB中的进程状态 "活动就绪" → "静止就绪" / "活动阻塞" → "静止阻塞"

进程激活过程:

- 1. PCB中的进程状态"静止就绪"→"活动就 绪"/"静止阻塞"→"活动阻塞"
- 2. 若转入"活动就绪",则PCB进入就绪队列, 由调度算法决定是否切换调度


两个过程也必须成对出现







进程调度状态的控制



引起进程创建的事件:

用户登录


作业调度

提供服务

应用请求

进程创建过程:


- I. 申请空白PCB
- 2. 为进程分配资源 (内存空间)
- 3. PCB初始化 (标识、处理机状态、进程调度信息)
- 4. 进入就绪队列 (活动?静止?)



子进程撤销时,资源归还父进程 父进程撤销时,撤销所有子进程



进程调度状态的控制



引起进程终止的事件:

正常结束 异常结束 外界干预(人为、父进程)

进程终止过程:

- 1. 从PCB中读出该进程的状态
- 2. 立即终止该进程的执行
- 3. 终止其所有子孙进程
- 4. 释放全部资源
- 5. 移除该进程PCB
- 6. 进程切换调度

只有当删除进程PCB后,进 程才彻底消亡



<u>动态性</u>,具有生命周期

"由创建而产生,由调度 而执行,由撤销而消亡"





程序并发执行带来的问题……



资源共享




各种程序活动的相互依赖与制约

为了解决程序并发执行带来的问题:



程序





一组数据与指令代码的集合

结构特征 代码段、数据段、堆 栈段、进程控制块

静态的 存放在某种介 质上 动态性,具有生命周期 "由创建而产生,由调度而 执行,由撤销而消亡"

- 多个进程实体可同时存在于内存中并发执行
- 独立运行、独立分配资源和独立接受调度的基本单位
- ➢ 按<u>不可预知(异步)</u>的速度向 前推进

进程是程序的一次运行过程!!!



本节小结:

- 1 程序与进程的区别与联系
- 2 进程的调度状态及状态转换

请阅读教材: 29页~47页 (2.1节~2.3节)



E01: 并发进程 (进程基本概念与进程调度)