操作系统 第五章 外设管理

5.2 磁盘高速缓存、磁盘驱动和磁盘中断处理程序

同济大学计算机系



磁盘很慢

Level	1	2	3	4	5	
Name	registers	cache	main memory	solid-state disk	magnetic disk	
Typical size	< 1 KB	< 16MB	< 64GB	< 1 TB	< 10 TB	
Implementation technology			on-chip or CMOS SRAM off-chip CMOS SRAM		magnetic disk	
Access time (ns)	0.25-0.5	0.5-25	80-250	25,000-50,000	5,000,000	
Bandwidth (MB/sec)			1,000-5,000	500	20-150 operating system	
Managed by			operating system	operating system		
Backed by	cache	main memory	disk	disk	disk or tape	

磁盘很慢, 所以操作系统内核将最近访问过的磁盘数据块缓存在内存中。



磁盘高速缓存池,Unix V6++为例

磁盘高速缓存池由若干缓存块组成。 每一个缓存块存放一个磁盘数据块。 磁盘高速缓存池,所有磁盘共享。每个缓存块有一个缓存控制块,记录缓存块中存放的是哪张磁盘的哪块数据。


```
class BufferManager // 缓存池 {
public:
    static const int NBUF = 15;
    static const int BUFFER_SIZE = 512;
    .....
Buf m_Buf[NBUF];
    unsigned char Buffer[NBUF][BUFFER_SIZE];
}
Buffer[i], i#缓存块
    m_Buf[i], i#缓存块的控制块
```

m_Buf[i].b_addr == Buffer[i]

```
class Buf // 缓存控制块 {
    short b_dev; // 磁盘设备号    int    b_blkno; // 数据块号, 存放这个数据块的扇区号    unsigned char* b_addr; // 缓存块的首地址    ......}
```



磁盘高速缓存在内核中的位置



文件系统访问磁盘高速缓存中保存的磁 盘数据,不直接向磁盘发IO命令。

缓存管理模块,为数据块分配缓存块, 统筹IO操作,提升系统性能。

基于缓存的IO —— 应用程序读写磁盘文件




用户态数据区(应用程序的全局/局部变量)

数据段/stack/heap 进程 数 组

数据段/stack/heap 进程 数 组 数据段/stack/heap 进程 数 组

读操作,从缓存块中取数据, 送给应用程序。只有缓存不命 中时,系统才会执行IO操作。


写操作,只需将应用程序提供的数据写入分配给目标数据块 缓存块。缓存管理模块会在合 适的时机执行后台操作,将改 写过的数据块写回磁盘。



核心态数据区



基于缓存的IO —— 文件系统读写文件系统元数据





Unix V6 (V6++) 高速缓存管理 —— 缓存的使用状态

```
class Buf
                               enum BufFlag //* b flags中标志位*/
   short
           b_dev;
                                    B WRITE
                                               = 0x1,
                                                          /*写操作。缓存中的信息写硬盘*/
   int
           b blkno;
                                    B_READ
                                               = 0x2.
                                                          /* 读操作。硬盘信息读入缓存*/
                                               = 0x4,
                                    B DONE
                                                          /* I/O操作结束,缓存数据可用*/
   unsigned char*
                   b addr;
                                    B ERROR
                                               = 0x8,
                                                         /* I/O出错 */
   unsigned int
                   b_flags;
                                               = 0x10,
                                                         /* 忙, 有进程正在访问缓存中的数据*/
                                    B BUSY
                                    B WANTED
                                               = 0x20,
                                                         `/* 有进程等待使用缓存中的数据,清B_BUSY标志时,唤醒这些进程 */
   int
                   b error;
                                    B ASYNC
                                               = 0 \times 40.
                                                         /* 异步I/O. */
   int
                   b_resid;
                                    B DELWRI
                                               = 0x80
                                                          /* 延迟写,相应缓存移做他用时将其内容写回磁盘 */
   Buf*
                               };
           b_forw;
   Buf*
           b_back;
   Buf*
           av forw;
                        B_DELWRI, 延迟写, 又叫脏标识。
                                                         B_ASYNC, 异步IO标识。没有进程等待, IO完成
   Buf*
           av back;
                        缓存块被写过,但尚未写回磁盘。
                                                         后中断处理程序解锁缓存,不执行WakeUpAll操作。
};
```

31	~	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	•••••		B_DELWRI	B_ASYNC	B_WANTED	B_BUSY	B+ERROR	B_DONE	B_READ	B_WRITE



Unix V6 (V6++) 高速缓存管理

```
class BufferManager
{
    Buf bFreeList;
    Buf SwBuf;
    Buf m_Buf[NBUF];
    unsigned char Buffer[NBUF][BUFFER_SIZE];
    DeviceManager* m_DeviceManager;
};
    // 设备管理模块的入口
```

bFreeList自由缓存队列的队首,它是一个普通的缓存控制块。进程图像换入换出时,Swbuf登记IO操作细节,挂IO请求队列尾部;IO完成后,Swbuf置空闲。


SwBuf的细节,使用方法参考Swap()函数

```
class Buf
{
    short b_dev; // 主硬盘
    int b_blkno; // 可交换部分,代码段在盘交换区上的起始扇区号
    unsigned char* b_addr; // ......内存首地址(物理地址)
    unsigned int b_flags; // 换入,B_READ; 换出,B_WRITE
    int b_error;
    int b_resid;
    Buf* b_back;
    Buf* av_forw;
    Buf* av_back;
    挂 IO 请求队列
};
```




Unix V6 (V6++) 高速缓存管理 —— 自由缓存队列

管理 B_BUSY 为0的缓存块。



15个空白缓存块

(b) 自由缓存队列初始状态



操作系统

电信学院计算机系 邓蓉



Unix V6 (V6++) 设备管理 —— 设备号 和 设备开关表

```
class DeviceManager
    int nblkdev;
                   // 块设备的类型数
    BlockDevice
                   *bdevsw[MAX_DEVICE_NUM]; // 块设备开关表,每类块设备一项
                                                                            设备号
                                                                                     short
                                                                                           b dev;
   int nchrdev;
                   // 字符设备的类型数
                   *cdevsw[MAX_DEVICE_NUM]; // 字符设备开关表, 每类字符设备一项
   CharDevice
                                                                               major
                                                                                          minor
                                               class CharDevice
class BlockDevice
                                               public: // 该型号终端的驱动程序
public: // 该型号磁盘的驱动程序
                                                  virtual void Open(short dev, int mode);
    virtual int Open(short dev, int mode);
                                                  virtual void Close(short dev, int mode);
    virtual int Close(short dev, int mode);
                                                  virtual void Read(short dev); // 终端读函数
    virtual int Strategy(Buf* bp); // 硬盘IO函数
                                                  virtual void Write(short dev); // 终端写函数
    virtual void Start();
                                                  virtual void SgTTy(short dev, TTy* pTTy);
public:
                                               public:
    Devtab* d_tab[n]; // 配置该型号磁盘 n 个。每张
                                                  TTy* m_TTy[m]; // 配置该型号终端m台。每台终端一个tty
                     磁盘一个块设备表Devtab,
                                                           结构, 登记该终端的工作状态, 主要是
                     登记磁盘的工作状态
                                                           终端的输入缓存和输出缓存
```

电信学院计算机系邓蓉

操作系统

11



Unix V6 (V6++) 配置的设备

```
class DeviceManager
 static const short ROOTDEV = (0 << 8) | 0; // 1张主硬盘 (c.img, 装有引导扇区和内核), 主、从设备号都为0
 static const short TTYDEV = (0 << 8) | 0; // 1个控制台 (0#终端), 主、从设备号都为0
                                                class CharDevice
   class BlockDevice
                                                public: // 该型号终端的驱动程序
                                                   virtual void Open(short dev, int mode);
   public: // 该型号磁盘的驱动程序
                                                   virtual void Close(short dev, int mode);
       virtual int Open(short dev, int mode);
                                                   virtual void Read(short dev); // 终端读函数
       virtual int Close(short dev, int mode);
                                                   virtual void Write(short dev); // 终端写函数
       virtual int Strategy(Buf* bp); // 硬盘IO函数
                                                   virtual void SgTTy(short dev, TTy* pTTy);
       virtual void Start();
   public:
                                                public:
                                                   TTy* m_TTy; // 控制台的tty
       Devtab* d_tab; // 主硬盘的设备开关表
```



Unix V6 (V6++) 设备管理 —— 块设备表


```
class Devtab {
    int d_active; // 非0, 硬盘忙    int d_errcnt; // 当前IO操作出错次数    Buf* b_forw; // 设备缓存队列,用来管理分配给该磁盘的所有缓存    Buf* b_back;    Buf* d_actf; // IO请求队列,队首缓存IO执行中,其余缓存IO操作等待执行。    Buf* d_actl; };
```



例题:

例:配有2个硬盘的UNIX V6++系统 sda0设备号0,0; sda1设备号0,1

块设备开关表bdevsw,只有一个元素。d_tab数组,2个元素。








• 磁盘发中断请求

- 处理器响应中断, 执行中断处理程序
- 中断处理程序
 - B_DONE = 1, WakeUpAll(&Buf[1])
 - 将Buf[1]从IO请求队列移除
 - 启动数据块<0,213>的IO操作




数据块 <0,500> , IO完成



数据块 <0,500> 使用完毕

- B_BUSY=0 解锁
- 插自由缓存队列尾部





一、同步读

- 使用场合:进程 需要阻塞等待读 操作结束,之后 处理同步读入的 磁盘数据。
- 文件系统默认的 读操作。

1、将磁盘数据块 < dev, blkno > 读入缓存池, 锁住分配给它的缓存控制块, 返回其首地址。

bp = Bread(dev,blkno);

2、将缓存块中磁盘数据,复制到现运行进程的用户空间 或 文件系统使用的某个内核变量。

IOMove(src, dst, nbytes)

// src是磁盘数据在缓存块bp中的首地址,dst是用来装磁盘数据的数据结构首地址,nbytes是磁盘数据的尺寸。

3、释放缓存块。

Brelse(bp);

Bread(short dev, int blkno)



```
Buf* bp;
bp = this->GetBlk(dev, blkno); // 锁住分配给blkno的缓存块
if(bp->b_flags & Buf::B_DONE) // 如果缓存命中, B_DONE会是1
       return bp; //返回, 无需读磁盘
bp->b_flags |= Buf::B_READ; // 构造IO请求块: 读操作
bp->b wcount = BufferManager::BUFFER SIZE; // 构造IO请求块: 读512字节
this->m_DeviceManager->GetBlockDevice(Utility::GetMajor(dev)).Strategy(bp); // 送IO请求队列尾部
this->IOWait(bp); // 睡眠等待读操作完成
return bp;
```

GetBlk(dev, blkno),锁住分配给<dev,blkno>的缓存块,获得使用权(



loop:

```
1. major = Utility::GetMajor(dev);
  dp = this->m DeviceManager->GetBlockDevice(major).d tab; // dp是磁盘dev设备缓存队列的队首
2、for(bp = dp->b forw; bp != (Buf *)dp; bp = bp->b forw) // 遍历设备缓存队列
     if(bp->b blkno!= blkno || bp->b dev!= dev) // 找数据块<dev,blkno>
          continue;
                                                                      Brelse(Buf* bp) //持锁进程用完数据块,会解锁缓存
     // 命中 。。。。。数据可重用,不必IO磁盘
                                                                        if(bp->b flags & Buf::B WANTED)
     if(bp->b flags & Buf::B BUSY) // 数据块,其它进程正在使用
                                                                           procMgr.WakeUpAll((unsigned long)bp);
                                                                        bp->b flags &= ~(Buf::B WANTED | Buf::B BUSY | .....);
         bp->b flags |= Buf::B WANTED; // 置等待标识
         u.u procp->Sleep((unsigned long)bp, -50); // 入睡, 等待缓存块解锁B BUSY变0
         goto loop;
                                               void BufferManager::NotAvail(Buf*bp)
                                                     X86Assembly::CLI();
                                                     /* 从自由队列中取出*/
                                                                                 B_BUSY是1,
                                                     bp->av back->av forw = bp->av forw;
     this->NotAvail(bp);
                                return bp;
                                                     bp->av forw->av back = bp->av back;
                                                                                  B DONE是1
                                                     /* 设置B BUSY标志 */
                                                     bp->b_flags |= Buf::B_BUSY;
                                                     X86Assembly::STI();
              电信学院计算机系 邓蓉
                                                                                                  20
  操作系统
                                                     return;
```

// 缓存不命中,为<dev,blkno>分配缓存块:自由缓存队列中第一个不脏的缓存块

3、if(this->bFreeList.av forw == &this->bFreeList) // 自由缓存队列为空,入睡等待自由缓存



```
this->bFreeList.b flags |= Buf::B WANTED;
       u.u procp->Sleep((unsigned long)&this->bFreeList, -50);
      X86Assembly::STI();
       goto loop;
4. bp = this->bFreeList.av forw;
  this->NotAvail(bp); //自由缓存队列队首缓存出列
5、if(bp->b flags & Buf::B DELWRI) // 脏缓存
      // 异步写回磁盘
       bp->b flags |= Buf::B ASYNC;
      this->Bwrite(bp);
       goto loop; // 不必等待脏缓存写操作结束,为<dev,blkno>分配第一个不脏的自由缓存
```

```
void BufferManager::Brelse(Buf* bp)
  if(this->bFreeList.b flags & Buf::B WANTED)
    this->bFreeList.b flags &= (~Buf::B WANTED);
    procMgr.WakeUpAll((unsigned long)&this->bFreeList);
```

6、bp->b flags = Buf::B BUSY; //上锁, 清空其它标识 从原设备队列中抽出该缓存块 bp->b dev = dev; 登记新的<dev, blkno>

bp->b blkno = blkno;

插入新的设备缓存队列,队首

7、return bp; //返回一个上锁的空缓存块

B_BUSY是 B DONE是0




```
void BufferManager::IOWait(Buf* bp)
        User& u = Kernel::Instance().GetUser();
        X86Assembly::CLI();
        while((bp->b_flags & Buf::B_DONE) == 0) // 睡眠等待IO完成B_DONE变1
                u.u_procp->Sleep((unsigned long)bp, ProcessManager::PRIBIO);
        X86Assembly::STI();
        this->GetError(bp);
        return;
```

二、磁盘驱动



```
int ATABlockDevice::Strategy(Buf* bp) // bp, IO请求块
        // 1、bp送I/O请求队列队尾
        bp->av_forw = NULL;
        if(this->d_tab->d_actf == NULL)
                this->d tab->d actf = bp;
        else
                this->d_tab->d_actl->av_forw = bp;
        this->d_tab->d_actl = bp;
        // 2、如果磁盘空闲
        if(this->d_tab->d_active == 0)
                this->Start(); // 启动IO操作
        return 0;
```





```
void ATABlockDevice::Start()
{
    Buf* bp;

if( (bp = this->d, tab->d, actf) == 0 ) // I/O请求
```

```
d_tab

Buf

Buf

Buf

av_forw


(null)
```

this->d_tab->d_active++; // 置磁盘忙

// 启动队首数据块的I/O操作 ATADriver::DevStart(bp);

磁盘IO,使用DMA控制方式。

所以DevStart要编程2块芯片:磁盘控制器和 DMA控制器





```
static const int NSIZE = 10; /* 一次DMA操作,最多读写10个不连续的内存区域 */
        PhysicalRegionDescriptor m_Descriptors[NSIZE] .....;
    };
class PhysicalRegionDescriptor
  // 内存区域描述符
  unsigned long m BaseAddressZeroBit: 1; // 0, 内存区域 "物理起始地址"的第0位
  unsigned long m_MemoryRegionPhysicalBaseAddress: 31; // 内存区域 "物理起始地址"的第[31:1]位
  unsigned short m_ByteCountZeroBit: 1; // 0, DMA传输字节数的第0位
  unsigned short m_ByteCount: 15;
                                                  // DMA传输字节数的第[15:1]位
                              // 保留区域
  unsigned short m Reserved: 15;
  unsigned short m_EOT: 1; // End of Table位。该位为1表示当前物理内存区描述符(PRD)是PRD表中的最后一项。
  attribute ((packed));
```

class PRDTable // 内存区域描述符表



4、编程磁盘控制器,设置起始扇区号 bp->b_blkno 和 需要传输的数据量 bp->b_wcount

```
/* 设置扇区数 */
 85
      IOPort::OutByte(ATADriver::NSECTOR PORT, bp->b wcount / BufferManager::BUFFER SIZE);
       /* 设置LBA28寻址模式中磁盘块号的0-7位 */
      IOPort::OutByte(ATADriver::BLKNO_PORT_1, bp->b_blkno & 0xFF);
88
       /* 设置LBA28寻址模式中磁盘块号的8-15位 */
89
 90
      IOPort::OutByte(ATADriver::BLKNO PORT 2, (bp->b blkno >> 8) & 0xFF);
       /* 设置LBA28寻址模式中磁盘块号的16-23位*/
 91
      IOPort::OutByte(ATADriver::BLKNO_PORT_3, (bp->b_blkno >> 16) & 0xFF);
/* 设置ATA磁盘工作模式寄存器,以及LBA28中的24-27位*/
 92
 93
       IOPort::OutByte(ATADriver::MODE PORT, ATADriver::MODE IDE | ATADriver::MODE LBA28 | (minor << 4) | ((bp->b blkno >> 24) & 0x0F) );
 94
 95
      /* 如果是读操作 */
96
      if( (bp->b flags & Buf::B READ) == Buf::B_READ )
98
                                                 5、写磁盘控制器的命令端口,发读命令,启动磁盘
          IOPort::OutByte(ATADriver::CMD PORT, ATADriver::HD DMA READ);
100
101
          /* 告诉DMA控制器的读、写类型,传入PRD Table的物理起始地址,启动一次DMA */
DMA::Start(DMA::READ, table.GetPRDTableBaseAddress()); 6、编程DMA控制器,设置PRDR寄存器引用内存中的PRT
102
103
                                                              表,写命令端□发读命令,启动DMA操作
104
             /* 如果是写操作 */
105
       else
106
          IOPort::OutByte(ATADriver::CMD PORT, ATADriver::HD DMA WRITE);
107
108
109
          DMA::Start(DMA::WRITE, table.GetPRDTableBaseAddress());
110
111
       return;
112 }
```

三、中断处理程序



```
void ATADriver::ATAHandler(struct pt_regs *reg, struct pt_context *context)
{
.....
short major = Utility::GetMajor(DeviceManager::ROOTDEV);
BlockDevice& bdev = Kernel::Instance().GetDeviceManager().GetBlockDevice(major);
atab = bdev.d_tab; // atab块设备表

if( atab->d_active == 0 ) // 怎么会?没明白
return;

bp = atab->d_actf; // bp, IO请求队列队首。IO操作完成。
atab->d_active = 0; // 置磁盘空闲状态
```



```
磁盘IO出错可能有多种原因(1)扇区
if( ATADriver::IsError() || DMA::IsError() ) // IO故障
                                            坏或者其它硬件故障, 这种错误无法恢
      if(++atab->d_errcnt <= 10) // 磁盘操作错误计数器
                                            复(2)盘面静电或其它原因导致的故
                                            障,重新执行IO命令后,故障可以排除
            bdev.Start(); // 重启队首IO操作
            return;
      bp->b_flags |= Buf::B_ERROR; // 10次还不成功, 扇区坏了放弃这个IO操作, Buf置出错标记
atab->d errcnt = 0;
              atab->d_actf = bp->av_forw; /* bp, I/O请求队列出列 */
Kernel::Instance().GetBufferManager().IODone(bp); /* 唤醒等待IO操作结束的进程 */
bdev.Start(); /* 启动I/O请求队列中下一个I/O请求 */
/* 对主、从8259A中断控制芯片分别发送EOI命令。 */
IOPort::OutByte(Chip8259A::MASTER_IO_PORT_1, Chip8259A::EOI);
IOPort::OutByte(Chip8259A::SLAVE_IO_PORT_1, Chip8259A::EOI);
return;
```



```
void BufferManager::IODone(Buf* bp)
       /* 置上I/O完成标志 */
       bp->b_flags |= Buf::B_DONE;
       if(bp->b_flags & Buf::B_ASYNC)
              /* 如果是异步操作,立即释放缓存块,解锁、放自由缓存队列尾部 */
               this->Brelse(bp);
       else
              /* 清除B_WANTED标志位 */
               bp->b_flags &= (~Buf::B_WANTED);
               Kernel::Instance().GetProcessManager().WakeUpAll((unsigned long)bp);
       return;
```









一、同步读

- 使用场合:进程 需要阻塞等待读 操作结束,之后 需要处理同步读 入的磁盘数据。
- 文件系统默认的 读操作。

1、将磁盘数据块<dev,blkno>读入缓存池,锁住分配给它的缓存控制块,返回其首地址。

bp = Bread(dev,blkno);

2、将缓存块中磁盘数据,复制到现运 某个内核变量。

IOMove(src, dst, nbytes)

// src是磁盘数据在缓存块中的首地址,dst是用来

3、释放缓存块。

Brelse(pBuf);

操作系统

电信学院计算机系 邓蓉

启动IO操作的进程,完成 磁盘数据读取操作,返回

Bread(short dev, int b

```
Buf* bp;
bp = this->GetBlk(dev, blkno); // {
if(bp->b_flags & Buf::B_DONE) // {
    return bp; // 返回, 无需
}
bp->b flags |= Buf::B_READ; // 构造IO请求块: 读操作
```

this->IOWait(bp); // 睡眠等待读操作完成

return bp;

```
void BufferManager::IOWait(Buf* bp)
{
    User& u = Kernel::Instance().GetUser();

    X86Assembly::CLI();
    while( (bp->b_flags & Buf::B_DONE) == 0 ) // 睡眠等待,IO完成,B_DONE变1
    {
        u.u_procp->Sleep((unsigned long)bp, ProcessManager::PRIBIO);
    }
    X86Assembly::STI();
    this >GetError(bp);
    return;
}
```

系统 电信学院计算机系邓蓉 19

this->m DeviceManager->GetBlockDevice(Utility::GetMajor(dev)).Strategy(bp); // 送IO请求队列尾部

bp->b wcount = BufferManager::BUFFER SJZE; // 构造IO请求块: 读512字节

操作系统







一、同步读

- 使用场合:进程 需要阻塞等待读 操作结束,之后 需要处理同步读 入的磁盘数据。
- 文件系统默认的 读操作。

1、将磁盘数据块<dev,blkno>读入缓存池,锁住分配给它的缓存控制块,返回其首地址。

bp = Bread(dev,blkno);

2、将缓存块中磁盘数据,复制到现运 某个内核变量。

IOMove(src, dst, nbytes)

// src是磁盘数据在缓存块中的首地址,dst是用来装

3、释放缓存块。

Brelse(pBuf);

操作系统

电信学院计算机系 邓蓉

等待复用数据块的进程,缓存 块未解锁(B_BUSY是0),置 B_WANTED,再次入睡

Bread(short dev, int bl

```
bp->b_flags |= Buf::B_WAN
u.u_procp->Sleep((unsigned goto loop;
bp = this->GetBlk(dev, blkno); // 句
if(bp->b_flags & Buf::B_DONE) // 5
{
    return bp; // 返回, 无需该
}

bp->b_flags |= Buf::B_READ; // 构造IO请灭块: 读操作
bp->b_wcount = BufferManager::BUFFER_SIZE; // 构造IO请求块: 读512字节
```

this->IOWait(bp); // 睡眠等待读操作完成

return bp;

GetBlk(dev, blkno), 锁住分配给<dev,blkno>的缓存块,获得使用权

```
权
WINITED
```

```
loop:
1, major = Utility::GetMajor(dev);
   dp = this->m DeviceManager->GetBlockDevice(major).d tab; // dp是磁盘dev设备缓存队列的队首
2、for(bp = dp->b forw; bp != (Buf *)dp; bp = bp->b forw) // 遍历设备缓存队列
     if(bp->b blkno!= blkno|| bp->b dev!= dev) // 找数据块<dev,blkno>
          continue:
                                                                    Brelse(Buf* bp) //持锁讲程用完数据块、会解锁缓存
      // 命中。。。。。。数据可重用, 不必IO磁盘
                                                                      if(bp->b flags & Buf::B WANTED)
     if(bp->b flags & Buf::B BUSY) // 数据块, 其它进程正在使用
                                                                         procMgr.WakeUpAll((unsigned long)bp)
                                                                      bp->b flags &= ~(Buf::B WANTED | Buf::B BUSY
         bp->b flags |= Buf::B WANTED; // 置等待标识
         u.u procp->Sleep((unsigned long)bp, -50); // 入睡,等待缓存块解锁
         goto loop;
                                               void BufferManager::NotAvail(Buf *bp)
                                                                             // 获得缓存块的使用权.
                                                    X86Assembly::CLI();
                                                    /* 从自由队列中取出*/
                                                                             上锁,将其从自由缓存队
     this->NotAvail(bp);
                                                    bp->av_back->av_forw = bp->av_forw;
                               return bp;
                                                                             列移除。返回的缓存块,
                                                    bp->av_forw->av_back = bp->av_back;
                                                    /* 设置B BUSY标志 */
                                                                                  B BUSY是1.
                                                    bp->b flags |= Buf::B BUSY;
                                                    X86Assembly::STI();
                                                                                  B DONE是1 21
               电信学院计算机系 邓蓉
```

系统 电信学院计算机系邓蓉 19

this->m DeviceManager->GetBlockDevice(Utility::GetMajor(dev)).Strategy(bp); // 送IO请求队列尾部

操作系统

32



启动**IO**操作的进程,释放缓存块时,唤醒等待复用数据块的进程。如果有多个进程等待复用同一个数据块,依次执行系统调用下半部,读写缓存块中的数据。读写操作执行顺序随机。

四、被磁盘中断处理程序唤醒的进程 1



被磁盘中断处理程序唤醒的进程 2







五、习题

• 已知,磁盘访问一次耗时T,访问缓存块中的数据每次耗时t。某时段,数据块X命中n次。问,访问X,平均耗时?

答: IO一次,将数据块装入缓存块,耗时T


访问数据块 n+1 次, 取用缓存块中的数据, 耗时(n+1)*t


平均耗时 t + T/(n+1)。减少 n 次磁盘IO操作。



对于读操作,缓存的价值: 数据重用,减小读操作的平均耗时,提高磁盘吞吐率

- 若数据块有重用的可能, 磁盘高速缓存池可以
 - 平摊耗时的磁盘IO操作,有效缩短读操作的平均耗时
 - 减少磁盘IO操作的总数,缩短IO请求队列长度,减小IO操作的平均耗时 T,进一步缩短读操作的平均耗时







引入缓存的代价

更一般地,借助缓存,访问一个磁盘数据块的平均耗时 t + T/(n+1), n是该数据块缓存命中次数。


原本,数据直接进用户空间,耗时 T。 现在数据先进内核缓存块,再进用户空间。若数据块没有重用可能,耗时是增加的。

> 如果我们需要遍历千兆以上的大数据集,每块数据仅使用一次。 关掉磁盘高速缓存管理模块,有利于提升系统性能。例:GFS。



思考题:用什么操作可以废掉LRU队列? 请想办法 保护 LRU 队列。

LRU队列,管理自由缓存块(整个系统只有一个)



释放的缓存块,解锁、放队尾 命中的缓存块,上锁,从队列中删除

队首, LRU缓存块。上锁, 摘除, 分配给新数据块