操作系统第四章进程管理

4.3 时钟中断和时间片轮转调度



1、时钟 (硬件)

• RTC(Real Time Clock) 实时钟,在主板上,电池驱动。关机时,维护系统时间。

• PIT (Programmable Interval Timer) 周期性中断时钟。是连在中断控制器上的外设芯片。系统工作时的主时钟。 8253时钟芯片。

• TSC (Time Stamp Counter) 。是位于CPU里面的一个64位的TSC寄存器。每个CPU时钟周期,值加1。非常高精度的时钟。



时钟的用途

- 内核初始化时,读RTC的值,写全局变量 time。time是系统时钟,是wall clock time。
- 系统正常工作时,RTC不工作。 PIT为系统提供均匀的脉冲信号。这就是<mark>时钟中断</mark>。是 计算机系统的心跳。时钟中断间隔是tick,时钟滴答。

系统对时钟中断计数,调整time变量的值,实施与时间有关的任务。

• TSC, 用来实现高精度定时器 + 修正time误差。





2、时钟中断处理程序要做的工作

维护系统时间 time

实现时间片轮转调度, 公平对待所有应用程序

定时启动内核的系统维护任务

为应用程序提供定时器服务



Unix V6++的时钟中断

- 时钟中断入口程序 硬件现场保护、中断入口程序构造中断栈帧
- 计时 (累加所有时钟脉冲计数器)
- 调整 系统时钟变量 (time)
- 修正所有用户态进程的优先权
- 衡量现运行进程有没有用完时间片 (RunRun++)
- 为应用程序提供定时器服务
- 如果有未处理的信号,现运行进程处理信号
- 将盘交换区上的就绪进程搬回内存
- 时钟中断入口程序 例行调度,判断RunRun。用完时间片的现运行进程会让出CPU



减小时钟中断的运行开销, 提升系统性能

- 时钟中断入口程序 硬件现场保护、中断入口程序构造中断栈帧
- 计时 (累加所有时钟脉冲计数器),每次时钟中断都做。
- 整数秒, 若先前是用户态, 做一次。
 - 调整 系统时钟变量 (time)
 - 修正所有用户态进程的优先权
 - 衡量现运行进程有没有用完时间片 (RunRun++)
 - 为应用程序提供定时器服务
 - 如果有未处理的信号, 现运行进程处理信号
 - 将盘交换区上的就绪进程搬回内存
- 时钟中断入口程序 例行调度,判断RunRun。用完时间片的现运行进程会让出CPU

这是为了防止耗时的操作 耽搁被中断的内核任务

3、UNIX V6++系统的时钟中断 Time对象



```
class Time
```

// Unix系统时钟管理器。整个系统只有一个Time对象

public: static const int SCHMAG = 10; static const int HZ = 60;

/* 每秒钟减少的p_cpu魔数 */ /* 每秒钟时钟中断次数 */

1/HZ, 一个tick (时钟滴答)。计算机系统的计时单位

static int lbolt; static unsigned int time; static unsigned int tout;

/* 时钟滴答的计数器 */ /* 系统时间,自1970年1月1日至今的秒数 */

/* 设置定时器的睡眠进程,所有唤醒时刻的最小值 */


/* 时钟中断入口函数*/ static void TimeInterruptEntrance(); /* 时钟中断处理函数*/ static void Clock(struct pt_regs* regs, struct pt_context* context);


};

3.1 时钟中断处理

1907 OF UNIVERSITY

每个tick进行的计数操作








void Time::Clock(struct pt_regs* regs, struct pt_context* context)

```
if ( (context->xcs & USER_MODE) == USER_MODE )
      u.u_utime++; // 当前进程用户态下执行的时间 ++
else
      u.u_stime++; // 当前进程核心态下执行的时间 ++
current->p_cpu = Utility::Min(++current->p_cpu, 1024); // 进程时钟中断次数计数器 ++
if ( ++Time::lbolt < HZ )
      IOPort::OutByte(Chip8259A::MASTER IO PORT 1, Chip8259A::EOI);
      return;
```





整数秒的系统维护操作(预备)

```
if( current->p_stat == Process::SRUN &&
  (context->xcs & USER_MODE) == KERNEL_MODE )
  {
    发EOI命令;
    return;
}
```

Time::lbolt -= HZ;

Time::time++; //修改wall clock time

X86Assembly::STI();

IOPort::OutByte(Chip8259A::MASTER_IO_PORT_1, Chip8259A::EOI);

3.2 时钟中断处理 ——整数秒的系统维护操作



1、唤醒设置了定时器的进程 也就是,执行系统调用sleep (seconds) 入睡的进程

2、所有进程, p_time++, p_cpu - 10 重新计算SRUN进程的优先数 系统调用的优先数不动。

```
if ( Time::time == Time::tout )
   /* 唤醒延时睡眠的进程 */
   procMgr.WakeUpAll((unsigned long)&Time::tout);
/* 重算所有进程的p time, p cpu,以及优先数p pri */
for( int i = 0; i < ProcessManager::NPROC; i++ )</pre>
   Process* pProcess = &procMgr.process[i];
   if ( pProcess->p stat != Process::SNULL )
                                                              // 讲程在内存或盘
       pProcess->p time = Utility::Min(++pProcess->p time, 127);
                                                              交换区的驻留时长
       if ( pProcess->p cpu > SCHMAG )
           pProcess->p cpu -= SCHMAG;
       else
           pProcess->p cpu = 0;
       if ( pProcess->p pri > ProcessManager::PUSER )
           pProcess->SetPri();
```



3、如果盘交换区有就绪进程,唤醒0#进程,试一下可不可以把它们搬回内存。

4、现运行进程处理信号。

5、如果时间片用完, RunRun标识置1。

```
if (procMgr.RunIn != 0)
   procMgr.RunIn = 0;
   procMgr.WakeUpAll((unsigned long)&procMgr.RunIn);
/* 如果中断前为用户态,则考虑进行信号处理 */
  ( (context->xcs & USER MODE) == USER MODE )
   if (current->IsSig())
       current->PSig(context);
   /* 计算当前进程优先数 */
   current->SetPri();
```





```
if( context->xcs & USER_MODE )
                             /*先前为用户态*/
      while(true)
             X86Assembly::CLI();
             if(Kernel::Instance().GetProcessManager().RunRun > 0)
                    X86Assembly::STI();
                    Kernel::Instance().GetProcessManager().Swtch();
                                                                // 开中断放弃CPU
             else
                    break; /* 如果runrun == 0, 则退栈回到用户态继续执行用户程序 */
```

恢复现场,返回




例题1: 描述时钟中断处理程序的行为

- T0时刻,发生时钟中断
 - 不是整数秒
 - 整数秒
 - 现运行进程用户态运行
 - 现运行进程核心态运行
- 整数秒, time值的修正会不会延迟? 什么时候, time的值会修正回来?
- 整数秒现运行进程时间片用完,存在不马上放弃CPU的可能性吗?什么时候?

4、时钟中断处理和 Unix的定时器服务 (闹钟)



- 系统调用 sleep(seconds): 应用程序执行sleep系统调用设置闹钟。执行它的进程会入睡,直至 time + seconds。之后进程恢复SRUN,接受CPU调度。设置定时器的进程是执行系统调用 sleep(seconds)入睡的进程。
- time + seconds为进程的waketime。在所有waketime时刻,系统应该准确唤醒闹钟到时的那几个进程。



2、每个进程记录自己的waketime(自己的核心栈)



3、tout到期的时候,每个进程查看自己的waketime,到期Sleep系统调用返回;不到期,继续睡,重新设置tout的值

```
| Main() |
```

```
sleep(seconds)系统调用: Sys_Sslep() 函数
1, waketime = time + seconds
2、当前没有进程设置定时器: Time::tout = wakeTime
  有:
                   tout = min(waketime, tout)
3、sleep(&Time::tout, 90) 入睡。设置 PCB (process[i])
                    (阻塞, 睡眠)
      p_stat = SWAIT
                    (进程的优先级)
      p pri = 90
      p_wchan = &tout (睡眠原因: 闹钟)
      swtch() // 保存现场, 放弃CPU
4. waketime == tout?
     y: sleep系统调用返回, 进程回用户态执行后续代码
     n: goto 2
```

```
时钟中断处理程序clock(),每个整数秒
......
if ( Time::time == Time::tout )
procMgr.WakeUpAll(&Time::tout);
.....
```



n: goto 2

```
int SystemCall::Sys_Sslep()  // 系统调用sleep
         User& u = Kernel::Instance().GetUser();
         X86Assembly::CLI();
         unsigned int wakeTime = Time::time + u.u_arg[0];
                                                                        // sleep(seconds)
                                                                        // waketime没到,会再次入睡
         while( wakeTime > Time::time )
                  if ( Time::tout <= Time::time || Time::tout > wakeTime )
                           Time::tout = wakeTime;
                  u.u_procp->Sleep((unsigned long)&Time::tout, ProcessManager::PSLEP);
         X86Assembly::STI();
                                                                                   sleep(seconds)系统调用Sslep函数的语义
                                                                                   1, waketime = time + seconds
                          /* GCC likes it! */
                                                                                   2, tout = min(waketime, tout)
         return 0;
                                                                                                      1365
                                                                                   3, PCB (process[i]) :
                                                                                       p stat = SWAIT (阻塞, 睡眠)
                                                                                       p wchan = &tout (等着响闹钟)
                                                                                   I、swtch (保存现场后, 放弃CPU)
  操作系统
                                                                                   5, waketime == tout ?
                                                电信学院计算机系 邓蓉
                                                                                       y: sleep系统调用返回,进程回用户态执行后续代码
```



```
main()
                               main()
  sleep(365); // PA进程, 1000s
                                 sleep(5); // PB进程于1020s设闹钟
  ..... // 365秒后再跑的代码;
                                 …… // 5秒后再跑的代码;
                                        PA的waketime
                 PB的waketime
     PA设
           PB设
                    1025s
                                           1365s
     闹钟
           闹钟
```

分析时间轴上的4个时刻:tout值的变化,以及PA、PB进程控制块中发生变化的PCB属性

作业 2: 作业 3:

sleep系统调用源代码分析 int SystemCall::Sys Sslep()函数系统有可能1025s的时刻无法唤醒 PB进程嘛?如果存在这种可能,PB进程唤醒时刻会延迟多久?

作业 4: 优化Unix系统的闹钟服务****



5、实现应用程序时间片轮转

UNIX进程的优先级动态变化,除非正在执行系统调用,否则

- p-pri = min {127, 进程的静态优先数 + (p_cpu/16) }
- 进程的静态优先数 = PUSER(100) + p_nice



//计算进程的动态优先数

p-pri = min {127, 进程的静态优先数 + (p_cpu/16) }

```
void Process::SetPri()
        int priority;
        ProcessManager& procMgr = Kernel::Instance().GetProcessManager();
        priority = this->p_cpu / 16;
        priority += ProcessManager::PUSER + this->p_nice;
        if (priority > 255)
                priority = 255;
        this->p_pri = priority;
        if ( priority > procMgr.CurPri )
                procMgr.RunRun++;
```



每次时钟中断,当前进程 p_cpu++

整数秒 1、所有进程p_cpu减SCHMAG。

2、重新计算所有用户态进程的优先数。

```
for(int i = 0; i < ProcessManager::NPROC; i++)
       Process* pProcess = &procMgr.process[i];
       if (pProcess->p stat!= Process::SNULL)
               if ( pProcess->p_cpu > SCHMAG )
                       pProcess->p cpu -= SCHMAG;
               else
                       pProcess->p_cpu = 0;
               if ( pProcess->p_pri > ProcessManager::PUSER )
                       pProcess->SetPri();
```

```
current->SetPri();
void Process::SetPri()
       int priority;
       ProcessManager& procMgr = Kernel::Instance().GetProcessManager();
       priority = this->p_cpu / 16;
       priority += ProcessManager::PUSER + this->p_nice;
                                                               //计算进程的动态优先数
       if (priority > 255)
               priority = 255;
       this->p_pri = priority;
                                        // 如果现运行进程连续使用CPU好久, RunRun++
       if ( priority > procMgr.CurPri )
               procMgr.RunRun++;
```



时钟中断 和 时间片轮转调度

每次时钟中断,当前进程 p_cpu++

整数秒 2、观察现运行进程在前一秒的行为。时间片用完,调度

/* 计算当前进程优先数 */ current->SetPri();



情景分析:

假设系统中存在4个用户态的进程 PA、PB、PC、PD,这些进程一直运算,不IO,不执行系统调用。进程的静态优先数相等:100,p_cpu是0。Process[5]、[7]、[8]、[9]分别是PA、PB、PC和PD进程的PCB。T时刻是整数秒,PA先运行。观察这些进程如何轮流使用CPU。

• p-pri = min {127,进程的静态优先数 + (p_cpu/16)}

		Т	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5			
	PA	0	40	20	0	0	40			
p_cpu	PB	0	0	40	20	0	0			
	PC	0	0	0	40	20	0	•••	•••	
	PD	0	0	0	0	40	20			
		Т	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5			
p_pri	PA	100	102	101	100	100	102			
	PB	100	100	102	101	100	100			
	PC	100	100	100	102	101	100	•••	•••	
	PD	100	100	100	100	102	101			

SCHMAG = 20 HZ = 60

总结 1 时钟中断

- 维护时钟 (wall clock)
- 记录每个进程的CPU使用程度,为系统提供精确的调度信息。这是实现分时操作系统的基础 (不是之一,而是全部!)
- 时间片轮转调度(让应用程序轮流使用CPU)
- 响闹钟
- 其余内务处理
 - 进程图像在内存和磁盘之间搬迁
 - 当前进程信号处理

