操作系统 第四章 进程管理

4.4 可执行存储器 (内存+盘交换区) 的使用

同济大学计算机系



可执行存储器

• 可执行存储器是用来存放进程图像的存储单元,包括内存和盘交换区。


• 内存中的进程图像可执行,因为每个单元都有物理地址。

• 盘交换区中的图像不可执行。运行前,必需为其分配内存。




Unix V6++ 进程图像占据的可执行存储器

内存中的进程 SLOAD = 1




盘交换区上的进程 SLOAD = 0





换入操作



盘交换区上的进程运行前, 执行换入操作

图 a

- 1、为可交换部分分配连续内存单元
- 2、启动磁盘IO,复制盘交换区上的 可交换部分
- 3、释放可交换部分占据的盘交换区空间





图 b

- 1、为代码段分配连续内存单元,复制代码段图像
- 2、为可交换部分分配连续内存单元,复制可交换部分,释放可交换部分占据的盘交换区空间

Unix V6++系统仅换入就绪进程



换出操作



- 1、为可交换部分分配盘交换区空间
- 2、启动IO,复制可交换部分。释放内存
- 3、x_ccount -, 为0, 释放代码段占据的内存单元

内存是主存。盘交换区是辅存,能不用尽量不用。 必须使用时,优先换出SWAIT,其次是SSLEEP和SRUN。



可执行存储器管理

١.			
	Newproc Expand		
X	Sched	XSwap	Exec
		Swap	
- 1 '			

Swap, 进程图像 IO。

XSwap,换出。0#进程或现运行进程实施。 Sched,换入。由0#进程实施。 Exec,加载可执行程序时,盘交换区留一份代码。 Newproc, 创建子进程时, 若内存不足, 调用XSwap将 子进程图像创建在盘交换区。

Expand,进程图像扩展,若内存不足,换出当前进程图像。

Sleep(SWAIT), WakeUpAll, Exit。

每个整数秒, 考虑利用已终止进程占用的内存空间。



一、Swap, 启动IO, 在盘交换区和 内存之间复制进程图像

bool BufferManager::Swap(int blkno, unsigned long addr, int count, enum Buf::BufFlag flag)

入口参数:

blkno: 盘交换区上的起始扇区号;

addr: 内存起始地址;

count: 进程图像的长度,单位是字节;

flag: Buf::B_READ(0x02), 磁盘上的进程图像复制进内存;

Buf::B_WRITE(0x01),反过来。

返回值:

true, IO成功; false, IO失败;

1、构造IO请求,启动 IO 操作。 // 随后,外设芯片(硬件)工作,将磁盘上的图像复制进内存(或者反过来)。IO 完成后送出磁盘中断信号

2、入睡,同步等待IO操作结束。

u.u_procp->Sleep (....., ProcessManager::PSWP) // 换入、换出操作,入睡优先数 -100

3、返回



二、XSwap,换出内存中的进程

void ProcessManager::XSwap(Process* pProcess, bool bFreeMemory, int size)

- 1、将进程pProcess内存中的可交换区复制到盘交换区。
- bFreeMemory为true,复制完成后释放内存中的可交换部分;false选项用于子进程创建,复制完成后内存中的可交换部分不释放,供父进程使用,子进程用盘交换区复本。
- size是进程图像的大小, 0是默认值, 取可交换部分的长度。
- 2、true分支,若内存无进程引用pProcess的代码段,释放空间。



```
void ProcessManager::XSwap( Process* pProcess, bool bFreeMemory, int size )
       if (0 == size)
                size = pProcess->p_size;
       /* 为进程图像分配盘交换区空间。blkno是起始扇区号 */
        int blkno = Kernel::Instance().GetSwapperManager().AllocSwap(pProcess->p_size);
        if (0 == blkno)
                Utility::Panic("Out of Swapper Space");
        if ( pProcess->p_textp != NULL )
                pProcess->p_textp->XccDec(); // text结构, x_ccount --。为0, 释放内存复本。
```



```
pProcess->p_flag |= Process::SLOCK; /* 进程图像复制期间,要上锁。防止同一进程图像被重复换出 */
if (false == Kernel::Instance().GetBufferManager().Swap(blkno, pProcess->p_addr, size, Buf::B_WRITE))
{ /* IO操作,可交换部分写磁盘(同步写) */
       Utility::Panic("Swap I/O Error");
if (bFreeMemory)
{ /* 释放内存复本 */
       Kernel::Instance().GetUserPageManager().FreeMemory(size, pProcess->p_addr);
pProcess->p_addr = blkno; /* 修正PCB */
pProcess->p_flag &= ~(Process::SLOAD | Process::SLOCK);
pProcess->p time = 0;
```



后续:XSwap 成功,现运行进程继续执行 NewProc 或 Expand,它会入睡等待,直至0#进程将图像搬入内存。

三、0# 进程 和 换入操作

• 系统初始化时创建0#进程,执行 Sched()程序。

• 初值:


RunIn = RunOut = 0.

```
void ProcessManager::Sched()
  User& u = Kernel::Instance().GetUser();
  goto loop;
loop:
  seconds = -1;
  for (int i = 0; i < ProcessManager::NPROC; i++)
    if (this->process[i].p_stat == Process::SRUN &&
       (this->process[i].p_flag & Process::SLOAD) == 0 &&
       this->process[i].p_time > seconds )
         pSelected = &(this->process[i]);
         seconds = pSelected->p_time; // 盘交换区驻留时长
  /* 如果找着, 0#进程睡眠等待第一个~SLOAD SRUN */
  if (-1 == seconds)
         this->RunOut++;
         u.u_procp->Sleep((unsigned long)&RunOut, ProcessManager::PSWP);
         goto loop;
```





为盘交换区上的 进程分配内存



```
void ProcessManager::Sched()
  User& u = Kernel::Instance().GetUser();
  goto loop;
sloop:
  this->RunIn++;
  u.u_procp->Sleep((unsigned long)&RunIn, ProcessManager::PSWP);
loop:
  ......选中盘交换区上的就绪进程 pSelected
  size = pSelected->p_size;
  if (pSelected->p_textp!= NULL && 0 == pSelected->p_textp->x_ccount)
    size += pSelected->p textp->x size;
  desAddress = Kernel::Instance().GetUserPageManager().AllocMemory(size);
  if ( NULL != desAddress )
    goto found2;
```

```
found2:
                   BufferManager& bufMgr = Kernel::Instance().GetBufferManager();
                   if (pSelected->p textp!= NULL)
                      Text* pText = pSelected->p_textp;
                      if (pText->x_ccount == 0)
                          /* 复制盘交换区上的正文段 */
                        if (bufMgr.Swap(pText->x_daddr, desAddress, pText->x_size, Buf::B_READ) == false)
                          goto err;
 换入操作
                        pText->x caddr = desAddress;
                        desAddress += pText->x_size;
(内存有空)
                      pText->x_ccount++;
                   if (bufMgr.Swap(pSelected->p_addr, desAddress, pSelected->p_size, Buf::B_READ) == false)
/*换入可交换部分*/
                      goto err;
                   Kernel::Instance().GetSwapperManager().FreeSwap(pSelected->p_size, pSelected->p_addr);
                   pSelected->p addr = desAddress;
                   pSelected->p_flag |= Process::SLOAD;
```

pSelected->p_time = 0;

goto loop;

```
for (int i = 0; i < ProcessManager::NPROC; i++)
  if (this->process[i].p_flag & (Process::SSYS | Process::SLOCK | Process::SLOAD) == Process::SLOAD
    && (this->process[i].p_stat == Process::SWAIT || this->process[i].p_stat == Process::SSTOP) )
        pSelected = &(this->process[i]), goto found1; // 换出内存中的进程, SWAIT 或 SSTOP
// 万不得以,冒着给系统带来抖动的风险换出SSLEEP 或 SRUN。要权衡利弊。
if (seconds < 3)
                                                                     内存没空,要执行对换操作
  goto sloop; // PPT13, sleep RunIn
seconds = -1:
for (int i = 0; i < ProcessManager::NPROC; i++)
  if (this->process[i].p_flag & (Process::SSYS | Process::SLOCK | Process::SLOAD) == Process::SLOAD
    && (this->process[i].p_stat == Process::SSLEEP || this->process[i].p_stat == Process::SRUN)
    && pSelected->p time > seconds)
        pSelected = &(this->process[i]), seconds = pSelected->p_time; // 内存中的就绪进程,找p_time最大的
if (seconds < 2)
  goto sloop; // PPT13, sleep RunIn
```



换出操作 (换出内存中的进程)

found1:

X86Assembly::STI();

pSelected->p_flag &= ~Process::SLOAD;

this->XSwap(pSelected, true, 0); // 换出内存中的一个进程goto loop; // PPT 12, 再次尝试换入盘交换区上的就绪进程





```
内存分配不成功,需要换出内存中的进程,衡量代价
Sched()
                                               值得,继续;不值得, goto sloop。
 goto loop;
                                             found1:
                                               XSwap换出内存中的进程,
 sloop:
    RunIn++, Sleep (RunIn); // 等吧, 过会内存会有空的!
                                               goto loop 尝试换入目标进程
 loop:
    找 盘交换区 p_time 最大的就绪进程 pSelect;
                                             found2:
    没有。。。好事儿! RunOut++, Sleep(RunOut);
                                              换入pSelected;
    否则,为 pSelect 分配内存
    内存分配成功 goto found2
                                             goto loop;
```

激活0#进程(1)现运行进程低优先权入睡,放弃CPU前看下 RunIn

```
void Process::Sleep(unsigned long chan, int pri)
        if ( pri > 0 )
               this->p_wchan = chan;
               this->p_stat = Process::SWAIT;
               this->p_pri = pri;
               if (procMgr.RunIn!=0) // 盘交换区有 SRUN 等着进内存
                       procMgr.RunIn = 0;
                       procMgr.WakeUpAll((unsigned long)&procMgr.RunIn);
               Kernel::Instance().GetProcessManager().Swtch();
                                                                          0# 进程换出 SWAIT 的现
                                                                          运行进程, 之后换入盘交
                                                                          换区上的 SRUN 进程
```



唤醒的0#进程,恢复运行, 执行对换操作

```
void ProcessManager::Sched()
  User& u = Kernel::Instance().GetUser();
  goto loop;
sloop:
  this->RunIn++;
  u.u_procp->Sleep((unsigned long)&RunIn, ProcessManager::PSWP);
loop:
  .....选中盘交换区上的就绪进程 pSelected
  为pSelected分配内存,未果
  找到刚刚入睡的SWAIT,换出内存
  goto loop
```



激活0#进程 (2) 整数秒, Clock()看下RunIn, 为1时唤醒0#进程

```
void Time::Clock( struct pt_regs* regs, struct pt_context* context )
{
    .....
    if ( procMgr.RunIn != 0 )
    {
        procMgr.RunIn = 0;
        procMgr.WakeUpAll((unsigned long)&procMgr.RunIn);
    }
}
```



```
如果前一秒有进程终止,看看腾出来的
内存可不可以容纳盘交换区上的SRUN
```

```
void ProcessManager::Sched()
  User& u = Kernel::Instance().GetUser();
  goto loop;
sloop:
 this->RunIn++;
  u.u_procp->Sleep((unsigned long)&RunIn, ProcessManager::PSWP);
loop:
  ……选中盘交换区上的就绪进程 pSelected
  为pSelected分配内存,没准可以装进终止进程原先占据的内存空间
  goto loop
```



激活0#进程(3)唤醒盘交换区上的就绪进程

```
void ProcessManager::WakeUpAll(unsigned long chan)
  for(int i = 0; i < ProcessManager::NPROC; i++)
                                           void Process::SetRun()
    if(this->process[i].lsSleepOn(chan))
       this->process[i].SetRun();
                                             this->p wchan = 0;
                                             this->p_stat = Process::SRUN;
                                             if (this->p_pri < procMgr.CurPri)
                                               procMgr.RunRun++;
                                             if (0!= procMgr.RunOut && (this->p_flag & Process::SLOAD) == 0)
                                                // 如果被唤醒的是盘交换区上的进程, 把0#进程也叫起来
                                                   procMgr.RunOut = 0;
                                                   procMgr.WakeUpAll((unsigned long)&procMgr.RunOut);
```



唤醒的0#进程,恢复运行,换入 放复运行,换入 盘交换区上刚刚 被唤醒的进程。

```
void ProcessManager::Sched()
  User& u = Kernel::Instance().GetUser();
  goto loop;
loop:
  seconds = -1;
  for (int i = 0; i < ProcessManager::NPROC; i++)
    if (this->process[i].p_stat == Process::SRUN &&
       (this->process[i].p_flag & Process::SLOAD) == 0 &&
       this->process[i].p_time > seconds )
         pSelected = &(this->process[i]);
         seconds = pSelected->p_time;
  /* 如果没有符合条件的进程,0#进程睡眠等待有需要换入的进程 */
  if (-1 == seconds)
         this->RunOut++;
         u.u_procp->Sleep((unsigned long)&RunOut, ProcessManager::PSWP);
         goto loop;
```