Unix V6++进程的睡眠唤醒操作

同济大学计算机系操作系统课程讲义

邓蓉 2023-11-15

—, void Process::Sleep(unsigned long chan, int pri)

现运行进程执行 Sleep 函数入睡。chan 是睡眠原因,一个内核数据结构的地址; pri∈[-100, 100),是系统调用的睡眠优先数。pri < 0,入高优先权睡眠状态; pri>=0,入 低优先权睡眠状态。

```
void Process::Sleep(unsigned long chan, int pri)
1: User& u = Kernel::Instance().GetUser();
2: ProcessManager& procMgr = Kernel::Instance().GetProcessManager();
3: if ( pri > 0 )
4:
      if ( this->IsSig() )
          aRetU(u.u qsav);
          return;
      X86Assembly::CLI();
       this->p wchan = chan;
8:
9:
       this->p stat = Process::SWAIT;
       this->p pri = pri;
10:
11:
      X86Assembly::STI();
12:
       if ( procMgr.RunIn != 0 )
13:
          procMgr.RunIn = 0;
14:
          procMgr.WakeUpAll((unsigned long)&procMgr.RunIn);
      Kernel::Instance().GetProcessManager().Swtch();
15:
16:
       if ( this->IsSig() )
17:
          aRetU(u.u qsav);
18:
          return;
```

```
}
18: else
  {
19: X86Assembly::CLI();
20:
      this->p wchan = chan;
      this->p stat = Process::SSLEEP;
21:
22:
      this->p pri = pri;
     X86Assembly::STI();
23:
24:
      Kernel::Instance().GetProcessManager().Swtch();
  }
}
```

1、入睡基本操作,适用于高优先级睡眠进程

```
第1行,获得入睡进程的 user 结构。
```

```
User& u = Kernel::Instance().GetUser();
```

第2行, procMgr 指向 ProcessManager 对象 g_ProcessManager。

ProcessManager& procMgr = Kernel::Instance().GetProcessManager();

第 3 行,根据 pri 分支,分别进入高优先权睡眠状态(18~24 行) 或 低优先权睡眠状态(4~17 行)。其中,

进程入睡的核心操作是 4 步, 代码中加阴影部分:

```
19: X86Assembly::CLI();
20: this->p_wchan = chan;
21: this->p_stat = Process::SSLEEP;
22: this->p_pri = pri;
23: X86Assembly::STI();
24: Kernel::Instance().GetProcessManager().Swtch();
```

设置睡眠原因,设置调度状态,设置系统调用的优先级,最后调用 Swtch()放弃 CPU,完成运行态 → 阻塞态的状态变迁。

随后,系统将 CPU 分配给优先级最高的进程,这个进程完成 就绪 之运行 的状态变迁。这里有个特例。现运行进程入睡后,如果不存在就绪态进程,现运行进程是 0#进程,SSLEEP 状态。对的,0#进程是在睡眠态执行 select()选择新运行进程的。

Sleep()函数什么时候返回呢?emm。。。计算机系统中所有的事儿都是现运行进程做的。从Sleep()返回也是一样。所以,进程执行Sleep()函数的过程是:入睡·····等待······→事件发

生,被唤醒 \rightarrow 被 0#进程选中,成为现运行进程 \rightarrow Swtch()返回 \rightarrow Sleep()返回 \rightarrow 执行 Sleep()函数调用点之后的下条语句,系统调用得以继续执行。阴影部分,我们的进程在睡觉,历经的所有状态变换是其它进程辅助完成的。它们是谁呢?请大家自行思考(\bullet ' \forall ' \bullet)

2、低优先权睡眠

进程进入低优先权睡眠状态后,可能会睡很久,甚至永远不会醒来。举例,

- 进程执行 scanf()函数入睡。用户输入字符行之后,进程才会被键盘中断处理程序唤醒。决定进程睡眠时长的是人,不是计算机系统。可能是几秒钟,也可能是几个小时。
- 进程入睡读取网络数据。会睡很久,直到收到网络对端传回的数据。如果网络连接中断, 进程可能永远睡眠,无法被唤醒。决定进程睡眠时长的是网络和对端服务器。
- Sleep(seconds),进程会睡 seconds 秒。如果 seconds 值很大,SWAIT 状态会持续很久。

鉴于此, Unix 会对低优先权睡眠状态做特殊处理。

1、提高内存资源利用率

低睡、放弃 CPU 之前,现运行进程会检查盘交换区。如果有就绪进程,激活对换操作,自己进盘交换区,释放原先占用的内存空间,把它让给盘交换区上的就绪进程。代码 12~14 行唤醒 0#进程。

```
12: if ( procMgr.RunIn != 0 )
{
13:     procMgr.RunIn = 0;
14:     procMgr.WakeUpAll((unsigned long)&procMgr.RunIn);
}
```

入睡进程放弃 CPU 后,0#进程上台运行,执行 Sched()函数实施对换操作。对换操作细节 参见 Sched()函数介绍。

2、加快信号处理速度。

及时响应信号有助于提升分布式系统的运行效率。

低优先权睡眠进程会睡太久,待其苏醒恢复运行之后再行信号处理,分布式系统对信号的敏感度会变差。此外,更重要的是,很久以后回送响应,合作进程会被拖垮,从而降低系统的运行效率。

为了加快信号响应速度, Unix 在 Sleep()函数低优先权入睡分支的 2 处检测信号。其一, 代码中的第 4~6 行: 低睡、放弃 CPU 之前, 现运行进程检查信号。如果有收到信号, 放弃入睡去处理信号。其二, 代码中的第 16~18 行: 信号会唤醒低优先权睡眠进程(参见信号处理部分, kill 函数)。唤醒后的进程, 很快会得到运行机会, 从 Swtch()返回(代码第 15 行)。随后进程会去处理信号。这 2 处, 代码是一致的:

```
if ( this->IsSig() )
{
    aRetU(u.u_qsav);
    return;
.
```

aRetU, 从 user 结构, qsav 字段恢复 ESP、EBP 寄存器。这是 Trap1()栈帧的定位指

针。随后的 return 函数作用于 Trap1()栈帧,会促使我们的进程长跳转返回 Trap(),立即从系统调用返回用户态,执行信号处理函数。细节将在系统调用和信号处理部分详述。

走这两个分支,会导致系统调用失败返回。原因是,进程没有得到待处理的新数据,没有睡足定时器设定的时间。。。

现在我们的系统调用出错返回,错误原因,被信号打断: u_error ==EINTR。

Unix 系统怎样处理出错的系统调用呢?这要看系统调用的类型:

- IO 数据的系统调用。数据输入、输出任务尚未完成,必需重启被信号打断的系统调用。一般,信号处理程序执行完毕后,
 - Linux 会自动重启这类系统调用,这个过程对用户透明。
 - Unix V6++的信号处理机制较为古老,需要应用程序判断系统调用的出错类型, 重新执行被信号打断的系统调用。
- Sleep 系统调用,被信号打断后,默认不重启。因为,设置 Sleep 系统调用,通常就是为了等信号; 所以,定时器设定的时间通常会大得夸张,以确保进程一定能够收到信号。这种系统调用,不必重启。

二、void ProcessManager::WakeUpAll(unsigned long chan)

Unix 内核将睡眠进程等待的事件与一个内核变量相关联。实现上,这个变量的地址, chan, 是进程的睡眠原因 p_wchan。事件发生时,系统遍历 Process 数组,调用 SetRun() 函数,唤醒 p wchan==chan 的所有进程。

SetRun()函数唤醒进程 process[i] (第 3 行), 后者阻塞变就绪, 重新拥有使用 CPU 的权力。

```
void Process::SetRun()
{
4: ProcessManager& procMgr = Kernel::Instance().GetProcessManager();

5: this->p_wchan = 0;  // this指向Process[i]
6: this->p_stat = Process::SRUN;
7: if ( this->p_pri < procMgr.CurPri )</pre>
```

```
{
8:    procMgr.RunRun++;
}
9:    if ( 0 != procMgr.RunOut && (this->p_flag & Process::SLOAD) == 0 )
{
10:       procMgr.RunOut = 0;
11:       procMgr.WakeUpAll((unsigned long)&procMgr.RunOut);
}
}
```

第 4 行: procMgr 是 ProcessManager 对象。引用 ProcessManager 对象是为了得到现运行进程的优先数 CurPri。

第 5、6 行:是状态转换的核心。 $p_wchan = 0$,清除唤醒事件。 $p_stat = SRUN$,就绪、恢复 **this** 进程的调度资格。注意 2 点, p_pri 没变,被唤醒的进程用入睡时设置的优先数参与竞争 CPU;唤醒的进程,不会立即上台,至少要等到现运行进程让出 CPU。

第7、8行:如果 this 进程优先级高于现运行进程,置剥夺(强迫调度)标识 RunRun。现运行进程返回用户态前,会检查 RunRun,非0,让出 CPU(结合中断入口函数,例行调度部分阅读)。这是 Unix 剥夺现运行进程的手段。

第 9~11 行: 如果 this 进程是盘交换区上的进程(SLOAD 是 0)并且盘交换区先前没有就绪进程(RunOut 非 0),激活对换操作(唤醒 0#进程)。0#进程上台后,会将 this 进程换入内存。参见函数 Sched()。