BLOQUE 2 - P1

DINAMICA DE ESPINAS, MANDALA RADIAL & LATIGO CYBERSIGILISM

Config: Poseidon Pen | Cartucho: 1205RL @ 7.2V (Línea) + 1207RM @ 6.2V (Sólido) | Salida: 1.5mm

1. MANDALA RADIAL CYBER (FLASH REAL)

Técnica: Curvas s-shape dinámicas, remates en punta y pivote central



EJECUCIÓN DEL MANDALA RADIAL (1205RL):

- Círculo central: Gira la piel sintética continuamente mientras trazas. No intentes hacer el círculo de una sola tirada sin girar el soporte.
- Espinas exteriores: Arranca con 1.2mm de profundidad y acelera la mano hacia la punta despegando la aguja ('whip-out').
- Puntas afiladas: No pares en el vértice. Cruza ligeramente la línea o sal en el aire para evitar un punto gordo de tinta acumulada.

Checklist: [ ] 8 puntas afiladas [ ] Círculo sin saltos [ ] Espesor constante

2. ALAS DE ESPINAS TRIBAL-CYBER

Técnica: Contorno exterior fino + Relleno de negro profundo



MASTERCLASS DE CONTROL DE PROFUNDIDAD:

En Cybersigilism, una línea demasiado profunda sangra (blowout) y una superficial se borra al limpiar la vaselina.

CÓMO CALIBRAR CON TU MÁQUINA POSEIDON:

1. SALIDA DE AGUJA (HANG): Gira el grip hasta que la aguja salga exactamente 1.5 mm fuera de la boquilla al estar en marcha.
2. PROFUNDIDAD REAL EN PIEL: No entierres toda la aguja. Clava solo 1.0 mm a 1.2 mm. La boquilla debe flotar a 0.5 mm de la piel.
3. SONIDO DE LA MÁQUINA: Si la aguja 'rasga' o chilla en la silicona, estás demasiado profundo o avanzas demasiado rápido.

EMPALMES INVISIBLES (FEATHERING):

- Para continuar una línea curva larga:
  1) Levanta la aguja gradualmente al terminar el primer trazo.
  2) Para arrancar el siguiente trazo, apoya la aguja en el aire 2 mm antes y aterriza suavemente sobre la cola del trazo anterior.
  3) Acelera hasta la velocidad crucero. El empalme será 100% invisible.

RELLENO DE NEGRO PROFUNDO (1207RM):

- Voltaje de batería digital: 6.2V.
- Movimiento: Círculos elípticos solapados al 50%.
- Mantén la piel tensa con la otra mano con guante de nitrilo.

CRITERIOS DE APROBACIÓN:

[ ] Puntas de espina sin 'gotas' de parada
[ ] Empalmes invisibles a simple vista
[ ] Negro uniforme sin zonas grises ni calvas
[ ] Cero cortes en el reverso de la silicona

Escala 1:1 verificada para piel sintética estándar (15 x 20 cm)

BLOQUE 2 - P2

CORAZON CYBER ORNAMENTAL & SATURACION DE NEGRO SOLIDO

Config: Poseidon Pen | Cartucho: 1205RL (Perfilado) + 1207RM (Saturación) | Voltaje: 7.0V / 6.2V

1. CORAZÓN ALADO CYBER (BLACKWORK SÓLIDO)

Técnica: Máxima saturación con 1207RM y perfilado nítido con 1205RL

CÓMO SATURAR NEGRO SÓLIDO SIN DESTROZAR LA PIEL:

El error más grave de los principiantes es pasar 10 veces por el mismo sitio a alta velocidad, lo que convierte la silicona en puré.

EL PROTOCOLO PROFESIONAL:

1. PERFILA PRIMERO (1205RL @ 7.0V):
   Traza todo el contorno exterior del corazón y las llamas.
   Deja 0.5 mm de margen de seguridad antes de rellenar.
2. RELLENA CON MAGNUM (1207RM @ 6.2V):
   Carga tinta generosamente en el tip. No trabajes en seco.
   Apoya el cartucho plano (ángulo de 45° a 60° con la piel).
   Mueve la máquina en círculos lentos y compactos de 3-4 mm.
   Cada círculo debe solapar la mitad del anterior.
3. UNA SOLA PASADA EFECTIVA:
   Con la velocidad correcta, 1 sola pasada satura al 100%.
   Limpia con vaselina y papel seco para comprobar si quedan brillos.

CHECKLIST DE AUTO-EVALUACIÓN:

[ ] Borde exterior afilado y cerrado
[ ] Centro del corazón negro azabache absoluto
[ ] Espacios negativos blancos 100% limpios de tinta
[ ] Sin marcas de 'arado' o surcos en la superficie
[ ] Tacto de la silicona liso (no áspero ni gomoso roto)

2. CORAZÓN EN FILIGRANA CYBER-ORGANIC

Técnica: Curvas entrelazadas, líneas de grosor variable y simetría

CURVAS ORGÁNICAS Y CONTROL DE ESPIRALES:

Este corazón tribal requiere el máximo control de giros y cambios de sentido en la aguja.

TÉCNICAS A DOMINAR:

- Espirales internas: Traza del exterior hacia el interior cerrando el radio. Mantén el ángulo de la máquina a 90° con la tangente.
- Doble línea de grosor variable: En las zonas anchas, tira la línea externa e interna con 1205RL y rellena el espacio intermedio.
- Simetría ocular: Compara visualmente el lóbulo izquierdo y derecho antes de tirar el trazo final en la punta inferior.

CONSEJO DE LIMPIEZA EN SILICONA:
Aplica una capa fina de vaselina ANTES de empezar a tatuar.
Así la tinta sobrante no se adherirá a los poros de la silicona
y podrás limpiar pasando una toallita sin presionar fuerte.

Checklist: [ ] Espirales fluidas [ ] Relleno tupido [ ] Punta simétrica

Escala 1:1 verificada para piel sintética estándar (15 x 20 cm)