
# **Линейные анизотропные среды. Кристаллооптика**

Образование — это то, что остается, когда мы уже забыли все, чему нас учили.

Джордж Галифакс (XVIII в.)

## Показатели преломления кристаллов



Индикатриса показателей преломления

$$\frac{x^2}{n_x^2} + \frac{y^2}{n_y^2} + \frac{z^2}{n_z^2} = 1$$


Уравнения Френеля

Уравнения Максвелла

Характеристическая (нормальная) поверхность

А. Ярив, П. Юх. Оптические волны в кристаллах. М. Мир. 1987

# Индикатрисы кристаллов




- 1. Кубические кристаллы с наивысшей симметрией.
- 2. Одноосные кристаллы со средним свойством симметрии.
- 3. Двухосные кристаллы с низшим свойством симметрии.

# Одноосные и двухосные кристаллы


Положительные кристаллы:  $n_x = n_y < n_z$ 

 $n_{\chi}$ 


Отрицательные кристаллы:  $n_x = n_y > n_z$ 



<u>Двухосные кристаллы</u>:  $n_x < n_y < n_z$  - положительные  $n_x > n_y > n_z$  - отрицательные



# Собственные поляризации (одноосные кристаллы)



Сечение нормальной (характеристической) поверхности (не зависит от угла  $\phi$ ).

Главные значения показателей преломления собственных волн – длины полуосей эллипса. При  $\theta$ =0°  $n_e$ = $n_x$ = $n_v$ . При  $\theta$ =90°  $n_e$ = $n_z$ 




Индикатриса показателей преломления. В сечении (перпендикулярном вектору  $\overline{k}$ ) всегда эллипс.

Е<sub>і</sub> - собственные волны (собственные поляризации).

Ориентация – полуоси эллипса сечения.

## Характеристические поверхности – одноосные кристаллы

Поверхности волновых нормалей




#### Обыкновенная и необыкновенная волны

$$\frac{x^2}{n_x^2} + \frac{y^2}{n_x^2} + \frac{z^2}{n_z^2} = 1$$

$$n_o = n_x = n_y$$
  $n_e(\theta) = \frac{n_z n_x}{\sqrt{n_x^2 + (n_z^2 - n_x^2)\cos^2 \theta}}$ 


 $n_{o}$  — обыкновенная волна  $(n_{o} \neq f(\theta))$ .  $n_{e}$  — необыкновенная волна  $(n_{e} = n_{e}(\theta))$ .

#### Положительный кристалл



#### Обыкновенная и необыкновенная волны





$$n_o = n_x = n_y$$

Положительные кристаллы

$$n_z \ge n_e(\theta) \ge n_x$$

$$n_e(0^\circ) = n_e$$

$$n_e(90^\circ) = n_z$$


Отрицательные кристаллы

$$n_z \ge n_e(\theta) \ge n_x$$
  $n_e(0^\circ) = n_x$   $n_e(90^\circ) = n_z$   $n_z \le n_e(\theta) \le n_x$   $n_e(0^\circ) = n_z$   $n_z \le n_e(90^\circ) = n_x$  8


$$n_e(0^\circ) = n_z$$

$$n_e(90^\circ) = n_x$$


## Дисперсия показателей преломления




Йодат лития ( $LiIO_3$ )



Селенид кадмия (CdSe)



Дигидрофосфат цезия (DCDA)



Тиогаллат серебра (AGS)

## Показатели преломления

# Видимый и ИК


$\lambda$ , mkm	$n_x = n_y$	n <sub>z</sub>	$\Delta n$		
ВВО					
0,5	1,678	1,558	0,1203		
1,0	1,656	1,543	0,1132		
2,0	1,638	1,536	0,1022		
CLBO					
0,5	1,500	1,447	0,0531		
1,0	1,486	1,436	0,0502		
2,0	1,472	1,427	0,0447		
KDP (KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> )					
0,5	1,514	1,472	0,0422		
1,0	1,496	1,461	0,0351		
1,5	1,481	1,458	0,0230		
LilO <sub>3</sub>					
0,5	1,906	1,754	0,1520		
1,0	1,859	1,718	0,1410		
1,5	1,849	1,711	0,1379		
4,0	1,810	1,692	0,1185		
6,0	1,761	1,670	0,0908		

# Средний ИК


	• • •				
$\lambda$ , MKM	$n_x = n_y$	$n_z$	$\Delta n$		
AGSe (AgGaSe <sub>2</sub> )					
1,0	2,713	2,691	0,0218		
1,5	2,655	2,624	0,0306		
4,0	2,619	2,587	0,0316		
6,0	2,612	2,580	0,0318		
10,0	2,595	2,562	0,0328		
15,0	2,560	2,525	0,0349		
ZGP (ZnGeP <sub>2</sub> )					
0,75	3,374	3,433	0,0596		
1,0	3,248	3,296	0,0475		
1,5	3,173	3,214	0,0415		
4,0	3,122	3,160	0,0383		
6,0	3,110	3,148	0,0383		
10,0	3,079	3,118	0,0392		


 $\Delta n$  - двулучепреломление

#### Снос необыкновенной волны



$$n_e(\theta) = n_e(\theta_1) + \frac{dn_e}{d\theta} \Delta\theta + \frac{1}{2} \frac{d^2 n_e}{d\theta^2} \Delta\theta^2 + \dots$$






$$n_e\left(\theta\right) = n_e\left(\theta_0\right) + dn/d\theta \cdot \Delta\theta$$

#### Снос необыкновенной волны

#### Поверхности волновых нормалей



 $ar{S}_{e}$  - вектор Умова-Пойнтинга


$$\beta = \frac{1}{n_e(\theta_1)} \frac{dn_e(\theta_1)}{d\theta} \qquad \beta = \frac{1}{2} n_e^2(\theta_1) \frac{n_z^2 - n_x^2}{n_z^2 n_x^2} \sin 2\theta_1$$


$$\beta \approx \frac{n_z - n_x}{n_x} \sin 2\theta_1 = \frac{\Delta n}{n_x} \sin 2\theta_1$$

$$\theta$$
 = 45°

$\lambda$ , MKM	β, °	$\Delta n$			
ВВО					
0,5	-4,255	0,1203			
1,0	-4,048	0,1132			
2,0	-3,687	0.1022			
KDP					
0,25	-1,744	0,0512			
0,5	-1,621	0,0422			
1,0	-1,360	0,0351			
LilO <sub>3</sub>					
0,5	-4,751	0,1520			
2,0	-4,356	0,1311			
6,0	-3,032	0,0908			
ZnGeP <sub>2</sub>					
1,0	0,832	0,0475			
3,0	0,703	0,0391			
6,0	0,702	0,0383 <sub>12</sub>			

## Снос необыкновенной волны





$$\varphi_o = 2\pi n_o L/\lambda \quad \varphi_e = 2\pi n_e L/\lambda$$

## <u>Перекрытие пучков</u>:

$$\lambda = 1$$
 MKM,

$$d = 1 MM$$

$$\theta$$
 = 1 мрад.


$$\beta$$
= 1°= 17 мрад.

#### **L=10** cm.

$$\Delta d = 1.7 \text{ MM}$$
 - choc,

$$d_{x'} = 2 \text{ мм}$$
 - размер по  $x'$ .

(дифракция + снос)



#### <u>L=1 mm</u>,

$$\Delta d = 17 \text{ MKM} - \text{CHOC}$$

$$d_{x'} = 1$$
 мм - размер по  $x'$ .


(дифракция + снос)

**L2**- 13

# Пространственно-временная аналогия: анизотропные среды

X Групповая задержка Снос  $X^2$  Дисперсионное расплывание Дифракция

# Поляризационные параметры излучения



### Изменение поляризации


$$\theta = 90^\circ$$
 
$$\Delta \psi_1 = k_0 \cdot L \cdot (n_e - n_o) = 2\pi \cdot p, \qquad p-$$
иелое

Кристалл	λ, ΜΚΜ	L <sub>n</sub> , MKM
BBO	1,0	8,82
KDP	1,0	28,5
LilO <sub>3</sub>	1,0	7,1

 $L_n$  = период изменения состояния поляризации

При 
$$\theta = 0^{\circ}$$
 ( $n_o = n_e = n_x = n_y$ )  $L_n = \infty$ 


## Распространение пучков излучения




## Поляризация:


- А) линейная вертикальная
- В) линейная горизонтальная
- С) линейная эллиптическая круговая ...


## Распространение импульсов излучения




$$\left|\Delta\tau\right| = L\left(\frac{1}{\upsilon_{\rm rp,i}} - \frac{1}{\upsilon_{\rm rp,j}}\right) = \frac{L}{c}\left(\left(n_{\rm i} - \lambda dn_{\rm i}/d\lambda\right) - \left(n_{\rm j} - \lambda dn_{\rm j}/d\lambda\right)\right)$$









## Двухосные кристаллы






Индикатрисса показателей преломления  $(n_x < n_y < n_z)$ 

## Характеристические поверхности двухосных кристаллов



Характеристические (нормальные) поверхности двухосного кристалла:



## Показатели преломления s- и f-волн

#### Из уравнения Френеля

$$\frac{s_x^2}{n^{-2}(s) - n_x^{-2}} + \frac{s_y^2}{n^{-2}(s) - n_y^{-2}} + \frac{s_z^2}{n^{-2}(s) - n_z^{-2}} = 0$$

где: 
$$s_x=\sin\theta\cdot\cos\varphi$$
  $s_y=\sin\theta\cdot\sin\varphi$   $s_z=\cos\theta$  - направляющие косинусы волнового вектора  $|\bar{k}|(\bar{s}=\bar{k}|/|\bar{k}|)$   $n_x,n_y,n_z$  - главные значения показателей преломления,  $n(s)$  - значения показателей преломления в направлении  $|\bar{k}|\cdot(\bar{s})$ 

$$n_f = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{B + \sqrt{B^2 - 4C}}}$$
  $n_s = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{B - \sqrt{B^2 - 4C}}}$ 

$$B = s_x^2 (n_y^{-2} + n_z^{-2}) + s_y^2 (n_x^{-2} + n_z^{-2}) + s_z^2 (n_x^{-2} + n_y^{-2})$$

$$C = \frac{s_x^2}{n_y^2 n_z^2} + \frac{s_y^2}{n_x^2 n_z^2} + \frac{s_z^2}{n_x^2 n_y^2}$$

#### Характеристические поверхности двухосных кристаллов

$$0^{\circ} \le \varphi \le 90^{\circ}, \quad \theta = 90^{\circ}$$

$$n_{s} = n_{z}$$

$$0^{\circ} \le \varphi \le 90^{\circ}, \quad \theta = 90^{\circ}$$

$$n_{f}(\varphi) = \frac{n_{y}n_{x}}{\sqrt{n_{x}^{2} + (n_{y}^{2} - n_{x}^{2})\sin^{2}\varphi}}$$

*s*-волна

*f*-волна

XZ

$$\varphi = 90^{\circ}, \quad 0^{\circ} \le \theta \le 90^{\circ} \qquad n_{s}(\theta) = \frac{n_{y}n_{z}}{\sqrt{n_{y}^{2} + (n_{z}^{2} - n_{y}^{2})\cos^{2}\theta}}$$

$$n_{f} = n_{x}$$

<u>s-волна</u>

*f*-волна

$$\varphi = 0^{\circ}, \ V_z < \theta < 90^{\circ}$$

$$n_s(\theta) = \frac{n_z n_x}{\sqrt{n_x^2 + (n_z^2 - n_x^2)\cos^2 \theta}}$$

$$n_f = n_y$$

<u>s-волна</u>

<u>f-волна</u>

*s*-волна


$$\varphi = 0^{\circ}, \ V_z > \theta > 0^{\circ}$$

$$n_f(\theta) = \frac{n_z n_x}{\sqrt{n^2 + (n^2 - n^2)\cos^2 \theta}}$$


 $n_s = n_v$ 

*f*-волна


#### Типы волн




## Типы волн



## Типы волн




## Ориентации собственных поляризаций




 $ctg2\delta = (ctg^2V_z \cdot \sin^2\theta + \sin^2\varphi - \cos^2\theta \cdot \cos^2\varphi)/\cos\theta \cdot \sin^2\varphi$ 

## Двухосные кристаллы


#### Оптические оси



 $n_x < n_y < n_z$ 



# Угол между оптическими осями




Оптическая ось - направление в главной плоскости, вдоль которого  $n_{\rm s}$ = $n_{\rm f}$ 

В главной плоскости хz.

$$\cos V_{z} = \frac{n_{x}}{n_{y}} \sqrt{\frac{n_{y}^{2} - n_{z}^{2}}{n_{x}^{2} - n_{z}^{2}}}$$

# Дисперсия угла между оптическими осями



# Дисперсия угла между оптическими осями

SBO

