2022.05.26 技術


「Windows 10 」で無線LANに接続する方法 ~ 電子証明書による認証(EAP-TLS)編 ~

ソリトンシステムズ・テクニカルチーム

この記事ではNetAttest EPSで発行したPKCS#12ファイルを**Windows 10** にインポートし、Wi-Fiに接続するまでの手順をご紹介します。

1. 構成

本記事では、下記の環境での利用を想定しています。




無線APのSSID: soliton_wireless

2. Windows 10への証明書インポート

NetAttest EPSで発行したPKCS#12ファイルをダブルクリックし、インポートウィザードを起動します。 今回は**ユーザー認証**を前提とした手順を記載します。


1. 証明書の保存場所の指定

保存先は**ユーザーストア**と**コンピュータストア**の2種類があります。 今回は**ユーザー認証**を行うため、**ユーザーストア**を指定します。 ※コンピュータストアへ証明書をインポートする場合には、端末の管理者権限が必要です。



2. インポートする証明書ファイルを選択

証明書ファイルをダブルクリックし、ウィザードを起動した場合はそのファイルのパスが指定されます。



3. 秘密キーのパスワード入力

秘密キーのパスワード入力画面にパスワードを入力します。

#パスワードは大文字・小文字を区別します。


#下記のインポートオプションはオフのままにしておきます。

- ・秘密キーの保護を強力にする
- ・このキーをエクスポート可能にする
- ⇒秘密キーが出力・流出すると、この証明書の信頼性が失われます。



4. 証明書ストアの選択

証明書をインポートするストアを選択します。



5. 証明書のインポートウィザードの完了

これでクライアント証明書のインポートは完了です。

次に、証明書機関の証明書(CA証明書)のインポートを行います。



6. CA証明書のインポート

[セキュリティ警告]ダイアログが表示されますが、

そのまま[はい]をクリックし[正しくインポートされました]と表示されれば完了です。

※既にCA証明書がインポートされている場合には表示されません。



以上で、「証明書のインポートウィザード」を使用した証明書のインポートは完了です。


3. Wi-Fiとサプリカントの設定

Wi-Fiとサプリカントの設定を行います。

今回はSSID:「soliton wireless」を使用します。

1. ネットワークと共有センターを開く

「設定」-「ネットワークとインターネット」より 「ネットワークと共有センター」をクリックします。



2. ネットワーク設定の変更

「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックします。



3. 接続オプションの選択

接続オプション選択画面にて

「ワイヤレスネットワークに手動で接続します」を選択します。




4. 追加するワイヤレスネットワーク情報の入力

SSIDやセキュリティの種類を指定し、「次へ」ボタンをクリックします。


ネットワーク名:soliton_wireless

セキュリティの種類:WPA2-エンタープライズ




5. 接続の設定の変更

「接続の設定を変更します」をクリックします。



6. ワイヤレスネットワークのプロパティ


「ワイヤレスネットワークのプロパティ」画面の 「セキュリティ」タブをクリックします。



7. ネットワーク認証方法の選択

「ネットワークの認証方法の選択」のプルダウン設定にて

「Microsoft: スマートカードまたはその他の証明書」を選択し、[設定]ボタンをクリックします。



8. プロパティ設定

クライアント証明書認証の設定を行います。


ここではインポートしたCA証明書を選択します。設定後「OK」ボタンをクリックします。



9. 詳細設定


「ワイヤレスネットワークのプロパティ画面」に戻り、

「詳細設定」ボタンをクリックします。



10. 認証モードの指定


「802.1Xの設定」タブの「認証モードを指定する」をチェックし、 プルダウンメニューを 「ユーザー認証」 にセットします。 画面下部の 「OK」 ボタンをクリックし設定完了です。



4. Wi-Fiに接続

SSID: 「soliton_wireless」 に接続できることを確認してください。 証明書の選択には、インポートしたクライアント証明書を選択してください。

以上で、Wi-Fiへの接続完了です。



5.(参考情報)インポートした証明書の確認方法


Windows 10ヘインポートしたクライアント証明書とCA証明書を確認する方法をご紹介します。

01 Microsoft管理コンソール(MMC)をコマンドから起動し「ファイル」から「スナップインの追加と削除」をクリックします。



02 「スナップインの追加と削除」が表示されます。


「証明書」を選択し、「追加」をクリックします。



03 「証明書スナップイン」が表示されます。

ユーザーアカウント(コンピューターアカウント)を選択し、「完了」をクリックします。





コンピュータストアを選択する場合↩

図を拡大して表示

- ※画像(証明書ストアの選択)は、管理者権限のあるユーザーのみ表示されます。
- ※管理者権限がある場合、ユーザーストアとコンピュータストアの証明書確認が可能です。
- ※管理者権限がない場合、証明書ストアの確認はユーザーストアのみとなります。 ⇒5へ進んでください。
- 04 コンピュータストアを選択した場合、「コンピューターの選択」が表示されます。

「ローカルコンピュータ」を選択し、「完了」をクリックします。



05 「選択されたスナップイン」画面に証明書が表示されていることを確認し、「OK」をクリックします。




ユーザーストアを選択した場合↩

コンピュータストアを選択した場合↩

図を拡大して表示

06 ユーザーストアを選択した場合、「証明書 - 現在のユーザー」⇒「個人」⇒「証明書」を選択し、クライアント証明書がインポートされていることを確認します。

(コンピュータストアを選択した場合は、「証明書(ローカルコンピューター)」⇒「個人」⇒「証明書」を選択します。)



図を拡大して表示

07 「証明書 – 現在のユーザー」⇒「信頼されたルート証明機関」⇒「証明書」を選択し、 CA証明書がインポートされていることを確認します。



ユーザーストア



コンピュータストア

図を拡大して表示