PRAKTIKUM DMJK-03

Ariel Itsbat Nurhaq

10231018

Menentukan Kebutuhan Jaringan & Perhitungan Subnet

Parameter	Keterangan
Jumlah VLAN	2 (VLAN 10 dan VLAN 20)
Alamat Dasar	192.168.10.0/24
Subnet Mask	/27 (255.255.255.224)
Jumlah Host/VLAN	30 Host

VLAN	Network Address	Broadcast Address	Range Host
VLAN 10	192.168.10.0/27	192.168.10.31	192.168.10.1 – 192.168.10.30
VLAN 20	192.168.10.32/27	192.168.10.63	192.168.10.33 - 192.168.10.62

Pada praktikum ini, melakukan konfigurasi jaringan menggunakan Virtual Local Area Network (VLAN) untuk memisahkan dua departemen dalam jaringan.

Subnetting dilakukan untuk membagi jaringan utama menjadi dua subnet yang tidak saling tumpang tindih, adapun dengan cara berikut:

Subnet 1 (VLAN 10)

Network Address: 192.168.10.0/27

• Broadcast Address: 192.168.10.31

• Range Host: 192.168.10.1 – 192.168.10.30

Subnet 2 (VLAN 20)

Network Address: 192.168.10.32/27


Broadcast Address: 192.168.10.63

• Range Host: 192.168.10.33 - 192.168.10.62

Subnet mask /27 (255.255.255.224) digunakan untuk membagi jaringan utama 192.168.10.0/24 menjadi subnet yang lebih kecil, masing-masing dapat menampung 30 host aktif dengan total 32 alamat, termasuk network dan broadcast.

Dalam konfigurasi ini, Network Address 192.168.10.0 digunakan sebagai identitas subnet dan tidak dapat digunakan oleh host, sementara Broadcast Address 192.168.10.31 merupakan alamat terakhir dalam subnet yang digunakan untuk komunikasi broadcast. Rentang alamat yang dapat digunakan oleh perangkat dalam VLAN 10 adalah 192.168.10.1 – 192.168.10.30.

Topologi Skenario 1



Adapun komponen yang digunakan adalah sebagai berikut :


- Router: Cisco Router 1841, sebagai perangkat routing antar VLAN.
- Switch: Cisco Catalyst 2960, untuk menghubungkan semua perangkat dalam jaringan.
- PC: Empat komputer (PC0, PC1, PC2, PC3) sebagai klien dalam jaringan.
- Straight-Through Cable: Untuk menghubungkan router ke switch dan switch ke PC.

Koneksi fisik:

- Router (FastEthernet0/0) → Switch (FastEthernet0/1).
- PC0 & PC1 → Switch (FastEthernet0/2 & FastEthernet0/3) → VLAN 10.
- PC2 & PC3 → Switch (FastEthernetO/4 & FastEthernetO/5) → VLAN 20.

Konfigurasi ini memastikan komunikasi dalam VLAN melalui switch dan antar VLAN melalui router.


Konfigurasi Vlan dan Thrunking pada Switch



Konfigurasi VLAN pada switch dilakukan dengan masuk ke mode konfigurasi menggunakan enable dan configure terminal. VLAN 10 (VLAN_10) dan VLAN 20 (VLAN_20) dibuat, lalu FastEthernet0/2-3 dimasukkan ke VLAN 10 dan FastEthernet0/4-5 ke VLAN 20 sebagai access port.

Agar bisa berkomunikasi antar VLAN, FastEthernetO/1 dikonfigurasi sebagai trunk port ke router. Dengan konfigurasi ini, PCO dan PC1 berada di VLAN 10, PC2 dan PC3 di VLAN 20, serta komunikasi antar VLAN dapat dilakukan melalui router.

Konfigurasi sub-interface untuk VLAN 10 dan VLAN 20




Langkah pertama adalah masuk ke mode konfigurasi dengan perintah enable dan configure terminal, kemudian masuk ke interface FastEthernetO/O menggunakan interface faO/O, lalu mengaktifkannya dengan perintah no shutdown.

Selanjutnya, dibuat sub-interface untuk masing-masing VLAN. Untuk VLAN 10, digunakan perintah interface fa0/0.10, kemudian dikaitkan dengan metode VLAN 802.1Q encapsulation menggunakan encapsulation dot1Q 10, diikuti dengan konfigurasi 192.168.10.1/27 dengan perintah alamat IΡ address ip 255.255.255.224, 192.168.10.1 dan diaktifkan dengan no shutdown.

Hal yang sama dilakukan untuk VLAN 20, dengan masuk ke interface fa0/0.20, menggunakan encapsulation dot1Q 20, mengatur alamat IP 192.168.10.33/27 dengan ip address 192.168.10.33 255.255.255.224, serta mengaktifkannya dengan no shutdown. Dengan konfigurasi ini, router dapat menghubungkan VLAN 10 dan VLAN 20, memungkinkan komunikasi antar VLAN melalui inter-VLAN routing.


Konfigurasi IP pada PC



Konfigurasi IP pada PC dilakukan dengan mengatur alamat IP, subnet mask, dan gateway sesuai dengan VLAN yang telah ditentukan. Pada PCO (VLAN 10), masuk ke Network Settings, kemudian atur IP Address menjadi 192.168.10.10, Subnet Mask 255.255.255.224, dan Default Gateway 192.168.10.1.

Langkah yang sama dilakukan pada PC1 (VLAN 10) dengan IP Address 192.168.10.20, Subnet Mask 255.255.255.224, dan Gateway 192.168.10.1. Untuk PC2 (VLAN 20), atur IP Address 192.168.10.34, Subnet Mask 255.255.255.224, serta Gateway 192.168.10.33. Sedangkan pada PC3 (VLAN 20), konfigurasikan IP Address 192.168.10.44, Subnet Mask 255.255.255.224, dan Gateway 192.168.10.33.

Uji Ping




Uji konektivitas dilakukan dengan ping ke gateway dari masing-masing PC. PCO (192.168.10.10) menguji koneksi ke 192.168.10.1, sedangkan PC2 (192.168.10.34) menguji 192.168.10.33. Jika mendapat reply, konfigurasi IP dan VLAN sudah benar.

Selanjutnya, lakukan pengujian lintas VLAN dengan ping antar-PC berbeda VLAN seperti PCO ke PC2, PC1 ke PC2, dan PC2 ke PC3. Jika semua ping berhasil, maka VLAN dan inter-VLAN routing sudah berfungsi dengan baik.

Fungsi dari uji konektivitas ini adalah untuk memastikan bahwa konfigurasi VLAN dan inter-VLAN routing sudah berjalan dengan benar. Ping ke gateway digunakan untuk memverifikasi bahwa setiap PC dapat berkomunikasi dengan router sebagai gerbang keluar jaringan.

Sementara itu, ping antar VLAN bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat di VLAN berbeda dapat saling berkomunikasi melalui router. Jika semua pengujian berhasil, berarti jaringan telah dikonfigurasi dengan baik dan komunikasi antar perangkat berjalan tanpa hambatan.


Topologi Skenario 2



Skenario 2 menggunakan konfigurasi menggunakan 2 Router Cisco 1841, 2 Switch Cisco Catalyst 2960, dan 4 PC. Kabel straight-through digunakan untuk menghubungkan router ke switch serta switch ke PC, sedangkan kabel serial atau cross-over dipakai untuk menghubungkan kedua router secara langsung. Router 1 dihubungkan ke Switch 1 melalui port FastEthernetO/O ke FastEthernetO/1, dan Router 2 dihubungkan ke Switch 2 dengan cara yang sama.

Selanjutnya, PCO dan PC1 dihubungkan ke Switch 1, sementara PC2 dan PC3 dihubungkan ke Switch 2. Konfigurasi fisik ini memungkinkan masing-masing segmen jaringan berkomunikasi melalui router yang saling terhubung.


Konfigurasi Router



Konfigurasi router dimulai dengan mengaktifkan antarmuka yang diperlukan. Pada Router 1, interface FastEthernetO/O dikonfigurasi dengan IP 192.168.10.1/27 untuk komunikasi dengan jaringan lokal, sedangkan FastEthernetO/1 menggunakan IP 10.10.10.1/30 untuk koneksi ke Router 2. Pada Router 2, FastEthernetO/O dikonfigurasi dengan IP 192.168.10.33/27, sementara FastEthernetO/1 diberi IP 10.10.10.2/30 untuk terhubung ke Router 1.

Fungsi konfigurasi ini adalah memastikan setiap router memiliki IP yang sesuai untuk komunikasi dengan jaringan lokal masing-masing serta membangun koneksi antar-router menggunakan subnet point-to-point (10.10.10.0/30) agar dapat saling berkomunikasi.


Routing antar Router



Untuk memungkinkan komunikasi antar jaringan di kedua router, routing statis dikonfigurasi. Pada Router 1, perintah ip route 192.168.10.32 255.255.255.224 10.10.10.2 digunakan untuk mengarahkan paket menuju jaringan 192.168.10.32/27 melalui Router 2 dengan gateway 10.10.10.2. Pada Router 2, perintah ip route 192.168.10.0 255.255.255.224 10.10.10.1 diterapkan agar paket menuju jaringan 192.168.10.0/27 dapat dikirim melalui Router 1 dengan gateway 10.10.10.1.

Fungsi dari konfigurasi ini adalah memastikan setiap router mengetahui jalur menuju jaringan lain, sehingga perangkat di VLAN yang berbeda dapat saling berkomunikasi melalui routing statis.

Uji Ping antar Router



Untuk menguji konektivitas antar router, lakukan ping dari Router 1 ke Router 2 (ping 10.10.10.2) dan sebaliknya (ping 10.10.10.1). Jika reply diterima, koneksi antar router sudah berfungsi. Selanjutnya, uji komunikasi antar VLAN dengan ping dari PCO (192.168.10.10) ke PC2 (192.168.10.34) dan PC1 ke PC3. Jika berhasil, berarti routing antar jaringan berjalan dengan baik.

Uji ping ini berfungsi untuk memastikan konektivitas antar router dan memverifikasi konfigurasi routing statis, serta mendeteksi potensi kesalahan jaringan.