

## Сетевое программирование в .Net Framework

## Урок № 1 Введение в сети, сокеты

## Содержание урока:

- 1. Что такое сетевое программирование?
- 2. Цели и задачи сетевого программирования
- 3. Что такое сеть?
- 4. Типы сетей
- 5. Модель OSI
- 6. Базовые термины
  - а. Сетевые протоколы
  - b. IP адрес
  - с. Сокет
  - d. Порт
- 7. Типы сокетов
- 8. Класс Socket
  - а. Общая последовательность вызовов для серверной и клиентской части
  - b. Цели и задачи класса Socket
  - с. Анализ методов необходимых для построения серверной части
    - Метод Bind
    - Метод Listen
    - Метод Ассерt
    - Методы Receive/Send
    - Mетод Close
  - d. Анализ методов необходимых для построения клиентской части
    - Метод Connect
    - Методы Receive/Send
    - Mетод Close
- 9. Пример построения клиент/серверного приложения с использованием сокетов
- 10. Асинхронные сокеты
  - а. Цели и задачи асинхронных сокетов
  - b. Общая последовательность вызовов для серверной и клиентской части
  - с. Анализ методов необходимых для построения серверной части
    - Метод BeginAccept



- Метод BeginReceive
- Mетод BeginSend
- Метод EndAccept
- Meтод EndReceive
- Метод EndSend
- d. Анализ методов необходимых для построения клиентской части
  - Метод BeginConnect
  - Метод BeginReceive
  - Mетод BeginSend
  - Метод EndConnect
  - Метод EndReceive
  - Mетод EndSend

В этом уроке мы с Вами начинаем рассмотрение нового учебного курса под названием «сетевое программирование». Как видно из названия курса, технологии, которые мы здесь будем изучать, имеют прямое отношение к программированию приложений, предназначенных для взаимодействия между несколькими компьютерами по сети.

Начиная с шестидесятых годов XX века, в мире начались работы по созданию сетей передачи данных. Первая публичная демонстрация возможности взаимодействия нескольких компьютеров с использованием телефонных сетей состоялась 29 октября 1969 года в 21:00. Сеть состояла из двух терминалов, один из которых находился в Калифорнийском университете, а второй на расстоянии 600 км от него — в Стэндфордском университете.

Разработка координировалась агентством передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA). При этом одной из наиболее существенных особенностей созданной сети была отказоустойчивость, то есть даже при разрушении части сети (например, в результате ядерного удара по территории страны), оставшаяся часть сети могла продолжать работу.

Так, собственно, начиная с 70 годов XX века и началось использование сетей передачи данных. Естественно, возникла необходимость писать программное обеспечение, предназначенное для обеспечения взаимодействия программных продуктов между собой.



Однако в то время сеть ещё не могла легко взаимодействовать с другими сетями, построенными на других технических стандартах. К концу 1970-х годов начали бурно развиваться протоколы передачи данных, которые были стандартизированы к середине 80х годов.

До 90х годов XX века сеть в основном использовалась для пересылки электронной почты, тогда же появились первые списки почтовой рассылки, новостные группы и доски объявлений.

С 1 января 1983 года сеть ARPA стала использовать для работы протокол TCP/IP вместо протокола NCP. TCP/IP успешно применяется до сих пор для объединения (или, как ещё говорят, «наслоения») сетей. Именно тогда же (в 1983 году) за сетью ARPA закрепился термин «Internet».

При таком бурном развитии сетей передачи данных появился новый класс приложений, существование которых невозможно в отрыве от сети. Такие приложения получили название **клиент-серверных** приложений.

При работе в сети один компьютер выступает в роли *сервера*, а второй подключается к нему в качестве *клиента*, при этом подразумевается, что оба компьютера должны использовать один и тот же способ подключения (например, тип кабеля, размах сигнала, способ модуляции) и использовать один и тот де «язык» для общения.

Чтобы стандартизовать способы обмена между компьютерами, используются специальные наборы правил обмена данными, называемыми **протоколами** передачи данных.

При этом задача разбивается как минимум на две части: часть логики приложения реализуется на сервере, а часть логики – на клиенте. При этом чаще всего в серверной части не предусматривается наличие пользовательского интерфейса. Более того, клиентская часть зачастую представляет собой пользовательский интерфейс со средствами взаимодействия по сети с сервером.

Клиент-серверные приложения позволяют распределять вычислительные задачи между несколькими компьютерами в сети, что позволяет оптимизировать задачи, выполняемые на нескольких машинах.

Клиент-серверные приложения также позволяют разбивать задачи на части, задавая решение одной задачи нескольким компьютерам в



сети, такая технология получила название технологии **распределённых вычислений**.

Таким образом, мы можем вывести основную цель разработки сетевых приложений — это создание эффективного и безопасного взаимодействия различных компьютеров находящихся как в локальных сетях (intranet), так и разбросанных по всему миру (internet).

Давайте определимся с терминами, которые мы будем вводить в настоящем уроке. Итак, первое, что мы должны определить, это что понимать под словом «сеть».

# Сеть – это группа компьютеров или устройств, соединённых между собой каналами связи.

Все эти устройства (компьютеры, маршрутизаторы, шлюзы, принтеры) называют узлами сети. Узлы между собой соединяются каналами, в качестве которых могут использоваться любые линии связи (кабельные, кабельные оптические, оптические атмосферные, радио и т.д.). По этим **каналам связи** узлы сети могут взаимодействовать между собой, передавая друг другу **сообщения**.

По своим размерам сети подразделяются на **локальные**, объединяющие узлы в пределах одного здания или в группе близкорасположенных зданий в пределах района и **глобальные**, объединяющие между собой несколько локальных сетей.

В целях формализации протоколов обмена данными по каналам связи организацией ISO была принята как стандарт модель протоколов, получившая название семиуровневой модели OSI (Open System Interconnection). В рамках этой модели были выделены основные задачи взаимодействия узлов в сети.

У каждого уровня модели OSI есть особое назначение и каждый из них связан с уровнем находящимся выше и ниже текущего.

### Вот эти семь уровней:

7	прикладной (Application),
6	представительный (Presentation),
5	сеансовый (Session),
4	транспортный (Transport),



3	сетевой (Network),
2	канальный (Data Link)
1	физический (Physical)

Проблема взаимодействия двух компьютеров по сети может решиться только в том случае, если программист, который программирует это взаимодействие, чётко понимает работу сети.

Вы только что прослушали курс «Введение в сетевые технологии», в котором вы подробно изучали модель OSI, построение и принципы функционирования локальных и глобальных сетей.

Давайте кратко напомню вам о назначении того или оного уровня модели OSI и покажу вам те моменты которые в первую очередь интересуют программиста.

На **физическом уровне** определяется среда передачи данных способы кодирования передаваемой информации, разъёмы и кабели, применяемые для построения сети.

Программисту, занимающемуся решением прикладных задач на этом уровне делать нечего.

**Канальный уровень,** во-первых, проверяет доступность среды передачи. Во-вторых, реализует механизмы обнаружения и коррекции ошибок.

**Сетевой** уровень (Network layer) служит для образования единой транспортной системы, объединяющей несколько сетей. При этом эти сети могут использовать абсолютно разные принципы передачи информации и быть организованными совершенно произвольно по структуре!

На этом уровне используется логическая адресация узлов (в отличие от физических адресов канального уровня). Дело в том, что физические адреса канального уровня можно использовать только внутри локальной сети.

Обычно (или привычно) на сетевом уровне используется протокол IP, то есть каждому узлу в сети присваивается некий уникальный для данной сети IP адрес.



Программист при реализации сетевого приложения должен знать IP адрес узла, к которому он хочет подключиться и IP адрес узла, к которому будет произведено подключение.

На сетевом уровне программист создаёт специальный объект сетевого API – socket (гнездо), который связывается с конкретным сетевым адресом и типом транспортного протокола.

Используя сокет, программист может осуществить взаимодействие с другим сокетом в сети.

Следующий уровень - транспортный. И тут придется поговорить транспортном подробнее. Поскольку на уровне впервые Ha транспортном сталкиваемся С приложениями. уровне сталкиваемся с понятием **порта** или конечной точкой (end point), которая описывает приложение готовое принять сетевое соединение или подключиться к приложению, находящемуся на другом узле сети. На транспортном уровне программист должен выбрать, какой из протоколов он будет использовать. Существует несколько широко распространённых транспортного уровня. Наиболее часто используется программистами протоколы TCP(Transmission Control Protocol) (User Datagram Protocol), немного реже - протокол RTP (Real-time Transport Protocol) и другие.

**ТСР** протокол используется когда необходима гарантия доставки пакетов к удалённому узлу. При работе через протокол ТСР клиент в начале сеанса связи устанавливает соединение с сервером, а по окончании – разрывает соединение. Передача данных возможна только при наличие соединения. При этом принимающая сторона отсылает передающей стороне подтверждение получения данных, в случае искажения передаваемых данных или при их утере, передающая сторона повторяет передачу пакета.

В протоколе **UDP** передача данных осуществляется без гарантии доставки и без поддержания постоянного соединения. Обеспечение целостности передачи данных должно осуществляется протоколами верхних уровней или игнорироваться.

Протокол UDP часто используется там, где важна скорость передачи, а частью данных можно пренебречь.

Если важно сохранение последовательности передаваемых кадров, то имеет смысл воспользоваться протоколом RTP, который обычно применяется при передаче мультимедийных данных (речь, видео).



Протокол RTP базируется на протоколе UDP и отличается только тем, что в составе каждого пакета присутствует информация, позволяющая восстанавливать последовательность пакетов, существовавшую при передаче.

**Сеансовый** уровень определяет порядок установки соединения, то есть порядок инициализации сессии, порядок её проведения. **Реализация этого уровня полностью ложится на плечи программиста**.

Именно на этом уровне определяется порядок обмена сообщениями между клиентским сокетом и сокетом на сервере.

На **представительном** уровне определяется форма передаваемого сообщения. Здесь программист выбирает представление своего сообщения, то есть, в каком виде он будет передавать и принимать данные, то ли в виде бинарной последовательности, то ли в виде команд в текстовом режиме (ASCII или UNICODE), а может быть имеет смысл передавать данные в XML, или сериализовать их в Soap? Применить шифрование или не применять? Эти вопросы представительского уровня нужно решать при разработке собственного стека протоколов сетевого обмена.

**Прикладной (Application)** – это самый верхний уровень модели **OSI**. Этот уровень реализует функциональность верхнего уровня, такую как передача почты (SMTP), получение почтовых сообщений от удалённого сервера (POP), передача файлов по сети (FTP и TFTP), просмотр web-страниц (HTTP и HTTPS), передачу голоса через VoIP (SIP) и другие стандартные протоколы. Программист при разработке собственных приложений для решения тривиальных должен строго следовать соответствующему протоколу.

Если в процессе работы возникнет необходимость (а она возникает очень часто) разработать собственный протокол прикладного уровня, то необходимо очень тщательно прорабатывать систему команд серверу своего протокола и систему ответов от сервера.

Итак, это все семь уровней модели **OSI**. как вы заметили, в модели отделены программная и аппаратная часть структуры сети. Первые два уровня - это уровни, которые работают с аппаратными средствами сети, они зависят от топологии сети, сетевого оборудования. Остальные верхние пять уровней очень мало зависят от технических особенностей построения сети. Вы можете перейти на другую сетевую технологию, но



это не потребует никаких изменений в программных средствах верхних уровней.

Приведу простой пример отправки почтового сообщения через сервер SMTP. Это можно сделать, используя программу telnet – очень полезную утилиту, позволяющую установить TCP соединение (транспортный уровень) с удалённым узлом (сетевой уровень) и обеспечить передачу команд (прикладной уровень) в виде ASCII строки (представительский уровень). Telnet клиент инициализирует соединение (сеансовый уровень) с SMTP сервером при помощи команды: telnet smtp.mail.ru:

```
С\Windows\system32\cmd.exe


Microsoft Windows [Uersion 6.1.7600]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.

С:\Users\Alexandr>telnet smtp.mail.ru 25
```

где smtp.mail.ru – имя узла, а 25 – стандартный TCP порт SMTP сервера.

Кстати обладатели Windows 7 pro должны установить себе Telnet клиент через оснастку «программы и компоненты» -> «включение или отключение компонентов windows» панели управления, Telnet нам очень понадобиться на стадии тестирования сетевых приложений, кроме того, включите простые службы TCP/IP, они нам также понадобятся для тестирования простых клиентских приложений:





После установки соединения с smtp сервером сервер отсылает клиенту строку, содержащую код 220 (готовность) и информацию о себе. Клиент посылает серверу приветствие «ehlo» (то есть сервер первым передаёт клиенту, а клиент отвечает серверу – порядок общения определяется сеансовым уровнем).

Обмен данными происходит в виде строк в семибитной кодировке ASCII, что определяется представительским уровнем протокола SMTP.

Команды, отдаваемые серверу, и получаемые от сервера ответы определяются прикладным уровнем и описаны в соответствующем документе RFC-821 (RFC-2821 для ESMTP).

Ознакомиться с соответствующими документами можно на сайте <a href="http://ietf.org">http://ietf.org</a>.

Ну, в общем, то приблизительно так:



Правда, я в конце не отправил письмо, а то получатель, адрес которого я выдумал, очень бы удивился, получив письмо от неизвестного ему адресата. Кроме того сервер smtp.mail.ru ещё требует процедуры аутентификации, которая отсутствует в приведенном выше фрагменте. И не забывайте, что в заголовке письма будет записан IP адрес отправителя.

Возможность взаимодействия с другими системами по сети в операционных системах семейства Windows NT обеспечивается при помощи сокетов – совместимого и почти полного аналога библиотеки Berkeley Sockets – разработанной в 1983 году для упрощения реализации сетевого взаимодействия в операционных систем семейства UNIX.



Сам термин SOCKET переводиться как гнездо или розетка (этим термином называли гнезда на телефонных станциях с ручной коммутацией).

В операционных системах, начиная с Windows NT, применяется вторая версия библиотеки Windows Sockets. Эта библиотека полностью доступна разработчику на WinAPI, но она содержит неуправляемый код. Естественно, что создатели .Net Framework создали управляемую библиотеку, которая инкапсулирует в себе вызовы неуправляемого кода, предоставляя разработчику удобный инструмент для написания сетевых приложений.

При этом, поскольку этот инструмент полностью совместим с неуправляемой библиотекой WinSock2 и с Berkeley Sockets UNIX систем, то это позволяет строить распределённые системы, в которых узлы могут функционировать на разных платформах.

Классы для работы с сетью находятся в пространствах имён System.Net и System.Net.Sockets;

## Класс System.Net.Sockets.Socket

Итак, класс Socket – это класс, реализующий на платформе Microsoft.Net Framework интерфейс сокетов Berkeley. Как указывается в MSDN, Socket имеет набор методов и свойств для реализации сетевого взаимодействия. Класс Socket позволяет выполнять передачу и приём данных с использованием любого из коммуникационных протоколов, имеющихся в перечислении ProtocolType, таких как:

Имя члена	Описание
IP	Протокол IP.
Icmp	Протокол ICMP.
Igmp	Протокол IGMP.
Ggp	Протокол GGP.
IPv4	Протокол IPv4.
Тср	Протокол ТСР.
Pup	Протокол PUP.
Udp	Протокол UDP.
Idp	Протокол IDP.
IPv6	Протокол IPv6.
Raw	Протокол Raw IP.



Ipx	Протокол IPX.
Spx	Протокол SPX.
SpxII	Протокол SPXII.

Полный список поддерживаемых протоколов вы можете увидеть в MSDN.

В зависимости от назначения объекта класса Socket, сокеты делятся на активные и пассивные.

Активный сокет предназначен для установления соединения с удалённым сервером со стороны клиента.

Пассивный сокет – это серверный сокет, ожидающий соединения с ним от клиентов.

В зависимости от назначения сокета (активный или пассивный) отличается и алгоритм работы с ним.

Кроме того, существует понятие синхронного и асинхронного сокета.

Дело в том, что при организации обмена сообщениями с использованием сокетов мы должны предусмотреть механизм позволяющий обслуживать всех подключившихся клиентов. При использовании синхронных сокетов для решения этой проблемы обычно используется механизм обеспечения многозадачного выполнения платформы.

В отличие от синхронных, в асинхронных сокетах присутствует встроенный механизм многопоточной обработки событий, что позволяет производить обмен данными в асинхронном режиме.

# Установление соединения со стороны клиента синхронного соединения с использованием протокола TCP:

Для того чтобы установить соединение со стороны клиента необходимо сделать следующее:

1. Создать объект типа Socket, указав ему тип сети (в приведенном ниже примере AddressFamily.InterNetwork (IPv4), тип



- транспортного протокола SocketType.Stream (TCP) и ProtocolType);
- 2. Вызвать метод Connect, передав ему в качестве параметра объект класса IPEndPoint, инкапсулирующий в себе IP адрес удалённой машины и порт, к которому необходимо подключиться.
- 3. В случае успешного соединения можно начинать обмен сообщениями в соответствии с протоколами прикладного, представительского и сеансового уровней, используя метод Send для отправки сообщений и Receive для получения.

```
IPAddress ip=IPAddress.Parse("207.46.197.32");
IPEndPoint ep = new IPEndPoint(ip, 80);
Socket s = new Socket (AddressFamily.InterNetwork,
                   SocketType.Stream, ProtocolType.IP);
try{
         s.Connect(ep);
         if (s.Connected)
              String strSend="GET\r\n\r\n";
              s.Send(System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(strSend));
              byte[] buffer = new byte[1024];
              int 1;
              do
              {
                   l = s.Receive(buffer);
                    textBox1.Text +=
                       System. Text. Encoding. ASCII. GetString (buffer, 0, 1);
               \} while (1 > 0);
         }
         else
              MessageBox.Show("Error");
      catch (SocketException ex)
           MessageBox.Show(ex.Message);
```

В приведенном выше примере мы подключились к порту 80 (стандартный порт прикладного протокола http) удалённого хоста 207.46.197.32 (Microsoft.com) и отправили туда стандартный GET запрос (в соответствии со спецификацией HTTP1.0). Сервер вернул нам содержимое запрошенной страницы по умолчанию (протокол HTTP1.0 не поддерживает работу с виртуальными хостами).

## КОМПЬЮТЕРНАЯ АКАДЕМИЯ «ШАГ»



Обратите внимание, что нам пришлось перекодировать строки в массивы байтов в кодировке ASCII, поскольку формат передаваемых данных определяется на представительском уровне протокола HTTP.

После работы с сокетом его необходимо корректно закрыть, для этого последовательно вызывается метод Shutdown для блокировки передачи данных и Close для освобождения управляемых и неуправляемых ресурсов, использующихся сокетом.

Метод Shutdown принимает в качестве параметра перечисление SocketShutdown, в зависимости от значения которого запрещается дальнейшая отправка или (и) получение сообщений.

Для корректного завершения работа с сокетом добавляем следующий блок кода:

```
finally{
      s.Shutdown(SocketShutdown.Both);
      s.Close();
}
```

# Принимаем соединение со стороны сервера в синхронном режиме с установлением соединения (TCP): (работа с пассивным сокетом в синхронном режиме)

Для того чтобы создать сокет, принимающий TCP соединение на стороне сервера и обеспечить обмен данными с подключившимся клиентом необходимо сделать следующее

- 1. Создать объект типа Socket, указав ему тип сети (в приведенном ниже примере AddressFamily.InterNetwork (IPv4), тип транспортного протокола SocketType.Stream (TCP) и ProtocolType);
- 2. Связать полученный сокет с IP адресом и портом на сервере, вызвав метод Bind сокета. В качестве параметра Bind принимает объект класса IPEndPoint, инкапсулирующий в себе IP адрес сервера и порт, к которому будут подключиться клиенты.
- 3. Установить сокет в состояние прослушивания, вызвав метод Listen и передав ему в качестве параметра размер очереди ожидающих обработки подключений.
- 4. Внутри цикла вызывается метод Accept, вызов которого является блокирующим для данного потока выполнения. Метод Accept при подключении клиента разблокирует поток и



- возвращает порождённый им новый объект Socket, через который происходит обмен сообщениями с удалённым клиентом. При этом номер порта у порождённого сокета отличается от номера порта, через который осуществляется прослушивание.
- 5. После завершения обмена сообщениями через сокет, который был получен из метода Accept, этот сокет закрывается, и вновь вызывается Accept до подключения нового клиента.

В приведенном ниже примере происходит ожидание подключения к порту 1024 на IP 127.0.0.1 (localhost), после подключения клиента ему сбрасывается строка, содержащая текущее время и дату, а в окно консоли выводится IP адрес клиента и номер порта удалённого клиента:

```
Socket s = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream,
ProtocolType.IP);

IPAddress ip = IPAddress.Parse("127.0.0.1");
IPEndPoint ep = new IPEndPoint(ip, 1024);

s.Bind(ep);
s.Listen(10);

try
{
    while (true)
    {
        Socket ns = s.Accept();
        Console.WriteLine(ns.RemoteEndPoint.ToString());
        ns.Send(System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(DateTime.Now.ToString()));
        ns.Close();
    }
}
catch (SocketException ex)
{
        Console.WriteLine(ex.Message);
}
```

Проверить работу данной программы можно с помощью утилиты telnet, выполнив подключение на localhost (127.0.0.1) к порту 1024.




```
C:\Windows\system32\cmd.exe

Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.

C:\Users\Alexandr>telnet localhost 1024
```

Примерный вид работающего сервера и клиента ниже.



Естественно, если вы укажете в методе Bind IP адрес вашего сетевого интерфейса, то и подключаться необходимо будет, также используя этот адрес.

### Работа в асинхронном режиме

Такой простой метод взаимодействия между клиентом и сервером, как применён в примере выше конечно имеет право на существование, но он не лишён ряда недостатков, а именно, если клиенту необходимо



достаточно долго поддерживать соединение с сервером, то пока клиент не освободит сокет, никто другой не сможет подключиться к серверу.

Выход из этой ситуации есть и он очевиден, нужно применить многопоточную обработку, то есть взаимодействие с каждым из клиентов производить в отдельном потоке выполнения, то есть применить асинхронную обработку. Конечно, можно реализовать многопоточную обработку вручную, как показано в примере ниже:

```
class Server
    delegate void ConnectDelegate (Socket s);
    delegate void StartNetwork(Socket s);
    Socket socket;
    IPEndPoint endP;
    public Server(string strAddr, int port)
        endP = new IPEndPoint(IPAddress.Parse(strAddr), port);
    void Server Connect(Socket s)
        s.Send(System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(DateTime.Now.ToString()));
        s.Shutdown (SocketShutdown.Both);
        s.Close();
    void Server Begin(Socket s)
        while (true)
        {
            try
                while (s!=null)
                    Socket ns = s.Accept();
                    Console.WriteLine(ns.RemoteEndPoint.ToString());
                    ConnectDelegate cd = new ConnectDelegate(Server Connect);
                    cd.BeginInvoke(ns, null, null);
            }
            catch (SocketException ex)
                Console.WriteLine(ex.Message);
        }
    public void Start()
        if (socket != null)
            return;
        socket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream,
ProtocolType.IP);
        socket.Bind(endP);
```



```
socket.Listen(10);
        StartNetwork start = new StartNetwork(Server Begin);
        start.BeginInvoke(socket, null, null);
    public void Stop()
        if (socket != null)
        {
            try
            {
                socket.Shutdown(SocketShutdown.Both);
                socket.Close();
                socket = null;
            catch (SocketException ex)
class Program
    static void Main(string[] args)
        Server s = new Server("127.0.0.1", 1024);
        s.Start();
        Console.Read();
        s.Stop();
```

В данном примере при выполнении подключения со стороны клиента создаётся делегат для обработки соединения с клиентом. Причём этот делегат запускается асинхронно, что обеспечивает выполнение взаимодействия с подключившимся клиентом в отдельном потоке. Сам слушающий сокет также запущен в отдельном потоке.

Вам приведенный выше код не показался слишком сложным? Надеюсь, что нет. Но, тем не менее, его можно значительно упростить. Дело в том, что сокеты сами по себе умеют работать асинхронно, без написания дополнительного кода

Для обеспечения возможности асинхронной работы в классе Socket предусмотрен набор соответствующих методов:

Имя	Описание
AcceptAsync	Начинает асинхронную операцию, чтобы принять
	попытку входящего подключения.
BeginAccept	Перегружен. Начинает асинхронную операцию, чтобы

## КОМПЬЮТЕРНАЯ АКАДЕМИЯ «ШАГ»



	принять попытку входящего подключения.
BeginConnect	Перегружен. Начинает выполнение асинхронного
	запроса для подключения к удаленному узлу.
BeginDisconnect	Начинает выполнение асинхронного запроса для
	отключения от удаленной конечной точки.
BeginReceive	Перегружен. Начинает выполнение асинхронного приема
	данных с подключенного объекта Socket.
BeginReceiveFrom	Начинает выполнение асинхронного приема данных с
	указанного сетевого устройства.
BeginReceiveMessageFrom	Начинает асинхронный прием заданного числа байтов
	данных в указанное место буфера данных, используя
	заданный объект SocketFlags, а также сохраняет
	конечную точку и информацию пакета.
BeginSend	Перегружен. Выполняет асинхронную передачу данных
	на подключенный объект Socket.
BeginSendFile	Перегружен. Выполняет асинхронную передачу файла на
	подключенный объект Socket.
BeginSendTo	Выполняет асинхронную передачу данных на указанный
_	удаленный узел.
ConnectAsync	Начинает выполнение асинхронного запроса для
	подключения к удаленному узлу.
DisconnectAsync	Начинает выполнение асинхронного запроса для
	отключения от удаленной конечной точки.
EndAccept	Перегружен. Асинхронно принимает попытку входящего
	подключения.
EndConnect	Завершает ожидающий асинхронный запрос на
	подключение.
EndDisconnect	Завершает ожидающий асинхронный запрос на
	разъединение.
EndReceive	Перегружен. Завершает отложенное асинхронное чтение.
EndReceiveFrom	Завершает отложенное асинхронное чтение с
	определенной конечной точки.
EndReceiveMessageFrom	Завершает отложенное асинхронное чтение с
	определенной конечной точки. Этот метод также
	показывает больше информации о пакете, чем метод
F 10 1	EndReceiveFrom.
EndSend	Перегружен. Завершает отложенную операцию
E 10 1E.1	асинхронной передачи.
EndSendFile	Завершает отложенную операцию асинхронной передачи
E., 10 1T-	файла.
EndSendTo	Завершает отложенную операцию асинхронной отправки
D i A	в определенное местоположение.
ReceiveAsync	Начинает выполнение асинхронного запроса, чтобы
D in Fun	получить данные с подключенного объекта Socket.
ReceiveFrom	Перегружен. Получает датаграмму и сохраняет конечную



	точку источника.
ReceiveFromAsync	Начинает выполнение асинхронного приема данных с указанного сетевого устройства.
ReceiveMessageFrom	Получает указанное число байтов данных в указанное место буфера данных, используя заданный объект SocketFlags, а также сохраняет конечную точку и информацию пакета.
ReceiveMessageFromAsync	Начинает асинхронный прием заданного числа байтов данных в указанное место буфера данных, используя заданный объект SocketAsyncEventArgs.SocketFlags, а также сохраняет конечную точку и информацию пакета.
SendAsync	Выполняет асинхронную передачу данных на подключенный объект Socket.
SendPacketsAsync	Выполняет асинхронную передачу набора файла или буферов данных в памяти на подключенный объект Socket.
SendToAsync	Выполняет асинхронную передачу данных на указанный удаленный узел.

# Принимаем соединение со стороны сервера в асинхронном режиме с установлением соединения (TCP): (работа с пассивным сокетом в асинхронном режиме)

Для того чтобы создать сокет, принимающий TCP соединение на стороне сервера и обеспечить обмен данными с подключившимся клиентом в асинхронном режиме необходимо сделать следующее

- 1. Создать объект типа Socket, указав ему тип сети (в приведенном ниже примере AddressFamily.InterNetwork (IPv4), тип транспортного протокола SocketType.Stream (TCP) и ProtocolType.IP);
- 2. Связать полученный сокет с IP адресом и портом на сервере, вызвав метод Bind сокета. В качестве параметра Bind принимает объект класса IPEndPoint, инкапсулирующий в себе IP адрес сервера и порт, к которому будут подключиться клиенты.
- 3. Установить сокет в состояние прослушивания, вызвав метод Listen и передав ему в качестве параметра размер очереди ожидающих обработки подключений.

Первые три пункта полностью соответствуют алгоритму работы в синхронном режиме, а дальше будут отличия.



- 4. Необходимо создать делегат типа AsyncCallback и вызвать метод BeginAccept, передав ему в качестве параметра делегат и наш слушающий сокет.
- 5. При подключении клиента будет вызван делегат, которому в свойстве AsyncState параметра типа IAsyncResult придет наш слушающий сокет.
- 6. У полученного сокета вызывается метод EndAccept, который возвращает новый объект Socket, через который происходит обмен сообщениями с удалённым клиентом.
- 7. Снова вызывается BeginAccept, цикл работы повторяется.

Аналогично можно организовать и асинхронную отправку сообщения клиенту, используя метод BeginSend, передав ему делегат, который будет вызван по завершению операции отправки и сокет для обмена данными с клиентом.

Приведенный ниже пример запускает прослушивание соединения в асинхронном режиме и асинхронную отправку сообщения клиенту:

```
class AsyncServer
    IPEndPoint endP;
    Socket socket;
   public AsyncServer(string strAddr, int port)
        endP = new IPEndPoint(IPAddress.Parse(strAddr), port);
    void MyAcceptCallbakFunction(IAsyncResult ia)
        //получаем ссылку на слушающий сокет
        Socket socket=(Socket)ia.AsyncState;
        //получаем сокет для обмена данными с клиентом
        Socket ns = socket.EndAccept(ia);
        //выводим в консоль информацию о подключении
        Console.WriteLine(ns.RemoteEndPoint.ToString());
        //отправляем клиенту текущщее время асинхронно,
        //по завершении операции отправки будет вызван метод
        //MySendCallbackFunction
        byte[] sendBufer =
             System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(DateTime.Now.ToString());
```



```
ns.BeginSend(sendBufer, 0, sendBufer.Length, SocketFlags.None,
             new AsyncCallback (MySendCallbackFunction), ns);
        //возобновляем асинхронный Ассерt
        socket.BeginAccept(new AsyncCallback(MyAcceptCallbakFunction),
             socket);
    void MySendCallbackFunction(IAsyncResult ia)
        //по завершению отправки данных на клиента
        //закрываем сокет (если бы нам понадобился дальнейший
        //обмен данными, мы могли бы его здесь организовать)
        Socket ns=(Socket)ia.AsyncState;
        int n = ((Socket)ia.AsyncState).EndSend(ia);
        ns.Shutdown(SocketShutdown.Send);
        ns.Close();
    }
   public void StartServer()
        if (socket != null)
           return;
        socket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream,
ProtocolType.IP);
        socket.Bind(endP);
        socket.Listen(10);
        //начинаем асинхронный Accept, при подключении
        //клиента вызовется обработчик MyAcceptCallbakFunction
        socket.BeginAccept(new AsyncCallback(MyAcceptCallbakFunction),
              socket);
class Program
    static void Main(string[] args)
        AsyncServer server = new AsyncServer("127.0.0.1", 1024);
        server.StartServer();
        Console.Read();
```

Асинхронное программирование TCP сокета на стороне клиента может производиться с использованием метода BeginConnect для создания соединения со стороны клиента в асинхронном режиме. Кроме того, на стороне клиента можно использовать асинхронную передачу и приём сообщений точно также как и при программировании на стороне сервера.



## Использование класса Soket для работы по протоколу UDP в синхронном режиме

Если используется UDP, TO протокол без протокол есть соединения, отправки сообщений можно установления TO ДЛЯ воспользоваться методами SendTo, а для получения дейтаграмм можно применить методы ReceiveFrom.

Алгоритм работы с UDP слушающим сокетом следующий:

1. Создать объект типа Socket, указав ему тип сети (в приведенном ниже примере AddressFamily.InterNetwork (IPv4), тип транспортного протокола SocketType.Dgram (UDP) и ProtocolType.IP);

2. Связать полученный сокет с IP адресом и портом на сервере, вызвав метод Bind сокета. В качестве параметра Bind принимает объект класса IPEndPoint, инкапсулирующий в себе IP адрес сервера и порт, к которому будут подключиться клиенты.

```
socket.Bind(new IPEndPoint(IPAddress.Parse("10.2.21.129"), 100));
```

3. Вызвать у сокета метод ReceiveFrom, при этом выполнение текущего потока будет приостановлено до появления данных во входном буфере. ReceiveFrom возвращает количество считанных байт. Если размер буфера для чтения окажется недостаточным, то может возникнуть исключение SocketException;

```
int l=rs.ReceiveFrom(buffer, ref ep);
String strClientIP=((IPEndPoint)ep).Address.ToString();
String str = String.Format("\nПолучено от {0}\r\n{1}\r\n",
    strClientIP, System.Text.Encoding.Unicode.GetString(buffer, 0, 1));
```

4. Для передачи данных используется метод SendTo (описание этого метода я приведу позже, при разборе клиентского UDP сокета);



Поскольку вызов ReceiveFrom является блокирующим, то работу с ним можно вынести в отдельный поток выполнения, как это сделано в примере ниже.

```
delegate void AddTextDelegate(String text);
System. Threading. Thread thread;
Socket socket;
public Form1()
    InitializeComponent();
void AddText(String text)
    textBox1.Text+=text;
void RecivFunction(object obj)
    Socket rs=(Socket) obj;
    byte[] buffer = new byte[1024];
        EndPoint ep = new IPEndPoint(0x7F000000, 100);
        int l=rs.ReceiveFrom(buffer, ref ep);
        String strClientIP= ((IPEndPoint)ep).Address.ToString();
        String str = String.Format("\n\Pio\piy\thetae\theta0 or \theta1\r\n\theta1\r\n",
        strClientIP, System.Text.Encoding.Unicode.GetString(buffer, 0, 1));
        textBox1.BeginInvoke(new AddTextDelegate(AddText), str);
    } while (true);
private void button1 Click(object sender, EventArgs e)
    if (socket != null &&thread!=null)
        return;
    socket=new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Dgram, ProtocolType.IP);
    socket.Bind(new IPEndPoint(IPAddress.Parse("10.2.21.129"), 100));
    thread = new System.Threading.Thread(RecivFunction);
    thread.Start(socket);
private void button2 Click(object sender, EventArgs e)
    if (socket != null)
        thread.Abort();
        thread = null;
        socket.Shutdown(SocketShutdown.Receive);
        socket.Close();
        socket = null;
        textBox1.Text = "";
    }
```



Отправки сообщений по протоколу UDP не вызывает никаких вопросов:

Здесь мы просто создаём сокет и отправляем синхронное сообщения с использованием SendTo на целевой IP адрес.

Обратите внимание на то, что в качестве целевого узла я указал адрес широковещания свое подсети, то есть мои сообщения адресованы всем узлам в подсети.

#### Работа с UDP в асинхронном режиме

Кроме синхронной отправки сообщений, UDP сокет также поддерживает возможность работы в асинхронном режиме.

Для асинхронного чтения из UDP сокета используется метод BeginReceiveFrom, а для асинхронной отправки BeginSendTo.

Ниже я приведу пример асинхронного приёма сообщений через UDP сокет:

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
   if (socket != null)
      return;
   socket=new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Dgram,
ProtocolType.IP);
```



```
socket.Bind(new IPEndPoint(IPAddress.Parse("10.2.21.129"), 100));
    state.workSocket = socket;
    RcptRes = socket.BeginReceiveFrom(state.buffer,
        StateObject.BufferSize,
        SocketFlags.None,
        ref ClientEP,
        new AsyncCallback(Receive Completed), state);
void Receive Completed(IAsyncResult ia)
    try
        StateObject so = (StateObject)ia.AsyncState;
        Socket client = so.workSocket;
        if (socket == null)
            return;
        int readed = client.EndReceiveFrom(RcptRes, ref ClientEP);
        String strClientIP = ((IPEndPoint)ClientEP).Address.ToString();
        String str = String.Format("\nПолучено от {0}\r\n{1}\r\n",
            strClientIP, System.Text.Encoding.Unicode.GetString(so.buffer, 0,
readed));
        textBox1.BeginInvoke(new AddTextDelegate(AddText), str);
        RcptRes = socket.BeginReceiveFrom(state.buffer,
            StateObject.BufferSize,
            SocketFlags.None,
            ref ClientEP,
            new AsyncCallback(Receive Completed),
            state);
    catch (SocketException ex)
```

Отправка асинхронных сообщений через UDP сокет также не представляет труда:



```
socket);
}
void Send_Completed(IAsyncResult ia)
{
    Socket socket = (Socket)ia.AsyncState;
    socket.EndSend(SendRes);
    socket.Shutdown(SocketShutdown.Send);
    socket.Close();
}
```

И напоследок, мы привыкли обращаться к именам узлов не по IP адресу, а по DNS имени узла. Для разрешения имени узла в IP адрес (и наоборот) можно воспользоваться статическим классом System.Net.Dns, обязательно ознакомитесь с ним в MSDN;

Так метод этого класса GetHostAddresses возвращает массив IP адресов, связанных с данным доменным именем.

### Домашнее задание:

- 1. Написать сетевые часы с использованием дейтаграмного протокола. На сервере устанавливается служба отправки пакетов, содержащих информацию о текущем времени в локальную сеть. Клиенты отображают текущее время. Опционально можете сделать систему звонков.
- 2. Напишите систему обмена сообщениями между клиентами. Система должна использовать центральный сервер, к которому подключаются клиенты и оставляют на нём сообщения. Клиент, которому адресованы сообщения, получает их с сервера по запросу. Система должна использовать протокол, ориентированный на соединение (TCP).