
☆ Anki

q: Définition: Transformation thermodynamique

a: C'est le passage d'un état d'équilibre thermodynamique à un autre état d'équilibre thermodynamique

 \longrightarrow Le système passera par une succession d'états où il ne sera pas à l'équilibre.

Variables d'états constantes (État A)



Variables d'états constantes (État B)

Figure 1: Aux états A^\prime ou B^\prime , le système n'est pas à l'équilibre

★ Anki

q: Définition: Transformation (thermodynamique) élémentaire a: On parle de **transformation élémentaire** si entre deux instants proches (séparés par un

Sinon, on parle de **transformation finie** (transformation discontinue).

intervalle de temps arbitrairement petit dt), les variables d'états du système vont être très

Remarque:

proche.

 \longrightarrow On peut la penser comme une transformation continue.

q: Définition: Transformation (thermodynamique) quasi-statique a: Chaque état par lequel on passe durant la transformation est "infiniment proche" d'un état

d'équilibre. Une transformation quasi-statique est donc **très lente par nature**.

Exemple:

La notion de pression dépend du fait que le système est à l'équilibre.

Pour pouvoir mettre une valeur sur la pression pendant une transformation, il faut que cette transformation soit quasi-statique.

Types de transformations thermodynamiques

- Transformation monobare
- Transformation **isobare**
- Transformation monotherme
- Transformation isotherme
- Transformation isochore

a:

Types de transformations thermodynamiques

- Transformation **monobare**: pression extérieure P_{ext} reste constante
- Transformation **isobare**: quasistatique et la pression P à l'intérieur du système reste constante
- Transformation **monotherme**: température extérieure $T_{\rm ext}$ reste constante
- Transformation isotherme: quasistatique et la température T du système reste constante
- Transformation **isochore**: quasistatique et le volume V du système reste constant

Éléments de méthode:

- Une transformation est "mono—X" si le X extérieur reste constant pendant la transformation
- Une transformation est "iso-X" si elle est quasistatique et que le X intérieur reste constant.

🗘 Anki

q: Définition: Transformation polytropique d'ordre k

q: Definition: Transformation polytropique d'ordre k a: Une transformation est **polytropique d'ordre** k si elle est quasistatique et que PV^k reste

constant.

Exemple: Par exemple, pour k=1, on a PV constant, si on est face à un gaz parfait nRT est constant, donc si on ajoute pas de matière, la température reste constante (et la transformation est isotherme).

🗘 Anki

 $\mathbf{q} \text{:} \ \mathrm{D\acute{e}finition} \ \mathrm{Thermodynamique} \text{:} \ \mathrm{\acute{e}nergie} \ \mathrm{interne}, \ \mathrm{\acute{e}nergie} \ \mathrm{totale}$

a: On sépare:

• L'énergie mécanique $E_m=E_c+E_p$, qui décrit toutes les énergies macroscopiques (qui s'appliquent à un objet dans son ensemble, souvent à notre échelle)

• L'énergie interne $U=E_{c_{\mathrm{micro}}}+E_{p_{\mathrm{micro}}}$ qui décrit toutes les énergies microscopiques (somme d'énergies de particules individuelles).

→ Sera toujours liée aux variables d'état du système

On nomme E l'**énergie totale**, qui se <u>conserve</u> toujours et qui décrit un système dans son ensemble:

$$E = E_m + U$$

Remarque:

On observe une dissipation d'énergie sous forme de chaleur (et donc une augmentation de la température) là où il y a des frottements.

On inclus donc l'énergie perdu dans les frottements dans l'énergie interne d'un système (on parle de transfert de l'énergie mécanique vers l'énergie interne)

★ Anki

- q: Définition Thermodynamique:
- Transfert d'énergie
- TravailTransfert thermique
- a:
- d'une énergie en un autre type

 Travail, transfort d'énargie mécanique en énargie mécanique
- Travail: transfert d'énergie mécanique en énergie mécanique
- Transfert thermique: transfert d'énergie sans qu'il y ait de travail.

• Transfert d'énergie: déplacement d'énergie d'un endroit vers un autre ou la transformation

différentielle)

exacte)

- q: Notation: Transfert d'énergie vs variation d'énergie
- a: On différentie:
- Un transfert d'énergie, qu'on notera avec un δ (comme pour le travail élémentaire) (forme

• Une variation d'énergie avec un d (comme pour l'énergie cinétique) (différentielle totale

<^7 Δ

₹ A

q: De quelle pression parle-t-on quand on parle de pression *pendant un travail*?

a: Si on veut parler de travail des forces de pression, il faut qu'il y ait travail, or si il y a travail il

y a transfert d'énergie, et on est plus à l'équilibre.

Pour parler de pression pendant un travail, on utilisera la **pression extérieure**.

Travail des forces de pression au cours d'une transformation


a:

$$\delta W = -P_{\rm ext} \, \mathrm{d}V$$

$$W = -\int_{
m initial}^{
m final} P_{
m ext} \, {
m d}V$$

Éléments de preuve:

On prend un exemple assez simple:




On appelle \vec{F} la force exercée par la pression extérieur sur le système (à travers le piston).

On pose le travail élémentaire de la force \vec{F} :

$$\begin{split} \delta W &= \vec{F} \cdot \mathrm{d} \overline{OM} \\ &= -(P_{\mathrm{ext}} S) \, \mathrm{d} z \\ &= -P_{\mathrm{ext}} (S \, \mathrm{d} z) \end{split}$$

En prenant une situation un peu plus générale:



On peut généraliser la relation vue précédemment:

$$\delta W = -P_{\rm ext}\,{\rm d}V$$

Donc le travail au cours d'une transformation est:

$$W = -\int_{ ext{initial}}^{ ext{final}} P_{ ext{ext}} \, \mathrm{d}V$$

q: Thermodynamique: Travail Reçu ou Fourni

a: Volume V diminue pendant la transformation \Longrightarrow $\mathrm{d}V$, le changement élémentaire du volume sera négatif \Longrightarrow $\delta W>0$, travail **reçu**

Sinon, si le volume V augmente, le travail est \mathbf{fourni}

Remarque:

Convention: un travail positif est reçu et un travail négatif est fourni.

Exemple:

Il faut fournir du travail pour gonfler un ballon (luter contre la pression extérieur), et le ballon se dégonfle "tout seul" par le travail de la pression extérieur.

q:

Travail des forces de pression pour des transformations quasistatiques

a: \longrightarrow À chaque instant, on est infiniment proche d'un état d'équilibre et donc notamment d'un équilibre mécanique \Longrightarrow $P_{\rm ext}=P$


Donc, en supposant $P_{\mathrm{ext}} \approx P$, on a:

$$\delta W = -P_{\rm ext} \, \mathrm{d}V \approx -P \, \mathrm{d}V$$

On a donc

$$W = -\int_{\text{initial}}^{\text{final}} P \, \mathrm{d}V$$

C'est juste l'aire (opposée) sous la courbe du diagramme (P, V)!



Calculs de travaux de forces de pression

Pour différents types de transformations:

- Isochore
- Monobare
- Isobare
- Isotherme (dans le cadre d'un gaz parfait)

a: Pour différents types de transformations:

- Isochore: le volume reste constant, donc W=0 par définition
- Monobare: la pression extérieur reste constante, donc:

$$W = -\int_{ ext{initial}}^{ ext{final}} P_{ ext{ext}} \, \mathrm{d}V = - oldsymbol{P}_{ ext{ext}} oldsymbol{\Delta} oldsymbol{V}$$

• <u>Isobare</u>: la transformation est quasistatique et la pression interne reste constante, donc:

$$W = -\int_{ ext{initial}}^{ ext{final}} P_{ ext{ext}} \, \mathrm{d}V pprox - \int_{ ext{initial}}^{ ext{final}} P \, \mathrm{d}V = -oldsymbol{P} oldsymbol{\Delta} oldsymbol{V}$$

• <u>Isotherme</u> (dans le cadre d'un gaz parfait) la transformation est quasistatique, et la température reste constante, donc si on ajoute pas de matière, nRT reste constant:

$$W = nRT \ln\!\left(rac{V_{
m initial}}{V_{
m final}}
ight)$$

Éléments de preuve:

Pour Isotherme: nRT reste constant:

$$\begin{split} W &= -\int_{\text{initial}}^{\text{final}} P_{\text{ext}} \, \mathrm{d}V \approx -\int_{\text{initial}}^{\text{final}} P \, \mathrm{d}V \\ &= -\int_{\text{initial}}^{\text{final}} \frac{nRT}{V} \, \mathrm{d}V \\ &= -nRT[\ln V]_{\text{initial}}^{\text{final}} \\ &= nRT \ln \left(\frac{V_{\text{initial}}}{V_{\text{final}}}\right) \end{split}$$

Travail de la force de pression

Lors d'une transformation polytropique d'ordre k a:

$$W = -PV^k \int_{ ext{init}}^{ ext{final}} V^{-k} \, \mathrm{d}V$$

Éléments de preuve:

 PV^k est constant, donc:

$$\begin{split} W &= -\int_{\text{init}}^{\text{final}} P_{\text{ext}} \, \mathrm{d}V \approx -\int_{\text{init}}^{\text{final}} P \, \mathrm{d}V \\ &= -\int_{\text{init}}^{\text{final}} P V^k \frac{1}{V^k} \, \mathrm{d}V \\ &= -P V^k \int_{\text{init}}^{\text{final}} V^{-k} \, \mathrm{d}V \end{split}$$

On pose $C = PV^k$, la valeur qui reste constante. On a donc

$$C = P_{\text{init}} V_{\text{init}}^k = P_{\text{fin}} V_{\text{fin}}^k$$

Si k=1

$$\begin{split} W &= -C[\ln(V)]_{\text{init}}^{\text{fin}} \\ &= -C\ln\left(\frac{V_{\text{fin}}}{V_{\text{init}}}\right) \\ &= C\ln\left(\frac{V_{\text{init}}}{V_{\text{fin}}}\right) \\ &= PV\ln\left(\frac{V_{\text{init}}}{V_{\text{fin}}}\right) \end{split}$$

Si k > 1

$$\begin{split} W &= -C \left[\frac{1}{k-1} V^{1-k}\right]_{\text{init}}^{\text{fin}} \\ &= -\frac{C}{k-1} \times \left(\frac{1}{V_{\text{fin}}^{k-1}} - \frac{1}{V_{\text{init}}^{k-1}}\right) \\ &= \frac{1}{k-1} \times \left(\frac{C}{V_{\text{init}}^{k-1}} - \frac{C}{V_{\text{fin}}^{k-1}}\right) \\ &= \frac{1}{k-1} \times \left(\frac{P_{\text{init}} V_{\text{init}}^k}{V_{\text{init}}^{k-1}} - \frac{P_{\text{fin}} V_{\text{fin}}^k}{V_{\text{fin}}^{k-1}}\right) \\ &= \frac{P_{\text{init}} V_{\text{init}} - P_{\text{fin}} V_{\text{fin}}}{k-1} \end{split}$$

- q: Définition: Origine microscopique des transferts thermiques
 - a:
 - traduisent la non-conservation des transferts mécaniques: se manifestent donc dans le cadre

• De meme qu'on exprime l'agitation thermique microscopique avec la température macroscopique, les transferts thermiques expriment de manière macroscopique le

des forces non-conservatives

déplacement de cette agitation

q: Définition: Puissance thermique

a: On pose
$$\mathcal{P}_{\mathrm{th}}$$
 (en W) la puissance thermique, définie par:

On pose
$$\mathcal{P}_{ ext{th}}$$
 (en W) la puissance thermique, définie par:

 $\mathcal{P}_{\mathrm{th}} = \frac{\delta Q}{\mathrm{d}t}$ ou $\delta Q = \mathcal{P}_{\mathrm{th}} \, \mathrm{d}t$

(avec Q (en J) la notation pour les transferts thermiques, comme W est la notation pour les

travaux)

Types de transferts thermiques

- a: On répertorie trois types de transferts thermiques différents:
- <u>Convection thermique</u>: Déplacement de température pour une raison autre que l'agitation thermique.


Par exemple: on déplace physiquement un objet chaud ou un courant d'air chaud monte.

• <u>Diffusion thermique</u>: Diffusion microscopique de la température par l'agitation thermique



• Rayonnement:

Création d'ondes électromagnétique par agitation thermique, et création d'agitation thermique par l'interaction entre les ondes électromagnétiques et la matière.



Régime stationnaire - Notion de résistance thermique

Analogie entre Électricité et transferts thermiques:

Concept	Électricité	Thermique	
Différence de potentiel	Notion de tension: $V_1-V_2=U \; ({\rm volts})$ Énergie potentielle associée: $\vec{E}=-\overrightarrow{{\rm grad}} V$ Et on verra $\vec{\jmath},$ la densité volumique de courant: $\vec{\jmath}=\underbrace{\sigma}_{\rm conductivit\acute{e}} \vec{E}$	Différentiel thermique: ? $? \\ $	
Flux	En intégrant la densité de courant: on obtient le flux total (l'intensité) $I = \iint \vec{\jmath} \cdot \mathrm{d}\vec{S} \ (\mathrm{ampères})$ (On intègre sur une surface, typiquement un câble)	En intégrant la densité volumique thermique, on obtient le flux thermique: ?	
Résistance	On définit la résistance electrique par: $R = \frac{U}{I} \; (\text{ohms})$ Si on se place sur un cable de section S , et de longueur l , et de conductivité $\sigma \text{:}$ $R = \frac{1}{\sigma} \frac{l}{S} = \underbrace{\rho}_{\text{résistivité}} \frac{l}{S}$	Si on se place sur un objet de longueur l , de surface S et de conductivité thermique constant λ , on obtient de même la résistivité thermique:	

a:

Concept	Électricité	Thermique	
Différence de potentiel	Notion de tension:	Différentiel thermique:	
	$V_1 - V_2 = U$ (volts)	$T_1-T_2 \ ({\rm kelvins})$	
	Énergie potentielle associée:	Énergie potentielle associée:	
	$ec{E} = - \overrightarrow{\operatorname{grad}} V$	$-\overline{\operatorname{grad}}T$	
	Et on verra $\vec{\jmath}$, la densité volumique de courant:	Loi de Fourrier, avec $\overrightarrow{j_{ m th}}$ la densité volumique thermique:	
	$ec{\jmath} = \underbrace{\sigma}_{ ext{conductivit\'e}} ec{E}$	$\overrightarrow{j_{ ext{th}}} = - \underbrace{\lambda}_{egin{matrix} ext{conductivit\'e} \ ext{thermique} \ \end{array}} _{ ext{grad}} T$	
Flux	En intégrant la densité de courant: on obtient le flux total (l'intensité) $I = \iint \vec{\jmath} \cdot \mathrm{d}\vec{S} \ (\mathrm{amp\`eres})$	En intégrant la densité volumique thermique, on obtient le flux thermique:	
	(On intègre sur une surface, typiquement un câble)	$\phi_{ m th} = \iint \overrightarrow{j_{ m th}} { m d} ec{S} ({ m watts})$	
Résistance	On définit la résistance electrique par: $R = \frac{U}{I} \; (\text{ohms})$ Si on se place sur un cable de section S , et de longueur l , et de conductivité σ : $R = \frac{1}{\sigma} \frac{l}{S} = \underbrace{\rho}_{\text{résistivité}} \frac{l}{S}$	Si on se place sur un objet de longueur l , de surface S et de conductivité thermique constant λ , on obtient de même la résistivité thermique: $R_{\rm th} = \frac{1}{\lambda} \frac{l}{S} \; (\mathbf{K} \cdot \mathbf{W}^{-1})$	

Association en série ou en parallèle de résistances thermiques

a: De la même manière qu'on peut associer des résistance électriques en série ou en parallèle, on peut associer des résistances thermiques:

Si on place des objets les **uns après les autres** (par exemple: le double vitrage d'une fenêtre), on associe des résistances en série:

$$\phi_{\mathrm{th}}$$
 constante et les ΔT s'ajoutent.

On prouve de la même manière qu'en électricité que:

$$R_{
m th} = \sum_i R_{{
m th},i}$$

Si on place des objets les **uns à cotés des autres** (par exemple: différents pans de murs), on associe des résistances en parallèle:

 $\phi_{\rm th}$ s'ajoutent et les ΔT restent constante

$$\frac{1}{R_{\rm th}} = \sum_i \frac{1}{R_{{\rm th},i}}$$

Transfert surfacique entre solide et fluide - Loi de Newton

a: Supposons deux objets de température différente T_1 et T_2 qui sont posés l'un contre l'autre.

En général, il y a une petite épaisseur e entre les deux (et on retrouve alors une association en série comme vu précedemment)

Si un fluide est posé contre un solide, on suppose qu'il est en contact direct:

$$T_s$$
 S T_f Solide Fluide

En s'intéressant à la surface de contact S, le transfert thermique sera de la forme:

$$\mathcal{P}_{\mathrm{th},s\to f} = \underbrace{\underline{h}}_{\substack{\text{constante de proportionalit\'e}}} \big(T_s - T_f\big) S$$



q: Définition: Transformation adiabatique

a: Une transformation dans laquelle aucun transfert thermique ne s'opère.

ni dans un sens, ni dans l'autre.

Remarque:

⚠ Transformation adiabatique **n'est pas** synonyme de transformation isotherme ou monotherme! Il n'y a aucune implication,

☆ Anki

q: Conditions où l'on peut se ramener à une transformation adiabatique a: On ne dira pas toujours explicitement qu'il n'y a une absence de transferts

On peut s'y ramener:

thermique.

- Si la transformation s'effectue sur des objets avec des **parois calorifugées**, aucun transfert thermique ne s'opère.
- De même sur des objets avec des **parois athermanes**. (À l'inverse, des parois *diathermanes* laissent passer les transferts thermiques)
- Si les transferts s'effectuent **rapidement**, on considèreque les transferts thermiques n'ont pas le temps de s'opérer.

☆ Anki

q:

Lien Transformation adiabatique \leftrightarrow transformation monothermes et isothermes

a: Transformation monotherme

extérieur reste à température constante, ce qui implique très souvent un transfert thermique de l'extérieur vers l'intérieur.

 \longrightarrow Souvent non adiabatique

Transformation isotherme

extérieur reste à température constante, et en plus on est quasistatique, ce qui implique une réaction plutot lente

 \longrightarrow Souvent non adiabatique