

# **ELASTİK DALGA YAYINIMI**

**Prof.Dr. Eşref YALÇINKAYA  
(2016 - 2. DERS)**

E.YALÇINKAYA

1

**Geçtiğimiz ders;**

- **Titreşim**
- **Serbest titreşimler**
  - **Periyodik hareket**
  - **Basit harmonik hareket**


**Bu derste;**

- **Düzgün dairesel hareket**
- **Sönümlü harmonik hareket**

E.YALÇINKAYA


2

## 1. Hafta ödevi



E.YALÇINKAYA

3




E.YALÇINKAYA

4

## Düzgün Dairesel Hareket



**Q** noktası, yarıçapı **A** olan daire üzerinde **w** (radyan/sn) “açısal hızı” ile hareket etmektedir.




Herhangi bir anda **Q**'nun **x** ve **y** koordinatları;

$$x(t) = A \cos(wt + \delta)$$

$$y(t) = A \sin(wt + \delta)$$

E.YALÇINKAYA

5



Basit harmonik harenkten açısal frekansı **w**, düzgün dairesel harenkten yapan **Q** noktasının açısal hızı ile aynıdır. Basit harmonik harenkten frekansı ise **Q** noktasının daire üzerinde birim zamanındaki çevrim sayısıdır. Dolayısı ile;

$$f = \omega / 2\pi$$

$$\omega = 2\pi f$$


**Q**'nun daire üzerinde tam bir devir yapması için geçen zaman basit harmonik harenkten periyodu **T** ile aynıdır.

$$T = 2\pi / \omega$$

$$\omega = 2\pi / T$$

E.YALÇINKAYA

6



Teğetsel hızın  $x$  bileşeni;

$$v_x(t) = -wA \sin(wt + \delta)$$

Düzgün dairesel hareketin ivmesinin  $x$  bileşeni;

$$a_x(t) = -w^2 A \cos(wt + \delta)$$







E.YALÇINKAYA

7

$$x(t) = A_x \cos(wt + \delta)$$

$$y(t) = A_y \cos(wt + \alpha)$$


### Harmonik hareketlerin birleşimleri



E.YALÇINKAYA

8


## Sönümlü harmonik hareket



E.YALÇINKAYA

9

## Sönümlü harmonik hareket



E.YALÇINKAYA

10

$m\ddot{x} = -c\dot{x} - kx$   
*Yerçekimi kuvveti Sönüüm Yay kuvveti kuvveti*

$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0$

Sönümlü harmonik hareket denklemi

Tüm terimleri  $m$ 'ye bölersek;

 $\ddot{x} + \frac{c}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = 0$

$\frac{c}{m} = 2\beta$ 
*Sönüüm faktörü  
(damping factor)*
 $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ 
*Açışal frekans veya  
sistemin doğal  
frekansı*

E.YALÇINKAYA      11

①  $\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$

2. mertebeden adi diferansiyel denklem

Bu tip diferansiyel denklemlerin çözümü;  $x = e^{rt}$  yazılarak yapılabilir.

$r^2 + 2\beta r + \omega_0^2 = 0$

Bu denklemin kökleri ;  $r_{1,2} = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$

1 nolu denklemin çözümü, kök değerlerinin yerine konarak toplanmasıyla elde edilir;

$x(t) = Be^{r_1 t} + Ce^{r_2 t}$

$x(t) = e^{-\beta t} [Be^{(\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2})t} + Ce^{(-\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2})t}]$

B ve C; hareketin başlangıç şartlarına bağlı sabitler

E.YALÇINKAYA      12

$$r_{1,2} = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$$

**1. Yetersiz sönüüm hali:**  $\beta^2 < \omega_0^2$


*k, c'ye göre oldukça büyük. Yani yay, söndürücü mekanizmadan daha güçlündür.*

$$\omega_1^2 = \omega_0^2 - \beta^2 \Rightarrow \omega_1^2 > 0$$

**Cözüm :**  $x(t) = e^{-\beta t} A \cos(\omega_1 t + \delta)$

E.YALÇINKAYA


13



**2. Kritik sönüüm hali:**  $\beta^2 = \omega_0^2$

Sönüüm kuvveti yeterince büyük ise sistem artık titreşim hareketi yapmaz.

**Cözüm :**  $x(t) = (B + Ct)e^{-\beta t}$



$$\beta^2 = \omega_0^2$$

$$\frac{c^2}{4m^2} = \frac{k}{m}$$

$$c^2 = 4km$$

$$c = 2\sqrt{km} = c_c$$


**Kritik sönüüm sabiti**

**3. Aşırı sönüüm hali:**  $\beta^2 > \omega_0^2$

$c, k$ 'ya göre oldukça büyükür. Yani söndürücü mekanizma yaydan daha güçlündür.


$$\omega_2^2 = \beta^2 - \omega_0^2$$

**Cözüm :**  $x(t) = e^{-\beta t}[Be^{\omega_2 t} + Ce^{-\omega_2 t}]$




$$\zeta = \frac{c}{c_c} \quad \text{Sönüüm oranı}$$

**(damping ratio)**



E.YALÇINKAYA

17

 $\zeta < 1$  Underdamped $\zeta > 1$  Overdamped $\zeta = 1$  Critically damped


E.YALÇINKAYA

18



## Sönüm (attenuation)

Titreşim sırasında sürtünme nedeniyle enerjinin bir kısmının ısuya dönüşür ve genlik azalımı (sönümlenme) meydana gelir.



$$x(t) = e^{-\beta t} A \cos(\omega_l t + \delta)$$

$$\beta = \frac{\omega_0}{2Q}$$

→ Kalite faktörü  
Quality factor

**Q kalite faktörü, sönümlü faktörü  $\beta$  ile ters orantılıdır.** Daha az sönümlü, daha büyük Q değerine karşılık gelir. Sönümlü artarken Q azalır ve hareketin genliği daha hızlı azalır. Aynı zamanda sönümlü hareketin frekansı da ( $\omega_l$ ), sönümsüz hareketin frekansından ( $\omega_0$ ) farklılaşır. Sönümlün hiç olmaması, Q değerinin sonsuz olması anlamına gelir.

**Logaritmik azalm faktörü (Logarithmic decrement) :** Serbest sönümlü titreşim genliğinin azalm oranını temsil eder.

$$\delta = \frac{Ae^{-\beta t}}{Ae^{-\beta(t+T_1)}} = e^{\beta T_1}$$

$$\delta = e^{\beta T_1} = e^{\frac{\beta 2\pi}{\omega_l}} = e^{\frac{\pi}{Q}}$$

çok küçük  $\beta$  değerleri için;  $\omega_0 \approx \omega_l$


$$\delta = e^{\frac{\pi}{Q}} = \frac{A_1}{A_2} = \frac{3}{2} = 1.5$$

$$\frac{\pi}{Q} = \ln(A_1 / A_2)$$

$$Q = \pi / \ln(3/2)$$

$$Q \approx 8$$

Figure 3.7-11: Wave amplitude for a damped harmonic oscillator.



## ÖDEV

**1.** Aşağıda verilen  $x(t)$  ve  $y(t)$  bağıntılarını tabloda 1. satır değerlerini kullanarak aynı grafik üzerinde çizdiriniz. Daha sonra  $x(t)$  değerlerini yatay eksende,  $y(t)$  değerlerini ise düşey eksende kullanarak yeni bir şekil çizdiriniz (düşey ve yatay eksen ölçeklerinin aynı olmasına dikkat ediniz).  $f = 0.3$  Hz alınız ve zaman indeksini ( $t$ ) 0'dan başlatarak 0.01 sn aralıklarla 10 sn'ye kadar artırınız. Tablodaki her satır için işlemlerinizi tekrarlayınız.

$$x(t) = A_x \cos(\omega t + \delta)$$

$$y(t) = A_y \sin(\omega t + \alpha)$$

Ax (cm)	Ay(cm)	$\delta$ (radyan)	$\alpha$ (radyan)	
3	3	0	0	
3	6	0	0	
3	3	0	$\pi/2$	
3	3	0	$\pi/4$	
3	6	0	$\pi/4$	

E.YALÇINKAYA

23

**2.** Sönümsüz ( $x_1(t)$ ) ve sönümlü ( $x_2(t)$ ) harmonik hareket fonksiyonları aşağıdadır. Tabloda verilen değerleri kullanarak aynı grafik üzerinde hem süönümsüz hem sönümlü harmonik fonksiyonları birlikte çizdiriniz. Zaman indeksini ( $t$ ) 0'dan başlatarak 0.01 sn aralıklarla 10 sn'ye kadar artırınız.

$$x_1(t) = A \cos(\omega_0 t + \delta) \quad \omega_1^2 = \omega_0^2 - \beta^2$$

$$x_2(t) = e^{-\beta t} A \cos(\omega_1 t + \delta)$$

A (cm)	f0(cm)	$\delta$ (radyan)	$\beta$
40	0.3	$-\pi/4$	0.25
40	0.3	$-\pi/4$	0.70

**3.** 4 kg ağırlığında bir kütle yay sabiti ( $k$ ) 5000 N/m olan bir yayın ucuna asılmıştır. Sönüüm oranı ( $\zeta$ ) 0.2 olan bir damper sisteme eklenmiştir. Kütle 50 mm aşağı çekiliп birakılmaktadır. Hareketin grafiğini  $t=0$ 'dan başlatarak 0.001 sn aralıklarla 1 sn'ye kadar çizdiriniz. Grafik üzerinden logaritmik azalım faktörünü ( $\delta$ ) ve kalite faktörünü ( $Q$ ) hesaplayınız.

**Ödev teslim tarihi : 04 Mart 2016**

E.YALÇINKAYA

24