# asm2

# MUL - inmultirea numerelor fara semn

Sintaxa: mul op

Efect: destinatie\_implicita = operand\_implicit \* op

Operația de înmulțire este o operație binară. Din moment ce la instrucțiunea *mul* se precizează un singur operand, este evident că celalalt operand va fi implicit. Operandul implicit depinde de dimensiunea operandului explicit *op* (după cum știm și de la celelalte instrucțiuni studiate, operanzii trebuie să aibă aceeași dimensiune). În tabelul de mai jos sunt precizați operanzii impliciți pentru fiecare din dimensiunile posibile ale operandului explicit.

În plus, trebuie observat faptul că reprezentarea rezultatului operației de înmulțire poate avea lungime dublă față de lungimea operanzilor. De exemplu, înmulțind următoarele 2 numere reprezentate pe câte 8 biți, obținem un rezultat reprezentat pe 16 biți:

```
10110111 *
11010010
-----
0
10110111
10110111
10110111
------
1001011000011110
```

Deci dimensiunea destinației implicite trebuie să fie dublul dimensiunii operanzilor.

Tabelul de mai jos prezintă operanzii impliciți și destinațiile implicite pentru diversele dimensiuni ale operandului implicit:

# Dimensiune operand explicit Operand implicit Destinație implicită

1 octet	al	ax
2 octeți	ax	(dx, ax)
4 octeți	eax	(edx, eax)

Operandul explicit nu podte ji constanta numerica.

```
danton-asm
mul 10;  //EROARE
mul byte ptr 2; //EROARE
```

home asm1 asm2 asm3 asm4

Q

El trebuie să fie ori un *registru de date* (al, ebx, ...), ori o *adresă de memorie*. Dacă adresa de memorie nu este dată prin numele simbolic (de exemplu, numele unei variabile declarate în programul C ce încapsulează codul asm), ci prin modurile de adresare discutate anterior, trebuie precizată dimensiunea în octeți a zonei de memorie ce conține respectivul operand explicit, pentru a se putea stabili operandul implicit și destinația implicită.

## De exemplu:

- mul byte ptr [ebp 4]: operandul explicit se află în memorie la adresa [ebp 4] şi are dimensiunea de 1 octet (valoarea efectivă este cea din octetul de la aceasta adresa)
- mul word ptr [ebp 4]: operandul explicit se află la adresa [ebp 4] şi are dimensiunea de 2 octeţi (valoarea efectivă este cea compusă din primii 2 octeţi de la aceasta adresa)
- mul dword ptr [ebp 4]: operandul explicit se află la adresa [ebp 4] şi are dimensiunea de 4 octeţi (valoarea efectivă este cea compusă din primii 4 octeţi de la aceasta adresa)

#### Câteva exemple:

- linia de cod mul bl va avea urmatorul efect:
  - se calculează rezultatul înmulţirii dintre al şi bl (bl are dimensiunea de 1 octet, deci operandul implicit la înmulţire este
     al)
  - acest rezultat se pune în ax(care este destinația implicită pentru înmulțiri cu operandul explicit op de 1 octet
- Mai concret, mul bl <=> ax = al \* bl
- linia de cod *mul bx* va avea urmatorul efect:
  - se calculează rezultatul înmulţirii dintre ax şi bx (bx are dimensiunea de 2 octeţi, deci operandul implicit la înmulţire este ax)
  - acest rezultat se pune în (dx,ax) astfel: primii 2 octeţi (cei mai semnificativi) din rezultat vor fi plasaţi în dx, iar ultimii 2 octeţi (cei mai puţin semnificativi) în ax
  - rezultatul înmulţirii este, de fapt,  $dx^*2^16 + ax$
- Desigur, acest rezultat pe 4 octeţi ar fi încăput în eax. Se folosesc însă regiştrii (dx, ax) pentru compatibilitatea cu maşinile mai vechi, pe 16 biţi.

#### Exemplu de cod:

```
//in registrul dx - partea cea mai semnificativa: D693

= danton-asm //in registrul ax - partea cea mai meutiassemnifism2tivasm4400 asm4
```

}

- linia de cod *mul ebx* va avea urmatorul efect:
  - se calculează rezultatul înmulţirii dintre eax şi ebx (ebx are dimensiunea de 4 octeţi, deci operandul implicit la înmulţire este eax)

Q

- acest rezultat se pune în (edx,eax) astfel: primii 4 octeţi (cei mai semnificativi) din rezultat vor fi plasaţi în edx, iar ultimii
   4 octeţi (cei mai puţin semnificativi) în eax
- rezultatul înmulţirii este, de fapt, edx\*2^32 + eax

#### Exemplu de cod:

# IMUL - inmultirea numerelor cu semn (Integer MULtiply)

Sintaxa: imul op

După cum am precizat mai sus, la instrucțiunea *mul* operanzii sunt considerați numere fără semn. Aceasta înseamnă că se lucrează cu numere pozitive, iar bitul cel mai semnificativ din reprezentare este prima cifră a reprezentării binare, nu bitul de semn.

Pentru operații de înmulțire care implică numere negative există instrucțiunea *imul* (este nevoie de două instrucțiuni distincte deoarece, spre deosebire de adunare sau scădere, agoritmul de înmulțire este diferit la numerele cu semn). Ceea s-a prezentat la *mul* este valabil și pentru *imul*. Diferența este aceea că numerele care au bitul cel mai semnificativ 1 sunt considerate numere negative, reprezentate în complement față de 2.

#### Exemplu:

```
//65535 * 65534 = 4294770690;
                 //in baza 16: FFFD0002, plasat ast ast asm1
                                                                asm2
 danton-asm
                                                                       asm3
                                                                               asm4
                 //in dx - partea cea mai semnificativa: FFFD
                 //in ax - partea cea mai putin semnificativa: 0002
  mov ax, 0xFFFF;
  mov bx, 0xFFFE;
  imul bx;
                 //rezultatul inmultirii numerelor CU SEMN:
                 //-1 * -2 = 2;
                 //in baza 16: 00000002, plasat astfel:
                 //in dx - partea cea mai semnificativa: 0000
                 //in ax - partea cea mai putin semnificativa: 0002
}
```

Exerciţiu:

Fie următorul program care calculează factorialul unui număr. Să se înlocuiască linia de cod din interiorul buclei for (f = f \* i) cu un bloc de cod asm, cu obținerea aceluiași efect. Pentru simplificare, vom considera că rezultatul nu depășește 4 octeți.

```
#include <stdio.h>

void main(){
   unsigned int n = 10, i, f = 1;
   for(i=1;i<=n;i++) {
      f = f * i;
   }
   printf("%u\n",f);
}</pre>
```

# DIV - impartirea numerelor fara semn

Sintaxa: div op

Efect: cat\_implicit, rest\_implicit = deimpartit\_implicit : op

Instrucțiunea div corespunde operației de împărțire cu rest.

Ca și la înmulțire, operandul implicit (deîmpărțitul) și destinația implicită (câtul și restul) depind de dimensiunea operandului explicit *op* (împărțitorul):

# Dimensiune operand explicit Deîmpărțit Cât Rest (împărțitor)

1 octet	ax	al	ah
2 octeți	(dx, ax)	ax	dx
4 octeți	(edx, eax)	eax	edx

(A se observa similaritatea cu instrucţiunea de înmulţire.)

În toate cazurile, câtul este depus în jumătatea cea mai puţin semnificativă a deîmpărţitului, iar restul în cea mai semnificativă. Acest mod de plasare a rezultatelor permite reluarea operaţiei de impărţire in buclă, dacă este cazul, fără a mai fi nevoie de operaţii de transfer suplimentare.

Analog cu înmulţirea, operandul explicit (împărţitorul) poate fi un registru sau o locaţie de memorie, dar nu o constantă:

```
div ebx
div cx
div dh
div byte ptr [...]
div word ptr [...]
div dword ptr [...]
div byte ptr 10 // eroare
```

Operația de împărțire ridică o problemă care nu se întâlnește în alte părți: împărțirea la 0:

```
#include <stdio.h>

void main(){
   _asm {
     mov eax, 1
     mov edx, 1
     mov ebx, 0
     div ebx
   }
}
```

Programul va semnala o eroare la execuție (integer divide by zero) și va fi terminat forțat.

Efectuând următoarea modificare:

```
#include <stdio.h>
i
void main(){
```

```
mov eax, 1
danton-asm
mov edx, 1
mov ebx, 1 //1 in loc de 0
div ebx
}
```

se obține o altă eroare la execuție: integer overflow.

Motivul este acela că se încearcă împărţirea numărului 0x10000001 la 1, câtul fiind 0x100000001. Acest cât trebuie depus în registrul eax, însă valoarea lui depăşeşte valoarea maximă ce poate fi pusă în acest registru, adică 0xFFFFFFF. Mai concret, în cazul în care câtul nu încape în registrul corespunzător, se obţine eroare:

```
(edx*2^32 + eax) / ebx \ge 2^32 <=> edx*2^32 + eax \ge ebx*2^32 <=> eax \ge (ebx - edx) * 2^32 <=> ebx \le edx
```

Cu alte cuvinte, vom obține cu siguranță eroare dacă împărțitorul este mai mic sau egal cu partea cea mai semnificativă a deîmpărțitului. Pentru a evita terminarea forțată a programului, trebuie verificată această situație înainte de efectuarea împărțirii.

# IDIV - impartirea numerelor cu semn

Sintaxa: idiv op

idiv funcționează ca și div, cu diferența că numerele care au bitul cel mai semnificativ 1 sunt considerate numere negative, reprezentate în complement față de 2.

Exemple de cod

```
#include <stdio.h>
void main(){
  _asm {
   mov ax, 35;
    mov dx, 0;
                //nu trebuie uitata initializarea lui (e)dx!
                //(in general, initializarea partii celei mai
                    semnificative a deimpartitului)
    mov bx, 7;
    div bx;
               //rezultat: ax devine 5, adica 0x0005 (catul)
               //
                           dx devine 0 (restul)
    mov ax, 35;
    mov dx, 0;
    mov bx,7
   idiv bx
                // acelasi efect, deoarece numerele sunt pozitive
```

```
asm1
                                                             asm2
                                                                    asm3
 mov dx, 0;
 mov bx,7
  div bx
             //deimpartitul este (dx, ax), adica 0000FFDD
             //in baza 10: 65501
             //rezultat: ax devine 0x332C, adica 13100 (catul)
                         dx devine 0x0001 (restul)
  mov ax, -35; //in hexa (complement fata de 2): FFDD
  mov dx, 0;
 mov bx,7
  idiv bx
             //deimpartitul este (dx, ax), adica 0000FFDD
             //este un mumar pozitiv, adica, in baza 10, 65501
             //rezultat: ax devine 0x332C, adica 13100 (catul)
                         dx devine 0x0001 (restul)
             //(efectul este acelasi ca la secventa de mai sus)
 mov ax, -35; //in hexa (complement fata de 2): FFDD
  mov dx, -1; //in hexa (complement fata de 2): FFFF
  mov bx,7
  idiv bx
             //deimpartitul este (dx, ax), adica FFFFFDD
             // - numar negativ, reprezentat in complement fata de 2
             //in baza 10: -35
             //rezultat: ax devine 0xFFF9, adica -5 (catul)
                         dx devine 0 (restul)
             //
 mov ax, -35; //in hexa (complement fata de 2): FFDD
  mov dx, -1; //in hexa (complement fata de 2): FFFF
 mov bx,7
  div bx
             //deimpartitul este (dx, ax), adica FFFFFDD
             // - numar pozitiv (deoarece folosim div)
             // in baza 10: 4294967261
             //rezultat: EROARE, deoarece FFFF > 0007,
                  catul (613566751, adica 2492491F) nu incape in ax
}
```

asm4

Exerciţiu

}

Fie următorul program. Să se înlocuiască liniile 4 și 5 cu un bloc de cod asm, cu obţinerea aceluiași efect.

```
    void main(){
    unsigned a=500007,b=10,c,d;
    c=a/b;
    d=a%b;
    printf("%u %u\n",c,d);
```

1. #include <stdio.h>

# Instructiuni de deplasare

Sunt instrucțiuni care permit deplasarea biților în cadrul operanzilor cu un număr precizat de poziții.

Deplasările pot fi aritmetice sau logice. Deplasările aritmetice pot fi utilizate pentru a înmulți sau împărți numere prin puteri ale lui 2. Deplasările logice pot fi utilizate pentru a izola biți în octeți sau cuvinte.

Dintre modificările pe care deplasările le fac asupra indicatorilor:

- Carry Flag (CF) = ultimul bit deplasat în afara operandului destinaţie;
- Sign Flag (SF) = bitul cel mai semnificativ din operandul destinaţie;
- Zero Flag (ZF) = 1 dacă operandul destinaţie devine 0, 0 altfel.

Instrucţiunile de deplasare sunt:

- shr dest, count
- *shl* dest, count
- sar dest, count
- sal dest, count

### unde:

- dest semnifică destinația a cărei valoare va fi modificată; poate fi registru sau locație de memorie:
  - shl eax, 1
  - *shl* dx, 3
  - shl byte ptr [...], 2
- count precizează cu cîte poziții se face deplasarea; poate fi constantă numerică sau registrul cl:
  - shl ebx, cl

# SHR (SHift Right) - deplasare la dreapta

Sintaxa: shr dest, count

Efect: deplasarea la dreapta a biţilor din *dest* cu numărul de poziţii precizat de *count*; completarea la stânga cu 0; plasarea în CF (Carry Flag) a ultimului bit ieşit.

#### Exemplu:

Q

Sintaxa: shl dest, count

Efect: deplasarea la stânga a biţilor din *dest* cu numărul de poziţii precizat de *count*; completarea la dreapta cu 0; plasarea în CF (Carry Flag) a ultimului bit ieşit.

#### Exemplu:

# SAR (Shift Arithmetic Right) - deplasare aritmetica la dreapta

Sintaxa: sar dest, count

Efect: deplasarea la dreapta a biţilor din *dest* cu numărul de poziţii precizat de *count*; bitul cel mai semnificativ îşi păstrează vechea valoare, dar este şi deplasat spre dreapta (extensie de semn); plasarea în Carry a ultimului bit ieşit.

#### Exemplu:

```
mov bl, -36; //binar: 11011100
sar bl, 2; //bl devine 11110111
//Carry devine 0
```

Trebuie menţionat că *sar* nu furnizează aceeaşi valoare ca şi *idiv* pentru operanzi echivalenţi, deoarece *idiv* trunchiază toate câturile către 0, în timp ce *sar* trunchiază câturile pozitive către 0 iar pe cele negative către infinit negativ.

#### Exemplu

```
mov ah, -7; //binar: 11111001
sar ah, 1; //teoretic, echivalent cu impartirea la 2
//rezultat: 11111100, adica -4
//idiv obtine catul -3
```

# SAL - (Shift Arithmetic Left) - deplasare aritmetica la stanga

Sintaxa: sal dest, count

Efect: identic cu shl.