

COMANDOS CLI DO ASTERISK - GUIA COMPLETO TRADUZIDO

1. COMANDOS GERAIS DO SISTEMA (CORE)

Comando	O que faz	Como usar na prática
<code>core show version</code>	Mostra a versão do Asterisk	<code>core show version</code> → <i>Retorna: Asterisk 18.12.0</i>
<code>core show uptime</code>	Tempo que o Asterisk está rodando	<code>core show uptime</code> → <i>System uptime: 5 days, 3 hours</i>
<code>core show settings</code>	Mostra configurações gerais do sistema	<code>core show settings</code> → <i>Exibe maxcalls, maxfiles, etc</i>
<code>core show threads</code>	Lista todas as threads em execução	<code>core show threads</code> → <i>Útil para debug de performance</i>
<code>core show sysinfo</code>	Informações do sistema (CPU, memória)	<code>core show sysinfo</code> → <i>Mostra uso de CPU e RAM</i>
<code>core reload</code>	Recarrega todas as configurações	<code>core reload</code> → <i>Recarrega tudo sem reiniciar</i>
<code>core restart gracefully</code>	Reinicia quando não houver chamadas	<code>core restart gracefully</code> → <i>Aguardar chamadas ativas terminarem</i>
<code>core restart now</code>	Reinicia o Asterisk imediatamente	<code>core restart now</code> → <i>Força reinicialização imediata</i>
<code>core abort shutdown</code>	Cancela um desligamento em andamento	<code>core abort shutdown</code> → <i>Cancela restart graceful pendente</i>

● 2. COMANDOS DE DEBUG E LOG

Comando	O que faz	Como usar na prática
<code>core set debug 5</code>	Define nível de debug (0-10)	<code>core set debug 5</code> → <i>Ativa debug nível 5 para ver mais detalhes</i>
<code>core set verbose 5</code>	Define nível de verbose (0-10)	<code>core set verbose 5</code> → <i>Mostra mais informações no console</i>
<code>core set debug channel PJSIP/2000</code>	Ativa debug em um canal específico	<code>core set debug channel PJSIP/2000</code> → <i>Debug apenas do ramal 2000</i>
<code>no debug channel PJSIP/2000</code>	Desativa debug em um canal	<code>no debug channel PJSIP/2000</code> → <i>Para de mostrar debug do ramal 2000</i>
<code>logger show channels</code>	Lista canais de log configurados	<code>logger show channels</code> → <i>Mostra /var/log/asterisk/full, security, etc</i>
<code>logger mute</code>	Liga/desliga a saída de log no console	<code>logger mute</code> → <i>Silencia logs no terminal</i>
<code>logger set level DEBUG on</code>	Ativa logs de DEBUG no console	<code>logger set level DEBUG on</code> → <i>Só mostra mensagens de DEBUG</i>

● 3. COMANDOS DE CANAIS E CHAMADAS

Comando	O que faz	Como usar na prática
<code>core show channels</code>	Lista todos os canais ativos	<code>core show channels</code> → <i>Mostra todas as chamadas ativas</i>
<code>core show channels concise</code>	Lista canais em formato compacto	<code>core show channels concise</code> → <i>Formato mais limpo para script</i>

Comando	O que faz	Como usar na prática
<code>core show channel PJSIP/2000</code>	Mostra detalhes de um canal específico	<code>core show channel PJSIP/2000</code> → <i>Ver detalhes da chamada do ramal 2000</i>
<code>core show calls</code>	Mostra informações sobre chamadas	<code>core show calls</code> → <i>Exibe: 2 active calls, 0 calls processed</i>
<code>channel originate PJSIP/2000 application Playback hello-world</code>	Origina uma chamada	<code>channel originate PJSIP/2000 application Playback hello-world</code> → <i>Liga para 2000 e toca saudação</i>
<code>channel redirect PJSIP/2000</code>	Redireciona uma chamada	<code>channel redirect PJSIP/2000 to 100</code> → <i>Transfere chamada para fila 100</i>
<code>channel request hangup PJSIP/2000</code>	Solicita o desligamento de um canal	<code>channel request hangup PJSIP/2000</code> → <i>Desliga a chamada do ramal 2000</i>
<code>bridge show all</code>	Lista todas as pontes (bridges) ativas	<code>bridge show all</code> → <i>Mostra conferências e bridges ativas</i>
<code>bridge kick PJSIP/2000</code>	Remove um canal de uma ponte	<code>bridge kick PJSIP/2000</code> → <i>Remove ramal de uma conferência</i>

4. COMANDOS DE FILAS (QUEUES) SEU FOCO

Comando	O que faz	Como usar na prática
<code>queue show NOME_FILA</code>	Mostra status de uma fila específica	<code>queue show 100</code> → <i>Exibe membros, chamadas na fila, estratégia</i>

Comando	O que faz	Como usar na prática
<code>queue show</code>	Mostra todas as filas	<code>queue show</code> → <i>Lista todas as filas configuradas</i>
<code>queue add member PJSIP/2000 to 100</code>	Adiciona um membro à fila	<code>queue add member PJSIP/2000 to 100</code> → <i>Adiciona ramal 2000 na fila 100</i>
<code>queue add member Local/7078@from-queue /n to 200</code>	Adiciona membro com interface Local	<code>queue add member Local/7078@from-queue /n to 200</code> → <i>Adiciona agente estático</i>
<code>queue remove member PJSIP/2000 from 100</code>	Remove um membro da fila	<code>queue remove member PJSIP/2000 from 100</code> → <i>Remove ramal 2000 da fila 100</i>
<code>queue remove member Local/7078@from-queue /n from 200</code>	Remove membro com interface Local	<code>queue remove member Local/7078@from-queue /n from 200</code> → <i>Remove agente estático</i>
<code>queue pause member PJSIP/2000 from 100</code>	Pausa um membro da fila	<code>queue pause member PJSIP/2000 from 100</code> → <i>Membro 2000 não recebe chamadas</i>
<code>queue unpause member PJSIP/2000 from 100</code>	Despausa um membro da fila	<code>queue unpause member PJSIP/2000 from 100</code> → <i>Membro 2000 volta a receber chamadas</i>
<code>queue set penalty PJSIP/2000 5 from 100</code>	Define penalidade de um membro	<code>queue set penalty PJSIP/2000 5 from 100</code> → <i>Prioridade menor (penalidade maior)</i>
<code>queue reset stats 100</code>	Reseta as estatísticas da fila	<code>queue reset stats 100</code> → <i>Zera contadores de chamadas da fila</i>

Comando	O que faz	Como usar na prática
<code>queue reload all</code>	Recarrega todas as filas	<code>queue reload all</code> → <i>Aplica mudanças sem reiniciar</i>
<code>queue show rules</code>	Mostra regras definidas no <code>queuerules.conf</code>	<code>queue show rules</code> → <i>Exibe regras de horário</i>

5. COMANDOS PJSIP (SIP MODERNO)

Comando	O que faz	Como usar na prática
<code>pjsip show endpoints</code>	Lista todos os endpoints PJSIP	<code>pjsip show endpoints</code> → <i>Lista todos os ramais cadastrados</i>
<code>pjsip show endpoint 2000</code>	Mostra detalhes de um endpoint	<code>pjsip show endpoint 2000</code> → <i>Ver configuração do ramal 2000</i>
<code>pjsip show contacts</code>	Lista todos os contatos registrados	<code>pjsip show contacts</code> → <i>Mostra ramais registrados no momento</i>
<code>pjsip show registrations</code>	Lista registros de endpoints	<code>pjsip show registrations</code> → <i>Ver ramais que fizeram registro SIP</i>
<code>pjsip show transports</code>	Lista transportes configurados	<code>pjsip show transports</code> → <i>Mostra UDP/TLS/TCP configurados</i>
<code>pjsip qualify endpoint 2000</code>	Envia OPTIONS para verificar se está online	<code>pjsip qualify endpoint 2000</code> → <i>Testa se ramal 2000 está acessível</i>
<code>pjsip send notify 2000</code>	Envia notificação SIP para um endpoint	<code>pjsip send notify 2000</code> → <i>Atualiza presença do ramal</i>

Comando	O que faz	Como usar na prática
<code>pjsip set logger on</code>	Ativa logging de mensagens SIP	<code>pjsip set logger on</code> → Mostra todos os pacotes SIP no console
<code>pjsip set logger off</code>	Desativa logging de mensagens SIP	<code>pjsip set logger off</code> → Para de mostrar pacotes SIP
<code>pjsip show channelstats</code>	Mostra estatísticas de canais PJSIP	<code>pjsip show channelstats</code> → Exibe MOS, jitter, perda de pacotes

6. COMANDOS DE DIALPLAN

Comando	O que faz	Como usar na prática
<code>dialplan show</code>	Mostra todo o dialplan	<code>dialplan show</code> → Lista todos os contextos e extensões
<code>dialplan show 100</code>	Mostra detalhes de uma extensão	<code>dialplan show 100</code> → Ver como a extensão 100 está configurada
<code>dialplan show globals</code>	Mostra variáveis globais	<code>dialplan show globals</code> → Exibe todas as variáveis globais
<code>dialplan reload</code>	Recarrega apenas o dialplan	<code>dialplan reload</code> → Aplica mudanças no <code>extensions.conf</code>
<code>dialplan set global VAR=valor</code>	Define uma variável global	<code>dialplan set global CALLERID=1000</code> → Define CALLERID global como 1000
<code>dialplan show hints</code>	Mostra hints (presença) do dialplan	<code>dialplan show hints</code> → Mostra devices e estados de presença

Comando	O que faz	Como usar na prática
<code>core show applications</code>	Lista todas as aplicações do dialplan	<code>core show applications</code> → Lista apps como Playback, Dial, Queue
<code>core show application Playback</code>	Mostra detalhes de uma aplicação	<code>core show application Playback</code> → Exibe sintaxe do comando Playback

● 7. COMANDOS DE BANCO DE DADOS (ASTDB)

Comando	O que faz	Como usar na prática
<code>database show</code>	Mostra todo o conteúdo do banco	<code>database show</code> → Exibe toda a base de dados
<code>database showkey queue/100</code>	Mostra uma chave específica	<code>database showkey queue/100</code> → Ver dados da fila 100
<code>database get queue/100/calls</code>	Obtém o valor de uma chave	<code>database get queue/100/calls</code> → Ver número de chamadas atendidas
<code>database put queue/100/status active</code>	Insere/atualiza um valor	<code>database put queue/100/status active</code> → Define status da fila como ativo
<code>database del queue/100/status</code>	Remove uma chave	<code>database del queue/100/status</code> → Remove a chave status
<code>database deltree queue</code>	Remove toda uma família de chaves	<code>database deltree queue</code> → Remove todos os dados de filas

8. COMANDOS DE MÓDULOS

Comando	O que faz	Como usar na prática
<code>module show</code>	Lista todos os módulos carregados	<code>module show</code> → <i>Exibe todos os módulos carregados</i>
<code>module show like app_</code>	Lista módulos que começam com "app_"	<code>module show like app_</code> → <i>Mostra app_queue, app_dial, etc</i>
<code>module load app_queue.so</code>	Carrega um módulo	<code>module load app_queue.so</code> → <i>Carrega o módulo de filas</i>
<code>module unload app_queue.so</code>	Descarrega um módulo	<code>module unload app_queue.so</code> → <i>Descarrega o módulo de filas</i>
<code>module reload app_queue.so</code>	Recarrega um módulo	<code>module reload app_queue.so</code> → <i>Recarrega configuração das filas</i>

9. COMANDOS DE AGENTES

Comando	O que faz	Como usar na prática
<code>agent show all</code>	Mostra todos os agentes	<code>agent show all</code> → <i>Lista todos os agentes cadastrados</i>
<code>agent show online</code>	Mostra agentes online	<code>agent show online</code> → <i>Mostra agentes disponíveis</i>
<code>agent show 2000</code>	Mostra detalhes de um agente	<code>agent show 2000</code> → <i>Ver status do agente 2000</i>
<code>agent logoff 2000</code>	Coloca um agente offline	<code>agent logoff 2000</code> → <i>Desloga agente 2000 da fila</i>

10. COMANDOS DE DEVICE STATE (PRESENÇA)

Comando	O que faz	Como usar na prática
<code>devstate list</code>	Lista estados de dispositivos customizados	<code>devstate list</code> → <i>Lista todos os estados customizados</i>
<code>devstate change 2000 NOT_INUSE</code>	Altera o estado de um dispositivo	<code>devstate change 2000 NOT_INUSE</code> → <i>Define ramal 2000 como disponível</i>
<code>core show hints</code>	Mostra hints de presença	<code>core show hints</code> → <i>Mostra estados de todos os ramaís</i>

11. COMANDOS DE MUSIC ON HOLD (MOH)

Comando	O que faz	Como usar na prática
<code>moh show classes</code>	Lista classes de música em espera	<code>moh show classes</code> → <i>Mostra default, jazz, classical</i>
<code>moh show files</code>	Lista arquivos de música em espera	<code>moh show files</code> → <i>Exibe arquivos de áudio disponíveis</i>
<code>moh reload</code>	Recarrega configurações de MOH	<code>moh reload</code> → <i>Aplica mudanças no musiconhold.conf</i>

12. COMANDOS DE VOICEMAIL

Comando	O que faz	Como usar na prática
<code>voicemail show users</code>	Lista caixas de correio configuradas	<code>voicemail show users</code> → <i>Lista todos os usuários com voicemail</i>
<code>voicemail show mailbox 1000</code>	Mostra detalhes de uma caixa postal	<code>voicemail show mailbox 1000</code> → <i>Ver mensagens da caixa 1000</i>

Comando	O que faz	Como usar na prática
<code>voicemail reload</code>	Recarrega configurações de voicemail	<code>voicemail reload</code> → <i>Aplica mudanças no voicemail.conf</i>
<code>voicemail remove 1000 1</code>	Remove mensagem 1 da caixa 1000	<code>voicemail remove 1000 1</code> → <i>Apaga mensagem específica</i>
<code>voicemail forward 1000 1 2000</code>	Encaminha mensagem para outra caixa	<code>voicemail forward 1000 1 2000</code> → <i>Encaminha mensagem para ramal 2000</i>

13. COMANDOS DE CDR (REGISTRO DE CHAMADAS)

Comando	O que faz	Como usar na prática
<code>cdr show active</code>	Mostra CDRs ativos	<code>cdr show active</code> → <i>Exibe chamadas em andamento</i>
<code>cdr show status</code>	Mostra status do CDR	<code>cdr show status</code> → <i>Ver se CDR está funcionando</i>
<code>cdr submit</code>	Envia CDRs pendentes para o banco	<code>cdr submit</code> → <i>Força envio de registros pendentes</i>
<code>cdr set debug on</code>	Ativa debug de CDR	<code>cdr set debug on</code> → <i>Ver detalhes do registro de chamadas</i>

14. COMANDOS DE RTP E RTCP

Comando	O que faz	Como usar na prática
<code>rtp set debug on</code>	Ativa debug de RTP	<code>rtp set debug on</code> → <i>Mostra pacotes de áudio no console</i>

Comando	O que faz	Como usar na prática
<code>rtp set debug off</code>	Desativa debug de RTP	<code>rtp set debug off</code> → Para de mostrar pacotes RTP
<code>rtp set debug ip 192.168.1.100</code>	Debug RTP para um IP específico	<code>rtp set debug ip 192.168.1.100</code> → Debug apenas de um IP
<code>rtcp set debug on</code>	Ativa debug de RTCP	<code>rtcp set debug on</code> → Mostra estatísticas de qualidade
<code>rtp show settings</code>	Mostra configurações de RTP	<code>rtp show settings</code> → Exibe portas e codecs configurados

15. COMANDOS DE GERENCIAMENTO (MANAGER/AMI)

Comando	O que faz	Como usar na prática
<code>manager show users</code>	Lista usuários do manager	<code>manager show users</code> → Mostra usuários AMI configurados
<code>manager show connected</code>	Mostra conexões ativas do manager	<code>manager show connected</code> → Exibe sessões AMI ativas
<code>manager kick session abc123</code>	Desconecta uma sessão do manager	<code>manager kick session abc123</code> → Força logout de uma sessão
<code>manager reload</code>	Recarrega configurações do manager	<code>manager reload</code> → Aplica mudanças no <code>manager.conf</code>
<code>manager show commands</code>	Lista comandos disponíveis no manager	<code>manager show commands</code> → Mostra todos os comandos AMI

16. COMANDOS ÚTEIS PARA ADMINISTRAÇÃO

Comando	O que faz	Como usar na prática
!	Executa um comando do shell	<code>!ls -la</code> → <i>Lista arquivos do diretório</i>
<code>ulimit -n</code>	Mostra limite de arquivos abertos	<code>ulimit -n</code> → <i>Exibe: 1024</i>
<code>ulimit -n 4096</code>	Altera limite de arquivos abertos	<code>ulimit -n 4096</code> → <i>Aumenta limite para 4096</i>
<code>realtime load</code>	Exibe variáveis do RealTime	<code>realtime load</code> → <i>Mostra configurações de banco de dados</i>
<code>config list</code>	Lista arquivos de configuração carregados	<code>config list</code> → <i>Exibe todos os .conf carregados</i>
<code>config reload extensions.conf</code>	Recarrega um arquivo de configuração	<code>config reload extensions.conf</code> → <i>Recarrega apenas dialplan</i>

RESUMO DOS COMANDOS MAIS USADOS PARA FILAS

O que você quer fazer	Comando prático
Ver status da fila	<code>queue show 100</code>
Ver todas as filas	<code>queue show</code>
Adicionar ramal à fila	<code>queue add member PJSIP/2000 to 100</code>
Remover ramal da fila	<code>queue remove member PJSIP/2000 from 100</code>
Remover ramal Local da fila	<code>queue remove member Local/7078@from-queue/n from 200</code>
Pausar ramal na fila	<code>queue pause member PJSIP/2000 from 100</code>

O que você quer fazer	Comando prático
Despausar ramal	<code>queue unpause member PJSIP/2000 from 100</code>
Resetar estatísticas	<code>queue reset stats 100</code>
Recarregar filas	<code>queue reload all</code>
