NetEase Javascript UI Library 0.x API Reference (2010.3.23) (Based on NetEase Javascript Library 1.x)

(压缩版地址: "http://img1.cache.netease.com/cnews/js/ntes_jslib_ui_0.x.js")

\$.ui.Template

类说明

模板静态类。读取页面中模板容器 (id 为 templates)中的模板代码。

方法说明

load(templates)

函数说明

读取模板。此方法用于初始化此类。

参数说明

templates

模板元素,默认是id为templates元素的子元素。

get(name)

函数说明

获取某个模板的代码。

参数说明

name

模板名。

```
返回值
           模板代码。
     parse(name, values)
        函数说明
           模板转换。
        参数说明
           name
              模板名。
           values
              值集合。
        返回值
           转换后的代码。
$.ui.Slide([ctrls], contents, css, [eventName], [interval], [delay])
  类说明
     切换控制类。
  构造函数参数说明
     ctrls
        控制切换的元素数组。
     contents
```

切换时附加的 Css。

内容元素数组。

CSS

```
eventName
     触发切换的事件名。
  interval
     播放间隔,0为不播放。
  delay
     事件触发延迟。
属性
  playMode(curindex, total)
     播放模式(产生下一帧序号的函数,传入的两个参数分别是当前帧序号和总帧数)。
  rollbackMode(curindex, total)
     回滚模式(产生上一帧序号的函数,传入的两个参数分别是当前帧序号和总帧数)。
  onShow(index, ctrl, content)
     切换时触发的事件(传入的三个参数分别是当前帧序号,当前帧控制项,当前帧内容项)。
方法
  show(seq)
     函数说明
       显示某一项。
     参数说明
```

seq

序号。

showNext() 显示下一项。 showPrevious() 显示上一项。 play(playInterval) 函数说明 开始自动播放。 参数说明 playInterval 播放间隔。 pause() 暂停自动播放。 \$.ui.PopupLayer(ctrl, content, eventName, [delay]) 类说明 弹出层控制类。 构造函数参数说明 ctrl 控制层弹出的元素。 content 弹出层。

eventName

```
触发显示弹出层的事件名。
  delay
     隐藏延时,单位毫秒,默认为300毫秒。
方法说明
  show()
     显示弹出层。
  hide()
     隐藏弹出层。
  delayHide()
     延时隐藏弹出层。
  clearDelay()
     取消延时隐藏。
```

\$.ui.Marquee(body, direction, [fps], [lpf])

类说明

无间断滚动类 (需要特定的 DOM 结构和 CSS 样式)。

构造函数参数说明

body

滚动主体。

direction

滚动方向。

fps

帧速,即多少毫秒滚动一次。默认为15。修改此属性后需重启滚动方可生效。

lpf

每帧滚动长度,单位px。默认为1px。

属性说明

fps

帧速,即多少毫秒滚动一次。

lpf

每帧滚动长度,单位px。

方法说明

setDirection(direction)

函数说明

设定滚动方向。

参数说明

direction

滚动方向: left - 左, right - 右, top - 上, bottom - 下。如果原来的方向是左(或者右), 就只能改为右(或者左); 如果原来的方向是上(或者下), 就只能改为下(或者上)。

start([length], [direction], [callback]) (+2 重载)

函数说明

开始滚动。

```
参数说明
      length
         滚动距离 (px), 默认为一直滚动。
      direction
         滚动方向。
      callback
         滚动完成后的回调函数,仅当 length > 0 时生效。
start(direction, length, callback)
                              (+2 重载)
start(length, callback)
                               (+2 重载)
stop()
   停止滚动。
go()
   继续滚动。
stay()
   暂停滚动。
speedUp()
   加快滚动速度。
slowDown()
```

减慢滚动速度。

\$.ui.Calendar(year, month)

类说明

月历类。

构造函数参数说明

```
year
年份。默认为当前年份。
month
月份。默认为当前月份。
```

静态方法

getDayCount(y, m)

```
函数说明
```

获取某年某月的天数。

参数说明

У

年份。

m

月份。1 - 12.

返回值

天数。

方法说明

getYear() 函数说明 获取年份。 返回值 年份。 getMonth()

函数说明

获取月份。

返回值

月份。

setDate([y], [m])

函数说明

设置日期。

参数说明

У

年份。默认为当前年份。

m

月份。1-12。默认为当前月份。

build()

函数说明

获取指定年月内的月历数据。属性包括 year (年份)、month (月份)、weeks (按月历格式排好的二维数组 , 每一天的属性如下: value - 当天天数或者空字符串; state - 0

为当天,-1为过去,1为将来)。

返回值

月历数据。