# 附加说明

### 总体评价

本次代码最大的优点是将主机激活步骤在代码层面上进行了解耦,各个激活步骤在代码层面上的依赖已经很小,未来在步骤增减和先后顺序变更时,对代码修改的范围确定且相对独立。另外,代码实现上对未来为不同类型主机进行激活时预留了实现的空间。代码可维护性和扩展性有了较大提升。

激活步骤在业务层面上灵活性则还有提升空间,目前在激活时执行的命令有许多方面是可以配置的,比如路径等,但是还不够彻底,命令中还有很多部分是硬编码的。更进一步地,还可以将各步骤的执行顺序也写到配置中,这样,未来对代码的修改需求会更小。

在代码设计方面,类 CKeyMainWnd 的职责太多,UI 和激活步骤都实现在该类中,应该进行拆分。拆分后,如果未来要实现命令行激活工具,实现激活步骤的类可以直接复用。

在细节方面,有不少不规范的地方或者小问题,部分是正式编码规范出来之前老代码遗留的,部分是新引入的。

另外,如果编译器支持且鼓励使用 C++11 标准的话,有些地方实现起来会更简单、灵活、优雅。

### 一些其他建议

- 1. KeyMainWnd.h:19: typedef 放在类中更合理,外部并不需要知道它的存在。
- 2. KeyMainWnd.h:52: 使用 vector 即可,无需使用 deque。在使用中没体现出作为队列的特征。
- 3. KeyMainWnd.h:53: uint32 t 使用枚举代替更好。
- 4. 对宏的使用多进行些思考(其他代码: CHECK\_RETURN、CHECK\_BREAK 等)。定义并使用某个宏带来了理解便利还是理解负担,提供了多少抽象,有多少可能会造成误解。在确实值得使用宏的时候才使用。

### C++11 标准应用推荐

#### std::function

// ...

使用 std::function 对象作为回调参数,std::function 统一了 C++中的可调用对象,包括函数指针、函数对象(重载 operator())、lambda 表达式、函数方法指针。这样,调用回调的一方只需要知道它的调用签名,而不用管它具体是什么类型。如:

```
E_RetCode CKeyMainWnd::Active_Step3()
{
```

#### auto

定义迭代器变量时,使用 auto, 让编译器进行类型推断。这里推断的类型非常明确,不会造成歧义也不属于滥用。如:

auto iter = m\_mapActiveStepFun.find(m\_curStep);

## 类内初始化

CSshUDExec \*m\_ptrHostSshUdExec = nullptr;

# 其他

使用 std::chrono 库进行时间相关的操作。 使用 std::begin/std::end 对数组进行迭代。