# Web 服务器安装部署手册

版本号: V1.0

2010年6月

文档修订

Web 服务器安装部署手册

版本	日期	更改人	描述(注明修改的条款或页)
1.0	2010.6	曲鑫涛	创建文档

## 目 录

提示		3
1.1		
1.2		
1.3		
1.4		
1.5		
1.6		
1.7		
1.8	修改欢迎文件	
2 Was7 Plugin 安装		11
2.1		
2.2		
Apache \$		
3.1		
3.2		
	Apache 3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Was7 Plu 2.1 2.2 Apache 3 3.1	1.2       安装 Apache Web Server         1.3       验证安装         1.4       编译代理/反向代理模块         1.5       配置代理/反向代理模块         1.6       创建配置文件 crossdomain.xml         1.7       Apache 中文乱码问题解决         1.8       修改欢迎文件         Was7 Plugin 安装       2.1         2.1       应用服务器单机版配置         2.2       应用服务器集群版配置         Apache 参数调整       3.1         修改 apache 的最大会话数

### 重要提示

Web 服务器包括 apache 的安装部署和 WAS7 Plugin 安装部署两部分,如果的 websphere 应用服务器使用非集群模式,plugin 则不需要安装,只需配置本文 2.1 章节内容,如果 websphere 应用服务器使用群集模式,则需要按照本文 2.2 章节进行 plugin 安装配置。

### 1 Apache 安装

Apache 的安装和配置现在可以采用脚本自动化安装,脚本就是 139ftp 上的 apache\_install\_script.sh

请下载到 web 服务器中,并执行即可。

注意: 在执行脚本安装前请确认 web 服务器的/opt/apache 下没有安装过 apache,并且 web 服务器能上外网(能 ping 通 www.linuxidc.com) 成功安装 apache 并测试通过后即可直接继续本文第二章节 Was7 Plugin 安装

### 1.1 准备安装

关闭系统自带的 web 服务:

#chkconfig httpd off

在线安装 gcc

#yum install gcc\*

下载并解压安装程序:

#cd ~/

#wget http://apache.freelamp.com/httpd/httpd-2.2.15.tar.gz

#tar - zxvf httpd-2.2.15.tar.gz -C /usr/src

Page 3 of 21

启动 Apache Web Server:

### 1.2 安装 Apache Web Server

```
进入源码目录:
#cd /usr/src/httpd-2.2.15
编译源文件:
#./configure
                --prefix=/opt/apache/apache-2.2.15 --enable-so
--enable-mods-shared=most --with-mpm=worker
形成安装文件:
#make
安装程序:
#make install
1.3 验证安装
进入安装后目录:
# cd /opt/apache/apache-2.2.15/bin
检查进程模式:
#./apachectl -1
Compiled in modules:
 core.c
 worker.c
 http_core.c
 mod_so.c
```

Page 4 of 21

#./apachectl start

打开浏览器,输入 webserver 地址,出现如下界面表示 apache 安装成功。



It works!

停止 Apache Web Server:

#./apachectl stop

### 1.4 编译代理/反向代理模块

#### 进入源码目录:

#cd /usr/src/httpd-2.2.15/modules/proxy

生成 mod\_proxy.so:

#/opt/apache/apache-2.2.15/bin/apxs -i -a -c mod\_proxy.c proxy\_util.c

生成 mod\_proxy\_http.so:

#/opt/apache/apache-2.2.15/bin/apxs -i -a -c mod proxy http.c

#### 编译生成缓存模块:

#cd /usr/src/httpd-2.2.15/modules/cache

生成 mod\_cache.c:

#/opt/apache/apache-2.2.15/bin/apxs -i -a -c mod\_cache.c cache\_util.c cache cache.c cache storage.c cache pqueue.c cache hash.c

Page 5 of 21

```
生成 mod mem cache.so:
#/opt/apache/apache-2.2.15/bin/apxs -i -a -c mod mem cache.c
生成 mod_dist_cache.so:
#/opt/apache/apache-2.2.15/bin/apxs -i -a -c mod disk cache.c
生成 mod file cache.c:
#/opt/apache/apache-2.2.15/bin/apxs -i -a -c mod file cache.c
检查是否成功生成 查看 apache 安装目录,
检查 httpd. conf 配置文件:
#cat /opt/apache/apache-2.2.15/conf/httpd.conf
LoadModule userdir_module modules/mod_userdir.so
LoadModule alias_module modules/mod_alias.so
LoadModule rewrite module modules/mod rewrite.so
LoadModule proxy_module
                           modu1es/mod_proxy.so
 .oadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so
 .oadModu1e cache_modu1e
                            modules/mod_cache.so
 .oadModu1e mem_cache_modu1e
                            modules/mod_mem_cache.so
 oadModule disk_cache_module modules/mod_disk_cache.so.
 oadModule file_cache_module modules/mod_file_cache.so.
<IfModule !mpm_netware_module>
<IfModule !mpm_winnt_module>
再次启动 Apache
```

#/opt/apache/apache-2.2.15/bin/apachectl start

### 1.5 配置代理/反向代理模块

httpd. conf 中添加如下:

ProxyRequests Off

<Proxy \*>

Page 6 of 21

#### Web 服务器安装部署手册

Order deny, allow

# Deny from all

Allow from all

</Proxy>

###防止中间的防火墙杀掉不活动的连接,设定 keepalive=0n

#### ####下面两行是配置反向代理

ProxyPass /xsm2/ http://www.xsm.com/xsm2/

ProxyPassReverse /xsm2/ http://www.xsm.com/xsm2/

### ####下面是配置缓存

<IfModule mod\_mem\_cache.c>

CacheEnable mem /xsm2/

CacheLastModifiedFactor 1.0

#默认缓存有效期(秒)

#CacheDefaultExpire 3600

#缓存允许使用的最大内存量,以 KB 为单位

MCacheSize 2048000

#最大缓存对象数

MCacheMaxObjectCount 30000

# 允许缓存的最小文档大小(字节)

MCacheMinObjectSize 1

# 缓存允许的最大文档大小(字节)

MCacheMaxObjectSize 10240000

</IfModule>

#### ####下面是配置客户端缓存

<Location /xsm2>

# 启用有效期控制

ExpiresActive On

# swf 文档的有效期是最后修改时刻后的(单位秒)

ExpiresByType application/x-shockwave-flash A43200

# html 文档的有效期是最后修改时刻后的十二小时

ExpiresByType text/html A43200

# xml 文档的有效期是最后修改时刻后的十二小时

ExpiresByType application/xml A43200

# xml 文档的有效期是最后修改时刻后的十二小时

ExpiresByType text/xml A43200

# png 文档的有效期是最后修改时刻后的七天

ExpiresByType image/png A43200

# gif 文档的有效期是最后修改时刻后的七天

ExpiresByType image/gif A43200

# jpeg 文档的有效期是最后修改时刻后的七天

ExpiresByType image/jpeg A43200

</Location>

### 1.6 创建配置文件 crossdomain.xml

```
在 httpd. conf 中找到 DocumentRoot 所在行,并在此行指定目录下创建文件 crossdomain. xml,文件内容如下:
```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE cross-domain-policy SYSTEM</pre>

"http://www.macromedia.com/xml/dtds/cross-domain-policy.dtd"  $\geq$ 

<cross-domain-policy>

<site-control permitted-cross-domain-policies="all" />

<allow-access-from domain="\*" />

<allow-http-request-headers-from domain="\*" headers="\*"/>

</cross-domain-policy>

Page 8 of 21

### 1.7 Apache 中文乱码问题解决

解决柜台图片出不来,中文路径问题:

使用/mod encoding. so 模块,下面是操作步骤:

最近有用户说服务器上无法访问带空格的目录和文件,原因是 apache 默认只支持拉丁语的 url,

就是在 linux 下通过 apache 访问中文(据测试, 日文也可以)的 url 路径的模块. 日本人开发的, 不要太愤青了哦。

生产机环境是 Centos 5.4 64 位 apache 2.2.15

注意: 需要 mod\_headers 的支持(一般默认 apache 编译已经有了,所以在有的 modules 里看不到。)

1. download and patch

cd /backup/

wget http://webdav.todo.gr.jp/download/mod\_encoding-20021209.tar.gz
#download patch

wget http://webdav.todo.gr.jp/download/experimental/mod\_encoding.c.a pache2.20040616

#download patch

wget http://www.aconus.com/~oyaji/faq/mod\_encoding.c-apache2.2-20060 520.patch

tar -xzvf mod encoding-20021209. tar. gz

用新版本 mod encoding.c 覆盖

- cp mod\_encoding.c.apache2.20040616 mod\_encoding-20021209/mod\_encoding.c
- cp mod\_encoding.c-apache2.2-20060520.patch mod\_encoding-20021209/
- cd mod\_encoding-20021209

patch -p0 < mod encoding. c-apache2. 2-20060520. patch

2. install iconv-hook

安装 mod\_encoding 前首先需要安装 iconv\_hook。

cd /backup/mod encoding-20021209/lib

Page 9 of 21

```
./configure
```

make

make install

完成上面操作后, iconv hook 相关 so 文件放到/usr/local/lib 下面。

要操作系统系统能够搜索到该 so 文件, 需要完成一下几行操作

打开/etc/ld. so. conf 文件,添加一行指向 iconv book 的所在路径,

即"/usr/local/lib"

也可以:

echo /usr/local/lib >> /etc/ld. so. conf

1dconfig

将库文件 cp 到 lib64 因为是 64 为 linux

cp /usr/local/lib/libiconv\* /usr/lib64

3. build mod\_encoding

cd /backup/mod\_encoding-20021209/

./configure --with-apxs=/opt/apache/apache-2.2.15/bin/apxs --with-i conv-hook=/usr/include

#make

#1s -1 mod encoding.o

查看是否已经生成了 mod\_encoding. o 文件,如果是,则 make 成功继续下边的操作。

# gcc -shared -o mod\_encoding.so mod\_encoding.o -Wc,-Wall -L/u sr/local/lib -Llib -liconv hook

或者

gcc -shared -o mod\_encoding.so mod\_encoding.o -Wc,-Wall -Llib
-liconv\_hook

生成 mod\_encoding.so 文件,将该文件拷贝到你的模块存放目录,一般为 \${APACHE\_HOME}/modules/

cp mod\_encoding.so /opt/apache/apache-2.2.15/modules

修改 apache 配置文件 httpd. conf

Page 10 of 21

#### Web 服务器安装部署手册

```
# convert url to utf8

LoadModule encoding_module modules/mod_encoding.so

<IfModule mod_encoding.c>

EncodingEngine on

NormalizeUsername on

SetServerEncoding GBK

DefaultClientEncoding UTF-8 GBK GB2312

AddClientEncoding "(Microsoft .* DAV $)" UTF-8 GBK GB2312

AddClientEncoding "Microsoft .* DAV" UTF-8 GBK GB2312

AddClientEncoding "Microsoft -WebDAV*" UTF-8 GBK GB2312

</IfModule>

重启 apache 测试效果。
```

### 1.8 修改欢迎文件

```
vi /opt/apache/apache-2.2.15/htdocs/index.html
修改欢迎文件,把文件内容替换成:
<a href="http-equiv="Refresh" content="0.1;url=/xsm2/"/></head>\body></body></html>
```

重启 apache 后再访问 <a href="http://webip">http://webip</a>/ 可以直接跳转到 <a href="http://webip/xsm2/">http://webip/xsm2/</a> 并看到登陆页面

### 2 Was7 Plugin 安装

### 2.1 应用服务器单机版配置

如果是测试环境的应用服务器可以采用单机版,则此部分安装可以跳过,只需在 httpd. conf 中添加:


ProxyPass /ec/ http://应用服务器 ip/ec/

Page 11 of 21


ProxyPassReverse /ec/ http://应用服务器 ip/ec/

### 2.2 应用服务器集群版配置


运行安装介质中的 launchpad. sh, 出现下图界面




点击左面的 Web Server plug-ins installation, 然后点右边开始安装。




直接 Next




接受许可并 Next




不理会警告,直接 Next




这里选择 Apache Web Server V2.2




如果应用服务器也在本机,请选择 Local,如果应用服务器是另一台主机,请选择 remote




选择 plugin 的安装目录




点 Browse 按钮找到本机 apache 目录中的 httpd. conf




输入一个 web 服务器名字




指定 plugin 配置文件路径,默认即可



输入应用服务器 ip 地址或者主机名



信息确认无误后点 Next 并开始安装



安装完成。

查看 vi httpd. conf

Page 18 of 21

#### Web 服务器安装部署手册

启动 apache

### 3 Apache 参数调整

### 3.1 修改 apache 的最大会话数

1、编辑httpd.conf

找到下面行并去掉注释#

Include conf/extra/httpd-mpm.conf

2、编辑httpd-mpm.conf

<IfModule mpm\_worker\_module>

ServerLimit 400
StartServers 20
MaxClients 10000
MinSpareThreads 20
MaxSpareThreads 100
ThreadsPerChild 25
MaxRequestsPerChild 0

</IfModule>

4、重启apache服务

./apachectl restart

### 3.2 开启 apache 监控接口

1、编辑httpd.conf

找到下面行并去掉注释#

Include conf/extra/httpd-info.conf

2、编辑httpd-info.conf

找到下面行并去掉注释#

ExtendedStatus On

3、找到下面行并修改如下

<Location /server-status>

SetHandler server-status

Order deny, allow

# Deny from all

Allow from all

</Location>

4、重启apache服务

./apachectl restart



Linux公社(LinuxIDC.com)于2006年9月25日注册并开通网站,Linux现在已经成为一种广受关注和支持的一种操作系统,IDC是互联网数据中心,LinuxIDC就是关于Linux的数据中心。

LinuxIDC.com提供包括Ubuntu, Fedora, SUSE技术,以及最新IT资讯等Linux专业类网站。

并被收录到Google 网页目录-计算机 > 软件 > 操作系统 > Linux 目录下。

Linux公社(LinuxIDC.com)设置了有一定影响力的Linux专题栏目。

包括:

Ubuntu专题

Fedora专题

RedHat专题

SUSE专题

红旗Linux专题

Android专题

Linux公社简介 - 广告服务 - 网站地图 - 帮助信息 - 联系我们

本站 (LinuxIDC) 所刊载文章不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。 本站带宽由[6688.CC]友情提供

Copyright © 2006-2011 Linux公社 All rights reserved