Указатели Работа с памятью

Спикер: Ибрагимов Булат Ленарович

Fast Track в Телеком, 2024











ИБРАГИМОВ БУЛАТ ЛЕНАРОВИЧ

- Преподаватель в МФТИ. Проводит курсы по С++ и алгоритмам, структурам данных
- Научный сотрудник Института Искусственного Интеллекта (AIRI)
- Работал разработчиком-исследователем в Яндекс и Сбербанк

Указатели



Напоминание: модель памяти

- Память в С++ представляет собой нумерованную последовательность байт.
- Номер байта в памяти называется его адресом.
- Существует несколько областей памяти: глобальная (статическая), автоматическая (стековая), динамическая, потоковая.
- Динамическую память обсудим в этой лекции.
- Потоковую память не обсуждали и не будем.



Операция взятия адреса

Как узнать адрес, по которому лежит объект в памяти? - Унарная операция & .

```
int x;
std::cout << &x << '\n'; // отображается в 16-ричном виде
```

Операцию можно применять только к *lvalue* значениям. Более того, **возможность взятия адреса можно использовать в качестве критерия lvalue**:

```
// так можно 
&x, &(x = 8), &(++x);
// а так нельзя
&5, &(x + 8), &(x++);
```

Операция взятия адреса

Адреса в C++ имеют специальный тип - *указатель на тип* объекта, у которого был взят адрес.

```
int x;
const float y = 0;

&x; // указатель на int [int*]
&y; // указатель на const float [const float*]
```

Указатели




Указатели

Указатель - тип данных позволяющий хранить адрес другого объекта в памяти.

```
Пусть т - некоторый тип, тогда т* - указатель на т.
```

Таким образом, указатели - это целое семейство типов.

```
int* // указатель на int
float* // указатель на float
long long* // указатель на long long
const char** // указатель на указатель на константный char
double*** // указатель на указатель на указатель на double
```



Указатели: примеры

```
int x = 0;
const float y = 0;

int* px = &x;

const float* cpy = &y;
const int* cpx = &x;

int** ppx = &px;
const int** cppx = &cpx;
```

Указатели учитывают константность!

```
float* py = &y; // CE: ру нарушает константность у
```

Указатели: разыменование

```
int x = 1;
float y = 2.5;
int* px = &x;
int* py = &y;
```

По указателю можно получить значение объекта и даже изменять его.

Для этого воспользуемся операцией разыменования (*):

```
*px = 11;

*py = 3.5;

std::cout << *px << ' ' << *py; // 11 3.5

std::cout << x << ' ' << y; // 11 3.5
```

Указатели: разыменование

```
*px = 11;
*py = 3.5;
std::cout << *px << ' ' << *py;
```

Формально: операция разыменования - унарная операция, применяемая к указателям и возвращающая *Ivalue* низлежащего типа.

Арифметика указателей

Как известно, адреса в С++ представляют собой целые числа.

Означает ли это, что к ним применима целочисленная арифметика?



Арифметика указателей

• Указатели одинакового низлежащего типа можно вычитать друг из друга. Результат - количество элементов данного типа, которое поместится в этом промежутке (разница в байтах / sizeof(T)).

```
int x, y, z;
std::cout << &z - &x << '\n'; // скорее всего, 2</pre>
```

• К указателям можно прибавлять целые числа. Результат - указатель сдвинутый на n шагов размера sizeof(T).

```
int32_t* p = ...;
p + 5; // + 20 байт
p - 4; // - 16 байт
p += 10;
p -= 12;
++p;
p--;
```

Арифметика указателей

- Указатели одинакового низлежащего типа можно вычитать друг из друга. Результат - количество элементов данного типа, которое поместится в этом промежутке (разница в байтах / sizeof(T)).
- К указателям можно прибавлять целые числа. Результат указатель сдвинутый на n шагов размера sizeof(T).
- Остальные арифметические операции недопустимы.

Отметим, что разность указателей на переменные или сдвиг указателя на переменную, с точки зрения стандарта не дает разумного результата.

Разыменование подобных указателей приводит к *UB*.

Для чего *на самом деле* нужна арифметика указателей, узнаем, когда будем говорить о массивах.



Указатели могут быть константными с двух точек зрения.

1. Указатель на константу. Константным является объект, на который указывают:

```
int x = 0;
const int y = 0;

const int* px = &x; // либо int const*
const int* py = &y; // либо int const*

std::cin >> *px; // CE: объект считается неизменяемым
std::cout << *py; // ОК: объект доступен для чтения</pre>
```

Указатели могут быть константными с двух точек зрения.

2. Константный указатель. Константным является сам указатель:

```
int x;
int y;

int* const px = &x;

std::cin >> *px;  // OK
std::cout << *py;  // OK

px = &y;  // CE: указатель неизменяемый
++px;  // CE</pre>
```

Константности можно комбинировать:

```
const int* px = ...; // указатель на константу int const* py = ...; // указатель на константу int* const pz = ...; // константный указатель const int* const pa = ...; // константный указатель на константу int const* const pa = ...; // константный указатель на константу
```

Лайфхак: читайте типы указателей справа налево.

```
int const* const - константный указатель на константу int
```

Указатели на указатели

Указатель - это тип, а значит на него тоже можно создать указатель.

```
float x;
float* px = &x;
float** ppx = &px;
float*** pppx = &ppx;
```

Указатели на указатели тоже дружат с const:

```
const float* const** const p = ...;
// константный указатель на указатель на константный указатель на константу float
```

Попытка чтения неинициализированной переменной приводит к *UB*. То же самое касается и указателей.

```
int* p;
std::cout << p << ' ' << *p; // UB</pre>
```

При этом указателям в общем случае нельзя присвоить конкретного начального числового значения:

```
int* p = &x; // Ok
int* q = p; // Ok
int* r = 10; // CE: преобразование из int в int* завпрещено
```

Возникают следующие вопросы:

```
int* p = &x; // Ok
int* q = p; // Ok
int* r = 10; // CE: преобразование из int в int* завпрещено
```

- 1. Как задать начальное значение "пустого" указателя?
- 2. Как отличить корректный указатель от некорректного (который не указывает в "разумную область")?

В языке С++ есть исключение. Любому указателю можно присвоить значение 0, которое соответствует нулевому адресу.

Напоминание: по стандарту по нулевому адресу не может находиться ничего, поэтому разыменование подобного указателя приводит к *UB*.

```
int* p = 0;
const float* pp = 0;
```

К сожалению, подобная возможность иногда приводит к проблемам, так как возникает ассиметрия: целые числа присваивать нельзя, а 0, внезапно, можно.

Правильным с точки зрения современного C++ способом присвоить нулевое значение указателю является литерал nullptr.

```
int* p = nullptr;
const float* pp = nullptr;
```

nullptr значение специального типа (std::nullptr_t), которое неявно приводится к нулевому указателю любого типа.

Правило: для обозначения нулевых указателей используйте только nullptr.

Указатель на void

Напоминание: void - специальный тип обозначающий отсутствие объекта.

Что если хочется сохранить адрес ячейки памяти, без учета типа объекта, который там может лежать?

Для этого можно воспользоваться void*:

```
int x;
void* p = &x;

std::cout << p;  // Ok
std::cin >> *p;  // CE: не ясно, что записывать
std::cout << *p;  // CE: не ясно, что читать</pre>
```

"Висячий" указатель

Какие чувства вызывает у вас этот код?

```
int main() {
   int* p = nullptr;
   {
     int x = 0;
     p = &x;
   }
   return *p;
}
```

"Висячий" указатель

```
int main() {
  int* p = nullptr;
  {
   int x = 0;
   p = &x;
  }
  return *p;
}
```

Область действия объекта заканчивается раньше, чем область действия указателя, указывающего на него.

Чтение или запись данных по такому указателю приводит к *UB*!

Важно: не допускайте провисания указателей!

Динамическое выделение памяти



Статус

До сих пор мы лишь заводили переменные в глобальной области и на стеке.

У хранения данных в глобальной области и на стеке есть ряд ограничений:

- 1. Они имеют строго фиксированное время жизни. То есть глобальные переменные будут жить до конца программы, а локальные до конца текущего блока.
- 2. Как правило, эти области ограничены несколькими мегабайтами. Однако реальные программы часто требуют гораздо больше.

Выражение new

Выражения вида new т / new т(...) / new т{...} создают в динамической области объект типа т и возвращают указатель на него.

Полученный указатель используется для доступа к объекту.

Выражение new

Объекты в динамической области живут с момента вызова new и до окончания работы программы.

Таким образом, можно создавать объекты внутри блоков, которые будут доступны и вне него:

```
int* p = nullptr;
{
  int x = 11;
  p = new int(13);
}
std::cout << x;  // CE: x уже уничтожен
std::cout << *p;  // Ok</pre>
```

Но это ведет к тому, что память постепенно "засоряется".

Выражение delete

Память в динамической области можно (и нужно) очистить до завершения программы, как только она перестала быть нужной.

delete <указатель> - удаляет объект, возвращает память системе.

```
int* p = new int;
// ...
delete p;
```

Замечание 1: удалять можно только ту память, которая была выделена с помощью new. В остальных ситуациях delete приводит к *UB*.

Замечание 2: удаление нулевого указателя - корректная операция.

Утечка памяти

При некорректной работе с указателями или несвоевременном очищении динамической памяти может возникать *утечка памяти* - неконтролируемый рост лишней памяти.

```
int* p = new int;
p = nullptr; // потеряли указаль на динамическую память - утечка
new float; // выделили память, указатель не сохранили
p = new int; // забыли удалить после использования - утечка
```

Аккуратное использование new и указателей и своевременное использование delete - залог успешной борьбы с утечками.

Иные методы выделения динамической памяти

В языке C основным способом выделения динамической памяти была функция malloc.

Ключевые отличия:

- 1. Возвращает указатель void*.
- 2. Требует явного указания количества байт.
- 3. Не инициализирует память.

```
void* v = std::malloc(11);
int* p = static_cast<int*>(std::malloc(sizeof(int)));
*p = 0;
```

Для очищения используется функция free:

```
std::free(v);
std::free(p);
```

Иные методы выделения динамической памяти

B C++ есть аналог функций malloc / free - функции operator new / operator delete:

```
void* v = operator new(11);
int* p = static_cast<int*>(operator new(sizeof(int)));
*p = 0;
```

```
operator delete(v);
operator delete(p);
```

Они используются крайне редко и в специфических ситуациях.

Основной способ - выражения new / delete.

Факт: new и delete внутри себя вызывают эти функции.