

ÍNDICE

01. Disposições básicas da integração	
02. Parâmetros utilizados nas integrações AvInteg x EICIN100/EECIN100	
03. Tipos de integração	Z
03. Tipos de integração 04. Integração – Pedido de Exportação (PE)	
05. Preenchimento dos campos	6
06. Legendas	
07. Layouts das integrações ERP Cliente → EASY EXPORT CONTROL	8
07.01. Pedido de Exportação – CAPA – Tabela EE02	8
07.02. Pedido de Exportação – ITENS – Tabela EE03	13
07.03. Cadastro de Produtos – Tabela EE04	
07.04. Cadastro das descrições dos produtos nos idiomas – Tabela EE05	18
07.05. Cadastro de Clientes/Importadores/Consignatários/Notificantes – Tabela EE06	19
07.06. Nota Fiscal de Saída (NFS) – CAPA – Tabela EE07	
07.07. Nota Fiscal de Saída (NFS) – ITENS – Tabela EE14	
07.08. Cadastro de Taxas de Conversão – Tabela El06	
07.09. Cadastro de Famílias de produtos – Tabela El18	
08. Layout da integração financeira (Interface duplo fluxo)	31
08.01. Envio e retorno de Títulos Financeiros – Tabela El17	31



Versão Protheus M11 – Easy Export Control – Set/2012

01. Disposições básicas da integração

A troca das informações entre o EASY EXPORT CONTROL e o ERP do cliente está dividida em dois fluxos de processamento, a saber:

- Importação de dados
- · Exportação de dados

As estruturas (*layouts*) destes arquivos intermediários que servirão para a execução de cada interface estão disponíveis nos capítulos seguintes nesta mesma documentação.

Em ambas as modalidades, os dados serão gravados em arquivos/tabelas específicas, de acordo com os *la*youts apresentados nesta documentação, na forma de uma "VIEW".

Simplesmente para um melhor entendimento, nesta documentação, estas tabelas específicas criadas com o intuito de realizar a troca das informações entre os sistemas (Easy Export Control e o ERP do cliente) receberão o nome de Tabelas de Muro.

Nesta documentação iremos adotar algumas terminologias, a saber:

- Sistema origem dos dados

 Responsável por extrair as informações constantes em seu domínio e enviá-las, atendendo ao layout da tabela de muro, de forma que, estas possam ser recebidas pelo Sistema destino da interface.
- Sistema destino dos dados
 Responsável por ler as informações gravadas na tabela de muro pelo Sistema Origem, no intuito de que estas sejam recebidas em suas tabelas de dados para atender às suas necessidades operacionais.

Dentre as interfaces hoje existentes, cujo Sistema origem da informação é o ERP do cliente e o Sistema EASY EXPORT CONTROL é considerado como o Sistema destino, estão:

- Cadastro dos produtos
- Cadastro das descrições dos produtos nos idiomas utilizados pela empresa
- Cadastro dos clientes/importadores/consignatários/notify
- · Cadastro das taxas de conversão das moedas
- Cadastro das famílias dos produtos
- Pedido de exportação (PE)
- Recebimento dos dados da nota fiscal de saída (NFS)
- · Retorno do número do título financeiro

Dentre as interfaces hoje existentes, cuja origem das informações é o EASY EXPORT CONTROL e o Sistema ERP do cliente é considerado como o Sistema destino, está:

• Envio das informações para criação de títulos financeiros.

Nesta troca das informações entre os sistemas, o Sistema origem deverá identificar os registros que o Sistema destino precisará receber através da leitura de seus dados. Por conseguinte, o Sistema destino será responsável por identificar se o processamento de cada registro por ele lido foi bem sucedido ou não.

Em todas as tabelas de muro constantes nesta documentação existem alguns campos que são responsáveis pelo controle do processamento do referido registro de cada tabela de muro. Estes campos conterão as seguintes informações:

- A data, a hora e o usuário que o Sistema origem gerou a informação constante no registro;
- A data, a hora e o usuário que o Sistema destino processou a leitura da informação constante no registro;
- O status de processamento do Sistema destino de cada registro (se o registro ainda não foi processado, se ele foi processado com sucesso ou se existe(m) alguma(s) crítica(s) com relação ao conteúdo enviado pelo Sistema Origem);
- Campo destinado para armazenar uma mensagem com a crítica de rejeição do registro pelo Sistema destino.

O preenchimento dos campos das tabelas de muro deverá obedecer à legenda apresentada nesta documentação. Para isso, atente-se ao capítulo **LEGENDAS**.

Observação importante: Para cada interface apresentada nesta documentação é necessário que sejam previstas horas de implantação, configuração, testes, e homologação. Isto porque, o fluxo de execução da interface, ou até mesmo alguma estrutura das tabelas de muro, poderão sofrer modificações para atender às expectativas do cliente onde estiver sendo implantada esta solução de interface.





Versão Protheus M11 – Easy Export Control – Set/2012

02. Parâmetros utilizados nas integrações AvInteg x EICIN100/EECIN100

Existem parâmetros padrões utilizados pelos programas EICIN100/EECIN100 que, numa integração realizada com o AvInteg juntamente com estes programas eles surtirão efeito durante o processamento da interface selecionada. Estes parâmetros de ambiente devem ser previamente configurados através do módulo de configuração (SIGACFG), no intuito de proporcionar que a interface a ser processada satisfaça as necessidades específicas do ambiente da empresa-cliente. Para maiores detalhes de como configurar estes parâmetros, verifique-os no configurador do sistema (SIGACFG), e consulte o manual/boletim técnico do parâmetro desejado. Abaixo, estão relacionados:

- Parâmetros utilizados integração padrão EICIN100/EECIN100 dos pedidos de exportação:
 - MV_AVG0023: É responsável por conter o código da filial Brasil do sistema para quando o pedido de exportação for um pedido de Offshore. Não é necessário configurar este parâmetro se o cliente não utiliza pedidos OffShore.
 - MV_AVG0024: É responsável por conter o código da filial Exterior do sistema para quando o pedido de exportação for um pedido de Offshore. Não é necessário configurar este parâmetro se o cliente não utiliza pedidos Offshore.
 - > MV_AVG0057: É responsável por realizar ou não, a aprovação automática do crédito do pedido de exportação que estiver sendo integrado.
 - ➤ MV_INC_PE: É responsável por realizar os tratamentos abaixo descriminados:
 - a) Inclusão automática:
 Permitirá que seja realizada automaticamente a inclusão do pedido de exportação, caso o mesmo não exista na base de dados do EASY EX-PORT, e que ele tenha sido enviado com o tipo de integração igual à

ALTERAÇÃO na tabela de muro.

b) Inclusão não automática: Não permitirá que seja realizada automaticamente a inclusão do pedido

de exportação, caso o mesmo não exista na base de dados do EASY EXPORT, e que ele tenha sido enviado com o tipo de integração igual à ALTERAÇÃO na tabela de muro. Neste caso, o pedido de exportação

enviado como ALTERAÇÃO será rejeitado pela integração.

- Parâmetros utilizados integração padrão EICIN100/EECIN100 das notas fiscais de saída:
 - MV_AVG0038: É responsável por determinar que o sistema trabalhe com a estrutura de CAPA/DETALHE para os arquivos físicos (tabelas) referentes às notas fiscais de saída. Observação importante: Esta documentação está preparada SOMENTE para a integração das notas fiscais de saída se utilizando da estrutura CAPA/DETALHE. Ou seja, se não for utilizada esta estrutura, o referido layout de integração das notas fiscais de saída demonstrado nesta documentação não poderá ser utilizado. Portanto, é importante que este parâmetro esteja configurado como ATIVO.
 - MV_AVG0069: É responsável por habilitar o envio de e-mail para o responsável do processo, na integração da nota fiscal de saída, quando encontrar alguma diferença entre os valores expressos nas notas fiscais de saída e o processo de embarque da exportação.
 - > MV_AVG0075: É responsável por definir a margem (em %) de divergência aceitável entre a quantidade do produto que será embarcado e a quantidade do produto expressa na nota fiscal de saída.
 - MV_AVG0102: É responsável por realizar ou não a contraprova padrão da somatória das despesas expressas na nota fiscal de saída e do valor do produto contra o valor total expresso para a nota fiscal de saída, fazendo com que os valores apresentados nos respectivos campos não causem a possibilidade de eventuais divergências.
 - MV_NFDTC: É responsável por permitir ou não que o sistema receba a integração de uma nota fiscal de saída que fora emitida posteriormente à data de embarque do seu respectivo processo de embarque da exportação ao qual ela estaria associada.
- Parâmetro utilizado nas integrações padrão EICIN100/EECIN100:
- ➤ MV_CARGA: Este parâmetro deve ser configurado somente se houverem quaisquer interfaces do AvInteg que serão processadas juntamente com o programa padrão EICIN100/EECIN100, caso contrário, não será necessário configurar este parâmetro. As configurações possíveis para este parâmetro são as seguintes:
 - a) Modo compartilhado: Permitirá que a integração seja executada ao mesmo tempo em que outros usuários estejam utilizando o sistema. Esta forma de integração é mais lenta, porém, ela é a mais utilizada.
 - b) Modo exclusivo:

 Não permitirá que a integração seja executada ao mesmo tempo em que outros usuários estejam utilizando o sistema. Esta forma de integração é mais



Versão Protheus M11 – Easy Export Control – Set/2012

rápida, porém, ela é utilizada geralmente em integrações de carga inicial do sistema.

03. Tipos de integração

São aceitos os seguintes tipos de integração:

- Inclusão → Este tipo de integração deverá ser utilizado sempre que o registro da interface que está sendo processado precisar ser incluído na base de dados do Sistema destino;
- Alteração → Este tipo de integração deverá ser utilizado sempre que o registro da interface que está sendo processado precisar ser alterado/atualizado na base de dados do Sistema destino.
- Exclusão → Este tipo de integração deverá ser utilizado sempre que o registro da interface que está sendo processado precisar ser excluído da base de dados do Sistema destino.

Observações importantes:

- a) Durante o processamento de um registro enviado com o tipo igual à ALTERAÇÃO nas integrações dos cadastros, se o mesmo não for encontrado dentro da base de dados do EASY EXPORT, o tipo de integração será considerado como INCLUSÃO.
- b) Durante o processamento de um registro enviado com o tipo igual à EXCLUSÃO nas integrações dos cadastros, o mesmo somente será excluído da base de dados do EASY EXPORT caso não esteja selecionado para compor quaisquer pedidos de exportação ou que estejam sendo utilizados nas demais tabelas do sistema.



Versão Protheus M11 – Easy Export Control – Set/2012

04. Integração – Pedido de Exportação (PE)

A integração de pedido de exportação (PE) acontece sempre através de duas tabelas interligadas entre si, sendo que uma destas tabelas destina-se às informações da CAPA do pedido de exportação (PE), e a outra tabela destina-se às informações dos ITENS do pedido de exportação. Sempre que for necessário o envio de um pedido de exportação ao EASY EXPORT CONTROL será obrigatório o preenchimento de um registro na tabela de muro da sua tabela de 'CAPA' e um ou mais registros na sua tabela de muro dos 'ITENS' do pedido de exportação, exceto para os casos em que se desejar excluir todo o pedido de exportação.

Tabela de CAPA PE → Tabela de ITEM(NS) PE

Alguns campos são requeridos como obrigatórios na tabela de CAPA do PE na movimentação de "inclusão". Porém, casos como os campos de número do pedido, tipo de integração e a data do pedido serão obrigatórios em todos os tipos de integração do pedido de exportação.

Estão disponíveis todos os três tipos de integração descritos nesta documentação:

- Inclusão → O PE e os seus respectivos produtos/itens serão incluídos no sistema conforme a regra do tipo de integração.
- Alteração → O PE e os seus respectivos produtos/itens serão atualizados no sistema conforme a regra do tipo de integração.

Campos da capa do pedido de exportação (PE):

- a) O pedido de exportação deverá existir na base de dados do EASY EXPORT.
- b) Se não for necessária a alteração do conteúdo de algum campo do layout da interface, então, o conteúdo para o referido campo na tabela de muro não deverá ser preenchido. Desta maneira, seu conteúdo dentro das tabelas do sistema será mantido (Observação importante: Isto ocorrerá se a interface de pedido de exportação for configurada com a utilização do 'EICIN100').

Campos dos itens do pedido de exportação:

- a) O(s) item(ns) do pedido de exportação somente poderá(ão) ser alterado(s) se o(s) mesmo(s) não fora(m) levado(s) a uma fase posterior dentro do sistema. Ou seja, se o item do pedido de exportação não pertencer a algum processo de embarque.
- b) Se for necessária uma alteração no conteúdo de algum campo existente nos itens do pedido de exportação, e na capa do respectivo pedido não for necessário alterar o conteúdo de quaisquer de seus campos, então, neste registro da capa do pedido de exportação basta enviar somente os seus campos-chave (principais).
- Exclusão → O(s) registro(s) será(ão) excluído(s) da base de dados do EASY EXPORT. O pedido de exportação
 (PE) deverá, previamente, existir na base de dados do sistema.
 - Campos da capa do pedido de exportação (PE):
 - a) Somente poderá ser excluído se o(s) seu(s) produto(s) (Itens) não foi(ram) levado(s) à fase de embarque.

Campos dos itens do pedido de exportação (PE):

 a) O(s) item(ns) do pedido de exportação somente poderá(ão) ser excluído(s) se o(s) mesmo(s) não foi(ram) levado(s) à fase de embarque.

Observações:

- Se desejar excluir todo o pedido de exportação, basta enviar somente o registro da tabela de CAPA PE com o identificador igual à EXCLUSÃO, não sendo necessário, neste caso, enviar seus registros correspondentes na tabela de ITEM(NS) PE com o identificador igual a EXCLU-SÃO. Assim, o sistema irá interpretar que se deseja excluir todo o pedido mencionado.
- 2) Se desejar excluir uma linha/item/produto de um pedido de exportação, então será necessário enviar na tabela de CAPA PE o identificador igual à ALTERAÇÃO, e na tabela de ITEM(NS) PE devem ser enviados os seus registros correspondentes dos itens item/linha/produto do referido pedido. Porém, no registro da tabela de ITEM(NS) PE que se deseja excluir, seu identificador deverá ser igual à EXCLUSÃO e os demais com o identificador de ALTERAÇÃO.



Versão Protheus M11 – Easy Export Control – Set/2012

05. Preenchimento dos campos

Além das explicações abaixo, deve-se observar as orientações da tabela das legendas contida no capítulo **LE-GENDAS**. Logo mais abaixo são apresentadas as regras de preenchimento dos campos da estrutura de acordo com cada tipo de informação neles constantes. Atenção, o preenchimento incorreto dos campos poderá provocar a rejeição do(s) registro(s).

> Campos caracteres ou alfanuméricos:

Estes campos deverão ser sempre preenchidos até o limite máximo configurado para cada um, obedecendo ao alinhamento à esquerda, sem os caracteres especiais que fizerem parte de sua máscara. Se o seu conteúdo não completar o tamanho máximo do campo, então, suas posições à direita deverão ser completadas com o caractere "" (espaço).

Exemplos: Tomando como base de exemplo os campos "código do produto" e "número do pedido", e tendo o tamanho de quinze caracteres para estes campos, teremos:

a) Se o código do produto com sua máscara possuir a formatação XXX-9999/999, então, o campo código do produto deverá ser gravado conforme abaixo:

Posição	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
Conteúdo	F	В	D	2	5	8	1	2	0	0					

b) Se o número do pedido com sua máscara possuir a formatação 9999/XXX9999-XX, então, o campo código do produto deverá ser gravado conforme abaixo:

Posição	01	02	03	04	05	06	07	80	09	10	11	12	13	14	15
Conteúdo	2	0	0	9	Р	Х	K	0	1	7	8	М	Α		

> Campos Numéricos:

Em primeiro lugar, deve-se observar se o campo possui uma quantidade de casas decimais em sua configuração. Caso afirmativo, localize a posição do campo onde ocorrerá a separação das casas consideradas "inteiras" das casas "decimais". Nesta posição do campo deverá ser gravado o caractere "." (ponto) que será o seu separador. Em seguida, o conteúdo deve ser gravado obedecendo a esta localização do separador. Caso contrário (não possuir quantidade de casas decimais), o campo deverá ser gravado de forma alinhada à direita. As posições excedentes do campo até completar o seu tamanho máximo configurado, tanto à direita quanto à esquerda, poderão ou não ser preenchidos com o dígito "0" (zero).

Observação: É obrigatório informar o caractere "." (ponto) como separador das casas decimais, pois sem ele, o valor numérico que será recebido pelo EASY EXPORT poderá não refletir a verdade.

Exemplos: Tomando como base de exemplo os campos "preço unitário" e "quantidade de dias para fornecimento" (Lead time), e tendo os tamanhos de quinze dígitos (sendo nove inteiros e cinco decimais), e quatro dígitos inteiros respectivamente, teremos:

a) Tendo o valor do preço unitário do produto igual a US\$ 5.762,31 (cinco mil, setecentos e sessenta e dois dólares, e trinta e um centavos de dólar), então, o campo preço unitário poderá ser gravado das seguintes maneiras:

Pos	sição	01	02	03	04	05	06	07	80	09	10	11	12	13	14	15
							5	7	6	2		3	1			
Con	Conteúdo						5	7	6	2		3	1	0	0	0
Con	ileudo	0	0	0	0	0	5	7	6	2		3	1			
		0	0	0	0	0	5	7	6	2		3	1	0	0	0

b) Tendo a quantidade de dias (lead time) de fornecimento igual a 30 (trinta), então, o campo quantidade de dias para fornecimento poderá ser gravado das seguintes maneiras:

Posição	01	02	03	04
Contovido			3	0
Conteúdo	0	0	3	0

Campos tipo "data":

Existem três formas de gravação do campo tipo "data" nesta documentação:

- A primeira forma possui o formato DDMMAA:
- · A segunda forma possui o formato AAAAMMDD;
- A terceira forma possui o formato DDMMAAAA.

Em todos os formatos, a letra "D" refere-se ao DIA, o "M" ao MÊS, e o "A" ao ANO.

Para identificar qual a forma correta de gravar o referido campo tipo "data", atente-se ao layout de cada arquivo e à legenda desta documentação.



Versão Protheus M11 – Easy Export Control – Set/2012

Observações importantes:

- a) Completar o preenchimento do campo com zeros significativos à esquerda (Ex.: 040396 ou 19960304 conforme a configuração do campo).
- b) Datas inválidas provocarão a rejeição do registro (Ex.: 310209)

> Campos sem Informação

Se o movimento de integração do registro for igual à inclusão, os campos que não possuírem conteúdo, deverão ser preenchidos com o caractere " " (espaço). Se o movimento de integração do registro for igual à "alteração" ou "exclusão", estes campos sem informação serão desprezados.

Em ambos os casos, as demais orientações de preenchimento mencionadas em cada layout de integração também deverão ser consideradas.

06. Legendas

	Quadro geral das legendas
Coluna	Descrição explicativa
TAM	Tamanho do campo. No caso dos campos numéricos com casas decimais, o valor informado irá indicar a quantidade de inteiros, mais a quantidade de decimais, além de mais uma posição para o caractere ponto ("."), que será o separador entre as casas inteiras e as casas decimais do campo.
IAW	Por exemplo: Se o TAM for igual a 15 e o DEC for igual a 02 , então, a quantidade de casas a serem consideradas como inteiros será igual a 12 . Isto porque, 12 dígitos inteiros + 01 ponto + 02 dígitos decimais = 15 dígitos totais.
*	Indica tamanho máximo
DEC	Número de casas decimais para o campo (esta quantidade já está computada no tamanho informado na coluna TAM)
TIPO	Formato/característica do campo: C — Caractere ou alfanumérico N — Numérico D — Data no formato DDMMAA, onde D=Dias, M=Mês, e A=Ano D(*) — Data no formato AAAAMMDD, onde D=Dias, M=Mês, e A=Ano D(**) — Data no formato DDMMAAAA, onde D=Dias, M=Mês, e A=Ano M — Memo (texto com até 64Kb) L — Lógico (T - Verdadeiro, F - Falso)
REQ	 # - Preenchimento requerido, ou seja, obrigatório X - O campo deve ser informado apenas na inclusão ou caso deseje alterar - Preenchimento requerido, ou seja, obrigatório e não pode ser repetido
CAD	X — Deve estar previamente cadastrado no Sistema EASY EXPORT CONTROL



Versão Protheus M11 – **Easy Export Control** – Set/2012

07. Layouts das integrações ERP Cliente → EASY EXPORT CONTROL

A seguir, serão apresentadas as estruturas dos arquivos de integração cujo Sistema origem é o ERP do cliente e o Sistema destino é o EASY EXPORT CONTROL.

07.1. Pedido de Exportação – CAPA – Tabela EE02

Índices da tabela:

1. RECNO

Pedido de Exportação – CAPA – (Tabela	a EEC	12)					
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo Muro
Tipo Integração ("I" = Inclusão, "A" = Alteração, "E" = Exclusão) Define qual será o processamento do registro na rotina de integração do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "I", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser incluído na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "A", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser alterado na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "E", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser excluído da base de dados do EASY. Existem alguns tratamentos especiais dentro da rotina de integração. Para maiores esclarecimentos sobre estes casos específicos veja o capítulo INTEGRAÇÃO DOS CADASTROS DO SISTEMA desta documentação.	С	001		#		TPINTG	С
Data da Integração Este campo deve conter a data na qual o registro, nesta tabela de muro, foi criado pelo sistema corporativo. Não se esqueça de obedecer ao layout de gravação deste campo. Para ver o layout correto para a gravação deste campo, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação.	D(**)	008		#		DTINTG	С
Tipo do Pedido de Exportação: " "=Regular; "8"=Café Este campo deve ser preenchido com o conteúdo fixo "8" apenas para os pedidos de exportação de café, caso contrário, este campo não deve ser preenchido, portanto, deixa-lo EM BRANCO.	С	001				TIPPED	С
Pedido de Exportação Este campo deve conter o número do pedido de exportação.	С	020		#		NUMPED	С
Data do pedido de exportação Este campo deve conter a data de geração do pedido de exportação. Não se esqueça de obedecer ao layout de gravação deste campo. Para ver o layout correto para a gravação deste campo, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação.	D(**)	008		х		DTPROC	С
Data de emissão do pedido de exportação Este campo deve conter a data de emissão do pedido de exportação. Não se esqueça de obedecer ao layout de gravação deste campo. Para ver o layout correto para a gravação deste campo, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação.	D(**)	008		х		DTEMIS	С
Pedido de exportação de amostra? "S"=Sim;"N"=Não Para o pedido de exportação de produtos AMOSTRA, este campo deve ser configurado com o caractere "S". Caso o pedido de exportação não seja uma exportação de produtos AMOSTRA, então, este campo deve ser configurado com o caractere "N".	С	001		Х		AMOSTR	С
Data de finalização do pedido de exportação Este campo deve conter a data de finalização do pedido de exportação. Não se esqueça de obedecer ao layout de gravação deste campo. Para ver o layout correto para a gravação deste campo, consulte o capítulo LEGEN- DAS desta documentação.	D(**)	008		X		DTFINA	С
Data de solicitação da emenda do pedido de exportação Este campo deve conter a data da solicitação da emenda do pedido de exportação. Não se esqueça de obedecer ao layout de gravação deste campo. Para ver o layout correto para a gravação deste campo, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do pedido de exportação.	D(**)	008				SLEMEN	С
Data de vencimento da licença de importação Este campo deve conter a data de vencimento da licença de importação do cliente/importador do pedido de exportação. Não se esqueça de obedecer ao layout de gravação deste campo. Para ver o layout correto para a gravação deste campo, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação.	D(**)	008				PRZLI	С
Data de solicitação de crédito do pedido de exportação Este campo deve conter a data de solicitação de crédito do pedido de exportação. Não se esqueça de obedecer ao layout de gravação deste campo. Para ver o layout correto para a gravação deste campo, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do pedido de exportação.	D(**)	008				SLCRED	С
Data de solicitação da carta de crédito do pedido de exportação Este campo deve conter a data de solicitação da carta de crédito do pedido de exportação. Não se esqueça de obedecer ao layout de gravação deste campo. Para ver o layout correto para a gravação deste campo, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do pedido de exportação.	D(**)	008				DLCCRE	С
Número da carta de crédito do pedido de exportação Este campo deve conter o número da carta de crédito do cliente/importador para o pedido de exportação. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do pedido de ex- portação.	С	020			х	NLCCRE	С
Código do importador Este campo deve conter o código do importador/cliente do pedido de exportação. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro clientes/importadores. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY.	С	006		X	Х	IMPORT	С
Loja do importador Este campo deve conter o código da loja do importador do pedido de exportação. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro clientes/importadores. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco.	С	002			х	LJIMPO	С
Nome do importador Este campo deve conter a razão social (nome) do importador do pedido de exportação.	С	060		Х		RZIMPO	С



Pedido de Exportação – CAPA – (Tabela	EE0	2)					
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo
Endereço do importador							Muro
Este campo deve conter o endereço do importador do pedido de exportação. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branço. Se necessário, o próprio usuário poderá, pos-	С	100				ENIMPO	С
teriormente, completar esta informação na tela de manutenção do pedido de exportação.							
Complemento do endereço do importador Este campo deve conter o complemento do endereço do importador do pedido de exportação. Caso o sistema	С	100				CPIMPO	С
corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do pedido de exportação.		100				OI IIVII O	
Referência do importador referente ao pedido de exportação							
Este campo deve conter o número de referência do processo no importador com relação ao pedido de exporta- ção. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Se neces-	С	040				RFIMPO	С
sário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do pedido de exportação.							
O importador/país exige licença de importação: "S"=Sim;"N"=Não							
Este campo deve ser configurado como "S" se o importador ou o seu país exigir que, antes da autorização de embarque dos produtos constantes no pedido de exportação, seja providenciada uma licença de importação	С	001				EXIGLI	С
(LI) em seu país. Caso contrário, configure este campo com o caractere "N". Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, pos-							
teriormente, completar esta informação na tela de manutenção do pedido de exportação. Número da licença de importação							
Este campo deve conter o número da licença de importação do importador emitida em seu país, se houver. Ca-	_	000				NDU	_
so o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do pedido de ex-	С	060				NRLI	С
portação. Código do cliente							
Este campo deve conter o código do cliente final (se for diferente do importador) do pedido de exportação.							
Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro clientes/importadores. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta in-	С	006			Х	CDCLIE	С
formação, pode-se enviar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do pedido de exportação.							
Loja do cliente							
Este campo deve conter o código da loja do cliente final do pedido de exportação. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro clientes/importadores. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra	С	002			Х	LJCLIE	С
este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco.							
Código do fornecedor							
Este campo deve conter o código do fornecedor do pedido de exportação. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro fabricantes/fornecedores. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este	С	006		Х	Х	CDFORN	С
cadastro interno do EASY. Loja do fornecedor							
Este campo deve conter o código da loja do fornecedor do pedido de exportação. Dentro do Sistema EASY,	С	000		v	v	LIFODNI	_
existe um cadastro de fornecedores/fabricantes. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar	C	002		Х	X	LJFORN	С
este campo em branco. Código do exportador							
Este campo deve conter o código do exportador (se for diferente do fornecedor) do pedido de exportação.							
Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro fabricantes/fornecedores. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta in-	С	006			Х	CDEXPO	С
formação, pode-se enviar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do pedido de exportação.							
Loja do exportador							
Este campo deve conter o código da loja do exportador do pedido de exportação. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro de fornecedores/fabricantes. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido	С	002			Х	LJEXPO	С
contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco.							
Analista responsável							
Este campo deve conter código/nome do analista responsável do setor de exportação pelo respectivo pedido de exportação. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro dos analistas atrelados ao fornecedor. Portanto, o	С	035			х	ANRESP	С
código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário po-						7 11 11 12 0 1	
derá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do pedido de exportação. Código do consignatário							
Este campo deve conter o código do consignatário da carga (produtos) (se for diferente do importador) do pe-							
dido de exportação. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro clientes/importadores. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não	С	006			Х	CDCONS	С
possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do pedido de exportação.							
Loja do consignatário							
Este campo deve conter o código da loja do consignatário do pedido de exportação. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro de clientes/importadores. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido con-	С	002			Х	LJCONS	С
tra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco.							
Código do notify							
Este campo deve conter o código do notify do pedido de exportação. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro clientes/importadores. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro	С	006			х	CDNOTF	С
interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em bran- co. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção							
do pedido de exportação. Loja do notify							
Este campo deve conter o código da loja do notify do pedido de exportação. Dentro do Sistema EASY, existe	_	000			v	LINOTE	
um cadastro de clientes/importadores. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo	С	002			Х	LJNOTF	С
em branco.							



Pedido de Exportação – CAPA – (Tabela	EE0	2)					
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo Muro
Código do beneficiário Este campo deve conter o código do beneficiário do pedido de exportação. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro clientes/importadores. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do pedido de exportação.	С	006			х	CDBENE	С
Loja do beneficiário Este campo deve conter o código da loja do beneficiário do pedido de exportação. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro de clientes/importadores. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco.	С	002			х	LJBENE	С
Nome do beneficiário Este campo deve conter a razão social (nome) do beneficiário do pedido de exportação. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do pedido de exportação.	С	060				RZBENE	С
Endereço do beneficiário Este campo deve conter o endereço do beneficiário do pedido de exportação. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do pedido de exportação.	С	100				ENBENE	С
Complemento do endereço do beneficiário Este campo deve conter o complemento do endereço do beneficiário do pedido de exportação. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do pedido de exportação.	С	100				CPBENE	С
Condição de Pagamento Este campo deve ser preenchido com o código da condição de pagamento que será utilizada no pedido de exportação. Dentro do Sistema EASY, existe o cadastro das condições de pagamento. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. ATENÇÃO: Este campo é utilizado de forma composta com o campo DIAS DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO.	С	005		х	х	CDPAGT	С
Dias da Condição Pagto (0/30/60/) Este campo deve ser preenchido com o complemento do código dos dias da condição de pagamento que será utilizada no pedido de exportação. Dentro do Sistema EASY, existe o cadastro das condições de pagamento. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Observações importantes: a) Se a condição de pagamento referenciar a um pagamento cambial único, então o seu conteúdo deverá ser igual à quantidade de dias para o vencimento da parcela cambial. b) Se a condição de pagamento referenciar a um pagamento cambial à vista, então o seu conteúdo deverá ser igual a "-1". c) Se a condição de pagamento referenciar a um pagamento cambial parcelado ou de adiantamento, então o seu conteúdo deverá ser igual a "901". ATENÇÃO: Este campo é utilizado de forma composta com o campo CÓDIGO DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO.	N	003		X	X	DDPAGT	С
Modalidade do pagamento no exterior Este campo deve ser preenchido com o código da modalidade de pagamento de acordo com a condição de pagamento que será utilizada no pedido de exportação. Dentro do Sistema EASY, existe o cadastro das modalidades de pagamento. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY.	С	003		х	х	MODPAG	С
Incoterms Este campo deve ser preenchido de acordo com os códigos existentes na tabela Incoterms2000 (fonte: Aduaneiras). Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para os Incoterms utilizados no comércio internacional. Portanto, o Incoterm mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY.	С	003		X	X	INCOTE	С
Código Via de Transporte (aérea/marítima/sea air) Este campo deve ser preenchido com o código da via de transporte (modal) escolhida para fazer o transporte internacional da(s) mercadoria(s) constante(s) no pedido de exportação. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro onde são cadastradas as vias de transporte que serão utilizadas pela empresa. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY.	С	002		х	X	VIA	С
Porto / Aeroporto de Origem (sigla) Este campo deve ser preenchido com a sigla do (aero)porto de origem do embarque da(s) mercadoria(s) constante(s) no pedido de exportação. Dentro do Sistema EASY, existem dois cadastros que irão referenciar a sigla do (aero)porto de origem. Um destes cadastros é o próprio cadastro de (aero)portos. O outro está ligado ao cadastramento da via de transporte, pois para cada via de transporte, o usuário deverá cadastrar as rotas de viagem que são utilizadas pelos processos de exportação da empresa. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra estes dois cadastros internos do EASY.	С	003		X	X	ORIGEM	С
Porto / Aeroporto de Destino (sigla) Este campo deve ser preenchido com a sigla do (aero)porto de destino (local do desembarque) da(s) mercadoria(s) constante(s) no pedido de exportação. Dentro do Sistema EASY, existem dois cadastros que irão referenciar a sigla do (aero)porto de destino. Um destes cadastros é o próprio cadastro de (aero)portos. O outro está ligado ao cadastramento da via de transporte, pois para cada via de transporte, o usuário deverá cadastrar as rotas de viagem que são utilizadas pelos processos de exportação da empresa. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra estes dois cadastros internos do EASY.	С	003		X	X	DESTIN	С
Tipo de transporte: "1"=Cheio;"2"=Picado;"3"=Carga Solta Este campo deve ser configurado conforme o tipo de transporte a ser adotado para o pedido de exportação.	С	001		Χ	Χ	TPTRAN	С
Marcação Este campo deve conter a marcação que será utilizada no pedido de exportação. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do pedido de exportação.	С	120				MARCAC	С
Símbolo da Moeda (sigla) Este campo deve ser preenchido com a sigla da moeda de negociação do pedido de exportação. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para as moedas utilizadas nos processos de exportação da empresa. Portanto, a sigla mencionada neste campo será consistida contra este cadastro interno do EASY.	С	003		Х	X	MOEDA	С
Tipo de Frete ("PP" = Prepaid , "CC" = Collect) Se a modalidade do frete for PREPAID, então, deve-se preencher este campo com "PP", caso contrário, a modalidade do frete é considerada como COLLECT. Portanto, neste caso, o campo deverá ser preenchido com "CC". Velos Telad de Freta Intermediate para en activida de servicio de production.	С	002		Х		TPFRET	С
Valor Total do Frete Internacional para o pedido de exportação na moeda do pedido Este campo deve conter o valor de frete internacional do pedido de exportação em sua moeda de negociação, caso este valor exista, conforme a negociação de venda internacional (exportação). Favor observar a formata- ção para gravação deste campo, pois ele possui casas decimais em seu layout. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo PREENCHIMENTO DOS CAMPOS desta documentação.	N	015	002			VLRFRE	С



Pedido de Exportação – CAPA – (Tabela	EE0	2)					
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo Muro
Valor Total do Frete adicional para o pedido de exportação na moeda do pedido Este campo deve conter o valor de frete adicional (inland) do pedido de exportação em sua moeda de negociação, caso este valor exista, conforme a negociação de venda internacional (exportação). Favor observar a formatação para gravação deste campo, pois ele possui casas decimais em seu layout. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo PREENCHIMENTO DOS CAMPOS desta documentação.	N	015	002			VLRFAD	С
Valor Total do Seguro Internacional para o pedido de exportação na moeda do pedido Este campo deve conter o valor do seguro internacional do pedido de exportação em sua moeda de negocia- ção, caso este valor exista, conforme a negociação de venda internacional (exportação). Favor observar a for- matação para gravação deste campo, pois ele possui casas decimais em seu layout. Para maiores esclarecimen- tos, consulte o capítulo PREENCHIMENTO DOS CAMPOS desta documentação.	N	015	002			VLRSEG	С
Valor Total da Despesa Interna para o pedido de exportação na moeda do pedido Este campo deve conter o valor de quaisquer despesas internas do pedido de exportação em sua moeda de negociação, caso este valor exista, conforme a negociação de venda internacional (exportação). Favor observar a formatação para gravação deste campo, pois ele possui casas decimais em seu layout. Para maiores esclare- cimentos, consulte o capítulo PREENCHIMENTO DOS CAMPOS desta documentação.	N	015	002			VLRDSI	С
Valor Total do Desconto para o pedido de exportação na moeda do pedido Este campo deve conter o valor de desconto do pedido de exportação em sua moeda de negociação, caso este valor exista, conforme a negociação de venda internacional (exportação). Favor observar a formatação para gravação deste campo, pois ele possui casas decimais em seu layout. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo PREENCHIMENTO DOS CAMPOS desta documentação.	N	015	002			VLRDSC	С
Preço aberto: "S"=Sim;"N"=Não Este campo deve ser configurado com o caractere "S" caso o preço unitário real dos produtos pertencentes ao pedido de exportação sejam conhecidos pelo importador. Caso contrário, deve-se configurar este campo com o caractere "N".	С	001		x		PRCABE	С
Volume Este campo deve conter o código da embalagem final do pedido de exportação. Dentro do Sistema EASY, existe o cadastro das embalagens. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do pedido de exportação.	С	020			x	VOLUM	С
Tipo de cálculo da embalagem: "1"=Volume, "2"=Quantidade Este campo deve ser configurado com o caractere "1" caso o cálculo de embalagem/volume deverá ser realiza-	С	001		Х		TCEMBA	С
do pelo volume no pedido de exportação. Caso contrário, deve-se configurar este campo com o caractere "2". Valor da cubagem total dos itens/produtos que compõem o pedido de exportação Este campo deve conter o valor total da cubagem do pedido de exportação. Favor observar a formatação para gravação deste campo, pois ele possui casas decimais em seu layout. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo PREENCHIMENTO DOS CAMPOS desta documentação.	N	015	004			CUBAGE	С
Código do Idioma Este campo deve conter o código do idioma que será utilizado nas documentações de todo o processo de exportação que está sendo enviado ao módulo EASY. Este código deve obedecer ao padrão EASY conforme segue: "INGLES": Determina que o idioma utilizado para a documentação é o inglês; "PORT.": Determina que o idioma utilizado para a documentação é o português; "ESP.": Determina que o idioma utilizado para a documentação é o espanhol. Observação importante: Caso a empresa utilize outros idiomas para as descrições dos seus produtos / materiais / itens, favor solicitar qual o código utilizado para o referido idioma desejado.	С	006		х	x	IDIOMA	С
Pagamento Antecipado: "S"=Sim,"N"=Não Se a condição de pagamento do pedido de exportação for referente a uma condição de pagamento antecipado então, este campo deve ser configurado com o caractere "S", caso contrário, configure-o com "N".	С	001		Х		PGANTE	С
Tipo de Comissão: "1"=A Remeter, "2"=Conta Gráfica, "3"=Deduzir da Fatura Este campo deve ser preenchido somente se o pedido de exportação possuir comissão de agente.	С	001				TPCOMI	С
Tipo Valor Comissão: "1"=Percentual, "2"=Valor Fixo, "3"=Valor s/Unidade, "4"=Outros Este campo deve ser preenchido somente se o pedido de exportação possuir comissão de agente.	С	001				TVCOMI	С
Valor da comissão Este campo deve ser preenchido somente se o pedido de exportação possuir comissão de agente. Favor observar a formatação para gravação deste campo, pois ele possui casas decimais em seu layout. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo PREENCHIMENTO DOS CAMPOS desta documentação.	N	015	004			VLRCOM	С
Número da referência do Agente Este campo deve ser preenchido somente se o pedido de exportação possuir comissão de agente.	С	020				REFAGE	С
Descrição genérica dos produtos que participam do ped exportação (até 10 linhas de 36 posições [10x36=360]) Este campo deve ser preenchido com a descrição genérica dos produtos pertencentes ao pedido de exportação. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do pedido de exportação.	С	360				DGPROD	С
Observações para os documentos do pedido de exportação (até 10 linhas de 36 posições [10 x 36 = 360]) Este campo deve conter uma observação qualquer para a documentação do pedido de exportação. Atenção, pois este campo é utilizado na geração de documentos da exportação. Portanto, ele deve estar no idioma do pedido de exportação.	С	360				OBSDOC	С
Observações gerais para o pedido de exportação (até 10 linhas de 36 posições [10 x 36 = 360]) Este campo deve conter uma observação qualquer para o pedido de exportação.	С	360				OBSERV	С
Número da sequência de execução na integração dentro do dia Este campo deve receber um número de ordem sequencial que determine a posição do registro dentro do lote de registros gerado dentro de uma mesma data de integração. Ou seja, se no início de um dia qualquer foi necessário gerar três pedidos de exportação nesta tabela de muro. Então, cada um destes registros receberá um número sequencial de registros do dia (o primeiro registro receberá o conteúdo como "00001", o segundo registro como "000002", e o terceiro registro como "000003"). Se dentro do mesmo dia for necessário gerar novos registros de pedidos de exportação, o sequencial da integração prosseguirá até acontecer mudança para uma próxima data de integração. Isto porque, quando der início a um novo dia (nova data de integração), este sequencial deverá novamente retornar ao número "000001", prosseguindo assim com o sequencial do novo dia que fora iniciado.	N	006		#		SQEXPD	С
Número do registro Este campo deve receber um número de ordem sequencial e positivo, portanto, único, que determine o próprio registro. Em hipótese alguma este campo poderá se repetir dentro da tabela de muro. Isto porque, ele será utilizado como chave primária do registro durante o processamento da rotina de interface. ATENÇÃO: O sequencial deste campo deverá iniciar com o numeral igual a 1. Por exemplo: O primeiro registro receberá o numeral igual a 0000000000001, o segundo registro receberá o numeral igual a 0000000000001, o segundo registro receberá o numeral igual a	N	015		\$		RECNO	N



Pedido de Exportação – CAPA – (Tabela	EE0	2)					
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo Muro
Flag de controle ("S" = Já Processado; "N" = Não Processado; "R" = Rejeitado) Este campo deverá ser enviado sempre com o conteúdo igual a "N", pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas irá atualizar este campo com o conteúdo igual a "S" caso o registro seja aceito pela interface ou com o conteúdo igual a "R" caso o registro obtenha alguma rejeição para que seja gravado na base de dados do Sistema EASY.	С	001		#		FLAG	С
Observação caso seja rejeitado Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas no registro, se for(em) encontrada(s) alguma crítica com relação a estas informações, uma mensagem com esta(s) crítica(s) será gravada neste campo para posterior análise do responsável por controlar as integrações entre o sistema EASY e o Sistema Corporativo da empresa.	С	200				MSGREJ	С
Data da gravação do registro nesta tabela de muro Este campo deverá ser gravado com a data da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja que este campo possui o tipo igual a D(*), significando que o seu conteúdo deverá obedecer ao formato AAAAMMDD. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	D(*)	008		#		DTEXPO	С
Hora da gravação do registro pelo sistema corporativo (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) Este campo deverá ser gravado com a hora da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja o formato indicado para a gravação deste campo. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	С	006		#		HREXPO	С
Login ou nome do usuário que gerou o registro na tabela de muro Este campo deverá ser gravado com <i>login</i> ou com o nome do usuário que processou o envio dos dados do referido registro a partir do sistema corporativo para serem gravados nesta tabela de muro. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	С	025		#		USEXPO	С
Data da importação dos dados pelo EASY Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a data da sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	D(*)	008				DTIMPO	С
Hora de importação dos dados pelo EASY (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a hora da sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	С	006				HRIMPO	С
Usuário que executou a importação dos dados no EASY Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com o login/usuário que efetuou a sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	С	025				USIMPO	С



07.2. Pedido de Exportação - ITENS - Tabela EE03

Índices da tabela:

1. RECNO

Pedido de Exportação – ITENS – (Tabela	EE0)3)					
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Reg	Cad	Campo	Tipo
Tipo Integração ("I" = Inclusão, "A" = Alteração, "E" = Exclusão)				•			Muro
Define qual será o processamento do registro na rotina de integração do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "l", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser incluído na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "A", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser alterado na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "E", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser excluído da base de dados do EASY. Existem alguns tratamentos especiais dentro da rotina de integração. Para maiores esclarecimentos sobre estes casos específicos veja o capítulo INTEGRAÇÃO DOS CADASTROS DO SISTEMA desta documentação.	С	001		#		TPINTG	С
Pedido de exportação	С	020		#		NUMPED	С
Este campo deve conter o número do pedido de exportação. Código do produto/material/item do pedido de exportação							
Este campo deve conter o código do produto ou material que será exportado. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para os produtos. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY.	С	015		X	Х	CDPROD	С
Descrição do produto/material/item no idioma mencionado na tabela de "capa" do pedido de exportação (até 10 linhas de 36 posições [10 x 36 = 360]) Este campo deve conter a descrição do produto no próprio idioma determinado para o pedido de exportação.	С	360		Х	Х	DESCRI	С
Código do Fornecedor							
Este campo deve ser preenchido com o código do fornecedor da mercadoria. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para os fornecedores. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY.	С	006		Х	Х	CDFORN	С
Loja do fornecedor Este campo deve conter o código da loja do fornecedor do pedido de exportação. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro de fornecedores/fabricantes. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY.	С	002		Х	Х	LJFORN	С
Código do fabricante do produto/mercadoria Este campo deve ser preenchido com o código do fabricante da mercadoria. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para os fabricantes. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em bran- co. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção	С	006			х	CDFABR	С
do pedido de exportação. Loja do fabricante							
Este campo deve conter o código da loja do fabricante do pedido de exportação. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro de fornecedores/fabricantes. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela	С	002			Х	LJFABR	С
de manutenção do pedido de exportação. Código do partnumber do produto/material/item Este campo deve conter o código do partnumber do produto no cliente. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormen-	С	020				PNUMBE	С
te, completar esta informação na tela de manutenção do pedido de exportação. Data prevista de embarque Este campo deve ser preenchido com a data prevista do embarque da quantidade do produto / material / item do pedido de exportação. Esta data não poderá ser anterior à data da emissão do pedido de exportação.	D(**)	008		Х		DTPVEM	С
Data solicitada de entrega Este campo deve ser preenchido com a data prevista para a entrega da quantidade do produto / material / item do pedido de exportação para o cliente final escolhido para o pedido de exportação. Esta data não poderá ser anterior à data prevista de embarque.	D(**)	008		Х		DTPVEN	С
Unidade de Medida Este campo deve conter a unidade de medida pela qual o produto/material/item é armazenado em seu esto- que. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para as Unidades de Medida. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY.	С	002		Х	Х	UNIDAD	С
Quantidade do produto/material/item solicitada para exportação Este campo deve ser preenchido com a quantidade a ser exportada do produto/mercadoria/item. Favor obser-	N	015	003	Х		QTDE	С
var a formatação para gravação deste campo, pois ele possui casas decimais em seu layout. Para maiores escla- recimentos, consulte o capítulo PREENCHIMENTO DOS CAMPOS desta documentação.							
Embalagem Este campo deve conter o código da embalagem do produto que será exportado. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para as embalagens. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do pedido de exportação.	С	020			х	CDEMBL	С
Quantidade na embalagem Este campo deve conter a quantidade do produto que estará contido em uma embalagem de acordo com a embalagem informada no código da embalagem. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do pedido de exportação.	N	013	003			QTNEMB	С
Quantidade de embalagem Este campo deve conter a quantidade de embalagens do produto que será exportado de acordo com a embalagem informada no código da embalagem. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do pedido de exportação.	N	010				QTDEMB	С
Preço unitário do produto/mercadoria na moeda de negociação do pedido Este campo deve ser preenchido com o preço unitário de venda do produto/mercadoria negociado junto ao cliente/importador estrangeiro. Este valor deve ser expresso na moeda de negociação do pedido de exportação, ou seja, se o pedido foi negociado em US\$, este preço unitário deverá estar em US\$ (dólares americanos). Se a moeda negociada for EUR (Euros), então, o preço unitário também deve estar em EUROS, e assim por diante. Favor observar a formatação para gravação deste campo, pois ele possui casas decimais em seu layout. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo PREENCHIMENTO DOS CAMPOS desta documentação.	N	017	007	х		PRCUNI	С



Pedido de Exportação – ITENS – (Tabela	EE(13)					
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo Muro
Preço FOB unitário do produto na moeda do pedido de exportação Este campo deve ser preenchido com o preço FOB unitário de venda do produto/mercadoria negociado junto ao cliente/importador estrangeiro. Este valor deve ser expresso na moeda de negociação do pedido de exportação, ou seja, se o pedido foi negociado em US\$, este preço unitário deverá estar em US\$ (dólares americanos). Se a moeda negociada for EUR (Euros), então, o preço FOB unitário também deve estar em EUROS, e assim por diante. Favor observar a formatação para gravação deste campo, pois ele possui casas decimais em seu layout. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo PREENCHIMENTO DOS CAMPOS desta documentação.	N	018	008			VLRFOB	С
Peso líquido unitário do produto Este campo deve ser preenchido com o peso líquido unitário do produto/mercadoria. Favor observar a formata- ção para gravação deste campo, pois ele possui casas decimais em seu layout. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo PREENCHIMENTO DOS CAMPOS desta documentação.	N	017	007	Х		PESOLQ	С
Peso bruto unitário do produto Este campo deve ser preenchido com o peso bruto unitário do produto/mercadoria. Favor observar a formata- ção para gravação deste campo, pois ele possui casas decimais em seu layout. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo PREENCHIMENTO DOS CAMPOS desta documentação.	N	017	007			PESOBR	С
Código da família do produto Este campo deve conter o código da família do produto. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para as Famílias dos Produtos. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do pedido de exportação.	С	002			x	CDFAMI	С
Código grupo da família do produto Este campo deve conter o código do grupo da família do produto. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para os grupos das famílias dos produtos. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do pedido de exportação.	С	015			x	CDGRUP	С
Código da divisão da família do produto Este campo deve conter o código da divisão da família do produto. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para as divisões das famílias dos produtos. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do pedido de exportação.	С	015			x	CDDIVI	С
Classificação NCM do produto/material/item Este campo deve conter o código da NCM, ou seja, o código da classificação fiscal do produto/material/item. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para as NCMs. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY.	С	010		Х	х	CODNCM	С
Código NALADI NCCA do produto/material/item Este campo deve conter o código NALADI NCCA do produto. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro NALADI NCCA. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção dos itens do pedido de exportação.	С	007			х	NANCCA	С
Código NALADI SH do produto/material/item Este campo deve conter o código NALADI SH do produto. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro NALADI SH. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção dos itens do pedido de exportação.	С	008			х	NASH	С
Referência do cliente/importador Este campo deve ser preenchido com a referência do cliente/importador. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção dos itens do pedido de exportação.	С	020				REFERE	С
Posição do Item Este campo deve ser preenchido com a linha do pedido referente ao produto/material/item que está sendo exportado. Por exemplo, se o pedido de exportação dentro do sistema corporativo possuir três itens/produtos/materiais que será exportado, então, o registro com os dados do primeiro item/produto/material receberá a posição igual a "000001". O segundo e o terceiro item/produto/material receberão as posições "000002" e "000002", respectivamente. Nada impede da sua numeração da linha do seu pedido de exportação no seu sistema corporativo receber uma configuração com a razão igual a "10". Ou seja, o item 01 receberá a posição igual a "000010", o segundo será "000020" e o terceiro, igual a "000030". O importante é manter este campo de "posição do item" do EASY de forma correlata à posição do mesmo item dentro do pedido de exportação no seu sistema corporativo. ATENÇÃO: Procure preencher todos os seis caracteres deste campo, não permitindo que espaços façam parte de seu conteúdo. Procure seguir os exemplos de preenchimento deste campo acima mencionados.	N	006		#		SEQUEN	С
Número da sequência de execução na integração igual a da capa do pedido de exportação Este campo deve possuir o mesmo conteúdo do campo de mesmo nome enviado no registro pertencente aos dados de "capa" do referido pedido de exportação da tabela de muro EEO2. Se o pedido de exportação (PE) enviado na tabela de muro EEO2 possuir dois ou mais produtos, então, este campo (SQEXPD) dos registros desta tabela dos itens do pedido de exportação (EEO3) possuirão o mesmo valor gravado no registro da tabela EEO2 para o pedido de exportação.	N	006		#		SQEXPD	С
Número da sequência de execução do item dentro do pedido de exportação na integração. Este campo deve ser gravado com um numeral sequencial de forma a determinar qual a ordem de processamento do registro dentro da sequência de integração do pedido de exportação. Por exemplo, pode-se adotar a mesma ordem de sequência da linha do produto dentro do pedido de exportação. Ou seja, se o produto estiver na primeira linha do pedido, este campo pode ser gravado como "000001", o segundo produto seria gravado como "000002", e assim por diante.	N	006				SQEXIT	С
Número do registro Este campo deve receber um número de ordem sequencial e positivo, portanto, único, que determine o próprio registro. Em hipótese alguma este campo poderá se repetir dentro da tabela de muro. Isto porque, ele será utilizado como chave primária do registro durante o processamento da rotina de interface. ATENÇÃO: O sequencial deste campo deverá iniciar com o numeral igual a 1. Por exemplo: O primeiro registro receberá o numeral igual a 0000000000001, o segundo registro receberá o numeral igual a 0000000000001, o segundo registro receberá o numeral igual a	N	015		\$		RECNO	N



Pedido de Exportação – ITENS – (Tabela	EE0	3)					
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo Muro
Flag de controle ("S" = Já Processado; "N" = Não Processado; "R" = Rejeitado) Este campo deverá ser enviado sempre com o conteúdo igual a "N", pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas irá atualizar este campo com o conteúdo igual a "S" caso o registro seja aceito pela interface ou com o conteúdo igual a "R" caso o registro obtenha alguma rejeição para que seja gravado na base de dados do Sistema EASY.	С	001		#		FLAG	С
Observação caso seja rejeitado Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas no registro, se for(em) encontrada(s) alguma crítica com relação a estas informações, uma mensagem com esta(s) crítica(s) será gravada neste campo para posterior análise do responsável por controlar as integrações entre o sistema EASY e o Sistema Corporativo da empresa.	С	200				MSGREJ	С
Data da gravação do registro nesta tabela de muro Este campo deverá ser gravado com a data da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja que este campo possui o tipo igual a D(*), significando que o seu conteúdo deverá obedecer ao formato AAAAMMDD. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	D(*)	008		#		DTEXPO	С
Hora da gravação do registro pelo sistema corporativo (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) Este campo deverá ser gravado com a hora da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja o formato indicado para a gravação deste campo. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	С	006		#		HREXPO	С
Login ou nome do usuário que gerou o registro na tabela de muro Este campo deverá ser gravado com <i>login</i> ou com o nome do usuário que processou o envio dos dados do referido registro a partir do sistema corporativo para serem gravados nesta tabela de muro. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	С	025		#		USEXPO	С
Data da importação dos dados pelo EASY Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a data da sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	D(*)	008				DTIMPO	С
Hora de importação dos dados pelo EASY (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a hora da sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	С	006				HRIMPO	С
Usuário que executou a importação dos dados no EASY Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO , pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com o login/usuário que efetuou a sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	С	025				USIMPO	С



Versão Protheus M11 - Easy Export Control - Set/2012

07.3. Cadastro de Produtos – Tabela EE04

Índices da tabela:

1. RECNO

Cadastro de Produtos - (Tabela EE04) Tipo Descrição do Campo Tipo Tam Dec Req Cad Campo Tipo Integração ("I" = Inclusão, "A" = Alteração, "E" = Exclusão) Define qual será o processamento do registro na rotina de integração do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "I", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser incluído na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "A", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser alterado na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "E", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser alterado na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "E", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser excluído da base de dados do EASY. С 001 # **TPINTG** C Existem alguns tratamentos especiais dentro da rotina de integração. Para majores esclarecimentos sobre estes sos específicos veja o capítulo INTEGRAÇÃO DOS CADASTROS DO SISTEMA desta documentação Data da Integração Este campo deve conter a data na qual o registro, nesta tabela de muro, foi criado pelo sistema corporativo D 006 DTINTG C Não se esqueça de obedecer ao layout de gravação deste campo. Para ver o layout correto para a gravação deste campo, consulte o capítulo **LEGENDAS** desta documentação. Código do Produto C 015 # **CDPROD** C Este campo deve conter o código do produto/material/item do seu estoque. Este código será utilizado para ompor, posteriormente, os produtos de um pedido de exportação Descrição do produto (em português) С 030 X **DSCPOR** C Este campo deve conter a descrição resumida do produto no idioma PORTUGUÊS. Esta descrição será utilizada internamente no módulo da exportação. Unidade de Medida Este campo deve conter a unidade de medida pela qual o produto é armazenado em seu estoque. Dentro do 002 UNIDAD C Sistema EASY, existe um cadastro para as Unidades de Medida. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Código do local padrão de armazenagem Este campo deve conter o código do local padrão do produto. Caso o sistema corporativo não possua esta in-LCPADR C C 002 formação, pode-se enviar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de produtos. Classificação NCM do produto/material/item Este campo deve conter o código da NCM, ou seja, o código da sua classificação fiscal. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para as NCMs. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este C C 010 CODNCM campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de produtos Ex-NCM Este campo deve conter o código da Ex-NCM, ou seja, o código da exceção da sua classificação fiscal. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para as NCMs. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se en-C **FXNCM** C 003 viar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de produtos. Ex-NBM Este campo deve conter o código da Ex-NBM, ou seja, o código da exceção da sua classificação fiscal. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para as NCMs. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se en-C **FXNRM** C 003 X viar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informa ão na tela de manutenção do cadastro de produto Peso líquido unitário do produto/material/item Este campo deve conter o peso líquido unitário do produto/material/item. Este campo é extremamente necessário para o processo de exportação, uma vez que, esta informação é utilizada principalmente nas documentações e na integra-Observação importante: ção entre módulo de exportação e o Siscomex-Exportação. Caso não exista um valor para o peso líquido unitário do produto, deve-se preencher este campo com ZEROS **PESOLQ** C 011 004 Casó não exista um valor para o peso liquido unitario do produto, deve-se preencier este campo com zeros obedecendo ao layout de gravação deste campo. Para maiores esclarecimentos de como preencher este campo tratando suas casas decimais, veja o capítulo PREENCHIMENTO DE CAMPOS desta documentação. Porém, neste caso, o usuário será OBRIGADO a preencher este campo com a informação correta na tela de manutenção do produto dentro do Sistema EASY, pois, como já mencionado, sem esta informação será imposel prosseguir corretamente com o lançamento e fechamento do processo de exportação. Código da família do produto/material/item Este campo deve conter o código da família do produto. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para as Famílias dos Produtos. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro inter-С 002 X **CDFAMI** C no do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do adastro de produtos Código da embalagem utilizada pelo produto/material/item Este campo deve conter o código da embalagem utilizada pelo produto/material/item. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para as embalagens. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. C С 020 X **CDEMBL** Observação: Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se configurar internamente na interface do cadastro de produtos do Sistema EASY, um código padrão de embalagem como o fault. Neste caso, se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, ajustar esta informação na tela de manutenção do cadastro de produtos. Quantidade de produtos na embalagem Este campo deve conter a quantidade do produto/material/item que pode ser armazenada na embalagem padrão informada no campo CDEMBL, logo mais acima.

Observação: Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se configurar internamente na C X N 009 **QTNEMB** interface do cadastro de produtos do Sistema EASY, uma quantidade qualquer como *default*. Neste caso, se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, ajustar esta informação na tela de manutenção do cadastro de produto Código NALADI NCCA do produto/material/item Este campo deve conter o código NALADI NCCA referente ao produto. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro NALADI NCCA. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno С 007 **NANCCA** C X do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de produtos



Cadastro de Produtos - (Tabela EE0	4)						
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo Muro
Código NALADI SH do produto/material/item Este campo deve conter o código NALADI do Sistema Harmonizado referente ao produto. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro NALADI SH. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo em branco. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de produtos.	С	008			Х	NASH	С
Anuente? ("1"=Sim/"2"=Não) Para o produto/material/item que necessitar da emissão de uma LI (Licença de importação) junto ao Governo Brasileiro, então, este campo deverá ser preenchido com o caractere "1", caso contrário, preencha este campo com o caractere "2".	С	001				ANUENT	С
Número do registro Este campo deve receber um número de ordem sequencial e positivo, portanto, único, que determine o próprio registro. Em hipótese alguma este campo poderá se repetir dentro da tabela de muro. Isto porque, ele será utilizado como chave primária do registro durante o processamento da rotina de interface. ATENCÃO: O sequencial deste campo deverá iniciar com o numeral igual a 1. Por exemplo: O primeiro registro receberá o numeral igual a 0000000000001, o segundo registro receberá o numeral igual a 0000000000001, o segundo registro receberá o numeral igual a	N	015		\$		RECNO	N
Flag de controle ("S" = Já Processado; "N" = Não Processado; "R" = Rejeitado) Este campo deverá ser enviado sempre com o conteúdo igual a "N", pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas irá atualizar este campo com o conteúdo igual a "S" caso o registro seja aceito pela interface ou com o conteúdo igual a "R" caso o registro obtenha alguma rejeição para que seja gravado na base de dados do Sistema EASY.	С	001		#		FLAG	С
Observação caso seja rejeitado Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas no registro, se for(em) encontrada(s) alguma crítica com relação a estas informações, uma mensagem com esta(s) crítica(s) será gravada neste campo para or análise do responsável por controlar as integrações entre o sistema EASY e o Sistema Corporativo da empresa.	С	200				MSGREJ	С
Data da gravação do registro nesta tabela de muro Este campo deverá ser gravado com a data da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja que este campo possui o tipo igual a D(*), significando que o seu conteúdo deverá obedecer ao formato AAAAMMDD. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	D(*)	800		#		DTEXPO	С
Hora da gravação do registro pelo sistema corporativo (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) Este campo deverá ser gravado com a hora da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja o formato indicado para a gravação deste campo. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	С	006		#		HREXPO	С
Login ou nome do usuário que gerou o registro na tabela de muro Este campo deverá ser gravado com <i>login</i> ou com o nome do usuário que processou o envio dos dados do referido registro a partir do sistema corporativo para serem gravados nesta tabela de muro. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	С	025		#		USEXPO	С
Data da importação dos dados pelo EASY Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a data da sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	D(*)	008				DTIMPO	С
Hora de importação dos dados pelo EASY (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a hora da sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	С	006				HRIMPO	С
Usuário que executou a importação dos dados no EASY Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com o login/usuário que efetuou a sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	С	025				USIMPO	С



Versão Protheus M11 - Easy Export Control - Set/2012

07.4. Cadastro das descrições dos produtos nos idiomas – Tabela EE05

Índices da tabela:

1. RECNO

Cadastro de descrição dos produtos nos idiomas - (Tabela EE05) Tipo Descrição do Campo Tipo Tam Dec Req Cad Campo Muro Tipo de descrição "3" = Produtos Define qual o tipo de descrição que está sendo enviado ao módulo EASY. Neste campo, enviar "3" fixo, pois es C 001 Ш **TPDFSC** C te código indicará que a descrição no idioma que está sendo enviada nesta integração se refere a uma descri ão de produto Tipo de cadastro ("*" = Genérico) C 001 # **TPCADA** C Define qual o tipo de cadastro que está sendo enviado ao módulo EASY. Neste campo, enviar "a" (caractere 'as Código do Produto # **CDPROD** C 015 X C Este campo deve conter o código do produto/material/item do seu estoque. Este código será utilizado para compor, posteriormente, os produtos de um pedido de exportação Código do Idioma Este campo deve conter o código do idioma da descrição do produto/material/item que está sendo enviada ao módulo EASY. Este código deve obedecer ao padrão EASY conforme segue: "INGLES" → Determina que o idioma da descrição enviada é igual a inglês C 006 # IDIOMA C "PORT." → Determina que o idioma da descrição enviada é igual a português; → Determina que o idioma da descrição enviada é igual a espanhol. io importante: Caso a empresa utilize outros idiomas para as descrições dos seus produ-Observação importante: tos/materiais/itens, favor solicitar qual o código utilizado para o referido idioma desejado Descrição do produto/material/item no idioma (até 10 linhas de 36 posições [10 x 36 = 360]) Este campo deve conter a descrição do produto no idioma mencionado no registro. Esta descrição será utiliza C 360 DESCRI da dentro do lançamento do processo de exportação e eventuais documentações que podem ser emitidas pelo módulo de exportação Número do registro Este campo deve receber um número de ordem sequencial e positivo, portanto, único, que determine o próprio registro. Em hipótese alguma este campo poderá se repetir dentro da tabela de muro. Isto porque, ele será utilizado como chave primária do registro durante o processamento da rotina de interface. Ν 015 \$ RECNO N ATENÇÃO: O sequencial deste campo deverá iniciar com o numeral igual a 1. Por exemplo: O primeiro registro receberá o numeral igual a 0000000000001, o segundo registro receberá o numeral igual a 000000000000002, e assim por diante. Flag de controle ("S" = Já Processado; "N" = Não Processado; "R" = Rejeitado) Este campo deverá ser enviado **sempre** com o conteúdo igual a "N", pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas irá atualizar este campo com o conteúdo igual a "S" caso o re-001 # FLAG C C gistro seja aceito pela interface ou com o conteúdo igual a "R" caso o registro obtenha alguma rejeição para que seja gravado na base de dados do Sistema EASY. Observação caso seja rejeitado Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e va-C 200 **MSGREJ** lidar as informações enviadas no registro, se for(em) encontrada(s) alguma crítica com relação a estas informa C ções, uma mensagem com esta(s) crítica(s) será gravada neste campo para posterior análise do responsável Data da gravação do registro nesta tabela de muro Este campo deverá ser gravado com a data da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja que este campo possui o tipo igual a D(*), significando que o seu conteúdo deverá obedecer ao formato AAAAMMDD. D(*) 800 **DTEXPO** C Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo **LEGENDAS** desta documentação. **Observação**: A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas Hora da gravação do registro pelo sistema corporativo (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) Este campo deverá ser gravado com a hora da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja o forma-C 006 # **HREXPO** C to indicado para a gravação deste campo. **Observação:** A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas Observação: Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento. Login ou nome do usuário que gerou o registro na tabela de muro Este campo deverá ser gravado com *login* ou com o nome do usuário que processou o envio dos dados do referido registro a partir do sistema corporativo para serem gravados nesta tabela de muro. C 025 **USEXPO** C Observação: A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento. Data da importação dos dados pelo EASY Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao proces-800 DTIMPO C D(*) sar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a data da sua leitura / processa-A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre Hora de importação dos dados pelo EASY (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao proces C C 006 **HRIMPO** sar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a hora da sua leitura / processa A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistema: Usuário que executou a importação dos dados no EASY Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao proces-C 025 **USIMPO** C sar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com o login/usuário que efetuou a sua leitura / processamento A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas



07.5. Cadastro de Clientes / Importadores / Consignatários / Notificantes – Tabela EE06

Índices da tabela:

1. RECNO

Cadastro de Clientes / Importadores / Consignatários / No	otifica	antes	s (Ta	bela	EE0	6)	
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo Muro
Tipo Integração ("I" = Inclusão, "A" = Alteração, "E" = Exclusão) Define qual será o processamento do registro na rotina de integração do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "I", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser incluído na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "A", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser alterado na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "E", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser excluído da base de dados do EASY. Existem alguns tratamentos especiais dentro da rotina de integração. Para maiores esclarecimentos sobre estes casos específicos veja o capítulo INTEGRAÇÃO DOS CADASTROS DO SISTEMA desta documentação.	С	001		#		TPINTG	С
Data da Integração Este campo deve conter a data na qual o registro, nesta tabela de muro, foi criado pelo sistema corporativo. Não se esqueça de obedecer ao layout de gravação deste campo. Para ver o layout correto para a gravação deste campo, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação.	D	006		#		DTINTG	С
Código do cliente/importador Este campo deve conter o código do cliente / importador / consignatário / notificante. Procure manter o mesmo código utilizado em seu sistema corporativo para facilitar as eventuais trocas de informações entre os sistemas.	С	006		#		CDCLIM	С
Código da loja do cliente / importador / consignatário / notificante Este campo deve conter o código da loja do cliente / importador / consignatário / notificante.	С	002		#		LJCLIM	С
Razão social do cliente/importador	С	040		Х		RAZSOC	С
Este campo deve conter o nome completo do cliente / importador / consignatário / notificante. Nome reduzido do cliente / importador / consignatário / notificante (nome fantasia) Este campo deve conter o nome resumido do cliente / importador / consignatário / notificante, ou seja, é como o cliente / importador / consignatário / notificante é mais conhecido no mercado.	С	020		Х		NREDUZ	С
Endereço do cliente / importador / consignatário / notificante Este campo deve conter o endereço (logradouro) do cliente / importador / consignatário / notificante.	С	040		Χ		ENDERE	С
Bairro do endereço do cliente/importador Este campo deve conter o nome do bairro referente ao logradouro do cliente / importador / consignatário / notificante.	С	030		Х		BAIRRO	С
Cidade do cliente / importador / consignatário / notificante Este campo deve conter o nome da cidade referente ao logradouro do cliente / importador / consignatário / notificante.	С	015		Х		CIDADE	С
Estado do cliente / importador / consignatário / notificante Este campo deve conter o nome do estado (unidade federativa) referente ao logradouro do cliente / importador / consignatário / notificante.	С	020		Х		NESTAD	С
Código do país do cliente / importador / consignatário / notificante Este campo deve conter o código do país do cliente / importador / consignatário / notificante. O seu conteúdo deverá obedecer à codificação oficial utilizada pelo sistema "Siscomex" do Governo Brasileiro. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro oficial dos países. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Por exemplo: Para o Brasil, o código oficial é igual a "105", para os Estados Unidos da América é igual a "249", e assim por diante.	С	003			х	CDPAIS	С
CEP do cliente / importador / consignatário / notificante Este campo deve conter o CEP do endereço do cliente / importador / consignatário / notificante. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de cliente / importador / consignatário / notificante.	С	008				CEP	С
Caixa Postal do cliente / importador / consignatário / notificante Este campo deve conter o número da caixa postal do cliente / importador / consignatário / notificante. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de cliente / importador / consignatário / notificante.	С	020				CXPOST	С
Telefone do cliente / importador / consignatário / notificante Este campo deve conter o número do telefone do cliente / importador / consignatário / notificante. Procure informar este campo de acordo com o formato internacional para os telefones. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de cliente / importador / consignatário / notificante. Observação: De preferência, adote o formato internacional para esta informação, pois este campo será utili-	С	015				TELEFO	O
zado na impressão de documentos do módulo. Telex do cliente / importador / consignatário / notificante Este campo deve conter o número do telex do cliente / importador / consignatário / notificante. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de cliente / importador / consignatário / notificante.	С	010				TELEX	С
Fax do cliente / importador / consignatário / notificante Este campo deve conter o número do fax do cliente / importador / consignatário / notificante. Procure informar este campo de acordo com o formato internacional para os telefones. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de cliente / importador / consignatário / notificante. Observação: De preferência, adote o formato internacional para esta informação, pois este campo será utilizado na impressão de documentos do módulo.	С	015				FAX	С
Código do 1º banco utilizado pelo cliente / importador / consignatário / notificante Este campo deve ser preenchido com o código do primeiro banco (principal) mais utilizado nos processos de exportação enviados para o cliente / importador / consignatário / notificante. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro de bancos. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro in- terno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRAN- CO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manuten- ção do cadastro de cliente / importador / consignatário / notificante.	С	003			X	CDBCO1	С



Cadastro de Clientes / Importadores / Consignatários / No	otifica	antes	s (Ta	bela	EE0	6)	
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo Muro
Código do 2° banco utilizado pelo cliente / importador / consignatário / notificante Este campo deve ser preenchido com o código do segundo banco mais utilizado nos processos de exportação enviados para o cliente / importador / consignatário / notificante. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro de bancos. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de cliente / importador / consignatário / notificante.	С	003			х	CDBCO2	С
Código do 3° banco utilizado pelo cliente / importador / consignatário / notificante Este campo deve ser preenchido com o código do terceiro banco mais utilizado nos processos de exportação enviados para o cliente / importador / consignatário / notificante. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro de bancos. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessá- rio, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de cliente / importador / consignatário / notificante.	С	003			х	CDBCO3	С
Código do 4º banco utilizado pelo cliente / importador / consignatário / notificante Este campo deve ser preenchido com o código do quarto banco mais utilizado nos processos de exportação enviados para o cliente / importador / consignatário / notificante. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro de bancos. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessá- rio, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de cliente / importador / consignatário / notificante.	С	003			х	CDBCO4	С
Código do 5° banco utilizado pelo cliente / importador / consignatário / notificante Este campo deve ser preenchido com o código do quinto banco mais utilizado nos processos de exportação enviados para o cliente / importador / consignatário / notificante. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro de bancos. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de cliente / importador / consignatário / notificante.	С	003			х	CDBCO5	С
E-Mail do cliente / importador / consignatário / notificante Este campo deve conter o endereço de e-mail para comunicação com o cliente / importador / consignatário / notificante. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de cliente / importador / consignatário / notificante.	С	030				EMCLIM	С
Homepage do cliente / importador / consignatário / notificante Este campo deve conter o endereço da homepage do cliente / importador / consignatário / notificante. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de cliente / importador / consignatário / notificante.	С	030				HPCLIM	С
Descrição de marcação para o cliente / importador / consignatário / notificante Este campo deve conter a descrição da marcação que será utilizada para a emissão de documentos necessários para o processo de exportação. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de cliente / importador / consignatário / notificante.	С	120				MARCAC	С
Código do agente recebedor da comissão Este campo deve ser preenchido com o código do agente de comissão utilizado nos processos de exportação enviados ao cliente / importador / consignatário. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro de agentes de comissão. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de cliente / importador / consignatário / notificante.	С	003			х	CDAGCO	С
Percentual da comissão do agente recebedor da comissão Este campo deve conter o percentual de comissão paga ao agente de comissão que será utilizada para os processos de exportação enviados ao cliente / importador / consignatário. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de cliente / importador / consignatário / notificante.	N	005	002			PERCOM	С
Observações (até 10 linhas de 36 posições [10 x 36 = 360]) Este campo deve conter uma observação qualquer para o cliente / importador / consignatário / notificante.	С	360				OBSERV	С
Identificação ("I" = Importador/Cliente; "C" = Consignatário; "N" = Notificante (Notify); "T" = Todos) Este campo deve ser preenchido obedecendo ao tipo a que se refere o registro enviado. Por exemplo, se as informações pertencerem a uma empresa classificada APENAS como um cliente / importador, o conteúdo deste campo deve ser preenchido com o caractere "I". Se as informações pertencerem a uma empresa classificada APENAS como um consignatário, o conteúdo deste campo deve ser preenchido com o caractere "C". Se as informações pertencerem a uma empresa classificada APENAS como uma empresa a ser notificada, o conteúdo deste campo deve ser preenchido com o caractere "N". Porém, se as informações pertencerem a uma empresa que poderá ser classificada tanto como um cliente/importador quanto um consignatário ou um notificante, então, o conteúdo deste campo deverá ser preenchido com o caractere "T".	С	001		х		IDENTI	С
1º (Aero)porto de destino para ser utilizado em processos de embarque de exportação Este campo deve ser preenchido com a sigla do primeiro (aero)porto de destino mais utilizado nos processos de embarque da exportação do cliente / importador / consignatário / notificante. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro das siglas dos (aero)portos. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de cliente / importador / consignatário / notificante. Este campo será utilizado para eventuais relatórios/consultas gerenciais do Sistema EASY.	С	003			х	DESTI1	С
2° (Aero)porto de destino para ser utilizado em processos de embarque de exportação Este campo deve ser preenchido com a sigla do segundo (aero)porto de destino mais utilizado nos processos de embarque da exportação do cliente / importador / consignatário / notificante. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro das siglas dos (aero)portos. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de cliente / importador / consignatário / notificante. Este campo será utili- zado para eventuais relatórios/consultas gerenciais do Sistema EASY.	С	003			х	DESTI2	С



Cadastro de Clientes / Importadores / Consignatários / No	otific	antes	s (Ta	bela	EE0	6)	
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo Muro
3° (Aero)porto de destino para ser utilizado em processos de embarque de exportação Este campo deve ser preenchido com a sigla do terceiro (aero)porto de destino mais utilizado nos processos de embarque da exportação do cliente / importador / consignatário / notificante. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro das siglas dos (aero)portos. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de cliente / importador / consignatário / notificante. Este campo será utilizado para eventuais relatórios/consultas gerenciais do Sistema EASY.	С	003			x	DESTI3	С
Condição de Pagamento Este campo deve ser preenchido com o código da condição de pagamento que será utilizada como default para os pedido de exportação para o cliente / importador / consignatário / notificante. Dentro do Sistema EASY, existe o cadastro das condições de pagamento. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de cliente / importador / consignatário / notificante. ATENÇÃO: Este campo é utilizado de forma composta com o campo DIAS DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO.	С	005			х	CDPAGT	С
Dias da Condição Pagto (0/30/60/) Este campo deve ser preenchido com o complemento do código dos dias da condição de pagamento que será utilizada como default para os pedidos de exportação do cliente / importador / consignatário / notificante. Dentro do Sistema EASY, existe o cadastro das condições de pagamento, Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de cliente/importador. Observações importantes: a) Se a condição de pagamento referenciar a um pagamento cambial único, então o seu conteúdo deverá ser igual à quantidade de dias para o vencimento da parcela cambial. b) Se a condição de pagamento referenciar a um pagamento cambial à vista, então o seu conteúdo deverá ser igual a "-1". c) Se a condição de pagamento referenciar a um pagamento cambial parcelado ou de adiantamento, então o seu conteúdo deverá ser igual a "901". ATENÇÃO: Este campo é utilizado de forma composta com o campo CÓDIGO DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO.	N	003			x	DDPAGT	С
Número do registro Este campo deve receber um número de ordem sequencial e positivo, portanto, único, que determine o próprio registro. Em hipótese alguma este campo poderá se repetir dentro da tabela de muro. Isto porque, ele será utilizado como chave primária do registro durante o processamento da rotina de interface. ATENÇÃO: O sequencial deste campo deverá iniciar com o numeral igual a 1. Por exemplo: O primeiro registro receberá o numeral igual a 000000000001, o segundo registro receberá o numeral igual a 000000000001, o segundo registro receberá o numeral igual a	N	015		\$		RECNO	N
Flag de controle ("S" = Já Processado; "N" = Não Processado; "R" = Rejeitado) Este campo deverá ser enviado sempre com o conteúdo igual a "N", pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas irá atualizar este campo com o conteúdo igual a "S" caso o registro seja aceito pela interface ou com o conteúdo igual a "R" caso o registro obtenha alguma rejeição para que seja gravado na base de dados do Sistema EASY.	С	001		#		FLAG	С
Observação caso seja rejeitado Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas no registro, se for(em) encontrada(s) alguma crítica com relação a estas informações, uma mensagem com esta(s) crítica(s) será gravada neste campo para posterior análise do responsável por controlar as integrações entre o sistema EASY e o Sistema Corporativo da empresa.	С	200				MSGREJ	С
Data da gravação do registro nesta tabela de muro Este campo deverá ser gravado com a data da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja que este campo possui o tipo igual a D(*), significando que o seu conteúdo deverá obedecer ao formato AAAAMMDD. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	D(*)	008		#		DTEXPO	С
Hora da gravação do registro pelo sistema corporativo (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) Este campo deverá ser gravado com a hora da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja o formato indicado para a gravação deste campo. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	С	006		#		HREXPO	С
Login ou nome do usuário que gerou o registro na tabela de muro Este campo deverá ser gravado com <i>login</i> ou com o nome do usuário que processou o envio dos dados do referido registro a partir do sistema corporativo para serem gravados nesta tabela de muro. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	С	025		#		USEXPO	O
Data da importação dos dados pelo EASY Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a data da sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	D(*)	008				DTIMPO	С
Hora de importação dos dados pelo EASY (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a hora da sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	С	006				HRIMPO	С
Usuário que executou a importação dos dados no EASY Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com o login/usuário que efetuou a sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	С	025				USIMPO	С

Observações importantes:

1) Dependendo do levantamento e esquematização da interface acima, é perfeitamente possível encontrar situações onde sejam necessárias adequações nos tamanhos dos campos para que os mesmos suportem seus conteúdos, sem que haja



Versão Protheus M11 – Easy Export Control – Set/2012

- a situação de truncamento da informação. Portanto, é importante realizar um estudo prévio das informações que serão trocadas entre os sistemas.
- 2) Procure não alterar o tamanho de campos considerados como "campos-chave", pois esta alteração de tamanho poderá causar a necessidade de um replanejamento total com relação aos dicionários de dados dos módulos EASY, além de causar um considerável impacto num futuro upgrade da versão dos módulos EASY padrão.
- 3) Se, mesmo assim, for identificado o desejo de alterar o tamanho de algum campo apresentado no layout da interface, farse-á necessária a readequação do dicionário AvInteg referente a esta interface, bem como, realizar os ajustes necessários no dicionário padrão do ambiente referente aos módulos EASY.

Integracao AvInteg Exportação_V03.docx



07.6. Nota Fiscal de Saída (NFS) - CAPA - Tabela EE07

Índices da tabela:

1.RECNO

2.PREEMB+NFEASY+SREASY

Nota Fiscal de Saída (NFS) – CAPA – (Tab	ela E	E07)					
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo Muro
Tipo Integração ("I" = Inclusão, "A" = Alteração, "E" = Exclusão) Define qual será o processamento do registro na rotina de integração do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "I", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser incluído na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "A", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser alterado na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "E", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser excluído da base de dados do EASY. Existem alguns tratamentos especiais dentro da rotina de integração. Para maiores esclarecimentos sobre estes casos específicos veja o capítulo INTEGRAÇÃO DOS CADASTROS DO SISTEMA desta documentação.	С	001		#		TPINTG	С
Data da Integração Este campo deve conter a data na qual o registro, nesta tabela de muro, foi criado pelo sistema corporativo. Não se esqueça de obedecer ao layout de gravação deste campo. Para ver o layout correto para a gravação deste campo, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação.	D(**)	008		#		DTINTG	С
Processo de Embarque Este campo deve conter o número do processo de embarque de exportação ao qual se refere à nota fiscal de saída emitida e gerada no registro desta tabela de muro.	С	020		#		PREEMB	С
Número da Nota Fiscal de Saída Este campo deve conter o número da nota fiscal de saída emitida para o processo de embarque de exportação.	С	009		#		NFEASY	С
Série da Nota Fiscal de Saída Este campo deve conter a série da nota fiscal de saída emitida para o processo de embarque de exportação.	С	003		#		SREASY	С
Data da Nota Fiscal de Saída Este campo deve conter a data de emissão da nota fiscal de saída emitida para o processo de embarque de exportação. Não se esqueça de obedecer ao layout de gravação deste campo. Para ver o layout correto para a gravação deste campo, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação.	D(**)	008		#		DTEMIS	С
Tipo da Nota Fiscal de Saída ("1"=Saída; "2"=Complementar; "3"=Crédito) Define qual o tipo da nota fiscal de saída emitida para o processo de embarque de exportação	С	001		#		TPNFS	С
CNPJ do emissor da nota fiscal de saída Este campo deve conter o CNPJ (sem pontuações) da empresa que emitiu a nota fiscal de saída.	С	014			Х	CNPJ	С
CFOP da nota fiscal de saída	С	005				CFOP	С
Este campo deve conter o CFOP da nota fiscal de saída. Código do modelo da Nota Fiscal de Saída Este campo deve conter o código do modelo da nota fiscal de saída de acordo com o cadastro interno como							
segue: "01" – Nota Fiscal, modelo 01; "02" – Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 02; "03" – Nota Fiscal de Entrada, modelo 03; "04" – Nota Fiscal de Produtor, modelo 04; "06" – Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 06; "07" – Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 07; "08" – Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, mod. 08; "09" – Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, mod. 09; "10" – Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, mod. 11; "13" – Bilhete de Passagem Rodoviário, modelo 13; "14" – Bilhete de Passagem Aquaviário, modelo 14; "15" – Bilhete de Passagem Aquaviário, modelo 14; "15" – Bilhete de Passagem Ferroviário, modelo 16; "17" – Despacho de Transporte, modelo 17; "18" – Resumo Movimento Diário, modelo 18; "20" – Ordem de Coleta de Carga, modelo 20; "21" – Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21; "22" – Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22; "24" – Autorização de Carregamento e Transporte, modelo 24; "25" – Manifesto de Carga, modelo 25.	С	002			x	MODNF	С
Valor Total da Nota Fiscal de Saída em Reais (R\$) Este campo deve conter o valor total da nota fiscal de saída na moeda corrente do Brasil, ou seja, em Reais (R\$). Favor observar a formatação para gravação deste campo, pois ele possui casas decimais em seu layout. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo PREENCHIMENTO DOS CAMPOS desta documentação.	N	015	002	#		VLRNF	С
Valor Total da Mercadoria da Nota Fiscal de Saída em Reais (R\$) Este campo deve conter o valor total somente da mercadoria/produto/item da nota fiscal de saída na moeda corrente do Brasil, ou seja, em Reais (R\$). Favor observar a formatação para gravação deste campo, pois ele possui casas decimais em seu layout. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo PREENCHIMENTO DOS CAMPOS desta documentação.	N	015	002			VLRMER	С
Valor Total do Frete da Nota Fiscal de Saída em Reais (R\$) Este campo deve conter o valor total do frete da nota fiscal de saída na moeda corrente do Brasil, ou seja, em Reais (R\$). Favor observar a formatação para gravação deste campo, pois ele possui casas decimais em seu la- yout. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo PREENCHIMENTO DOS CAMPOS desta documentação.	N	015	002			VLRFRE	С
Valor Total do Seguro da Nota Fiscal de Saída em Reais (R\$) Este campo deve conter o valor total do seguro da nota fiscal de saída na moeda corrente do Brasil, ou seja, em Reais (R\$). Favor observar a formatação para gravação deste campo, pois ele possui casas decimais em seu la-yout. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo PREENCHIMENTO DOS CAMPOS desta documentação.	N	015	002			VLRSEG	С



Nota Fiscal de Saída (NFS) – CAPA – (Tab	ela E	E07)					
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo Muro
Valor Total das Outras Despesas da Nota Fiscal de Saída em Reais (R\$) Este campo deve conter o valor total das outras despesas quaisquer da nota fiscal de saída na moeda corrente do Brasil, ou seja, em Reais (R\$). Favor observar a formatação para gravação deste campo, pois ele possui casas decimais em seu layout. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo PREENCHIMENTO DOS CAMPOS desta documentação.	N	015	002			VLRDSP	С
Valor Total da Nota Fiscal de Saída na moeda do processo de exportação Este campo deve conter o valor total da nota fiscal de saída na moeda do referido processo de exportação. Ou seja, se a moeda do processo de exportação for DOLARES AMERICANOS, então o valor a ser expresso neste campo também deve estar em DOLARES AMERICANOS. Se a moeda for EUROS, então o valor deve ser também expresso em EUROS, e assim por diante. Favor observar a formatação para gravação deste campo, pois ele possui casas decimais em seu layout. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo PREENCHIMENTO DOS CAMPOS desta documentação.	N	015	002	#		VLMNF	С
Valor Total da Mercadoria da Nota Fiscal de Saída na moeda do processo de exportação Este campo deve conter o valor total somente da mercadoria/produto/item da nota fiscal de saída na moeda do referido processo de exportação. Ou seja, se a moeda do processo de exportação for DOLARES AMERICANOS, então o valor a ser expresso neste campo também deve estar em DOLARES AMERICANOS. Se a moeda for EUROS, então o valor deve ser também expresso em EUROS, e assim por diante. Favor observar a formatação para gravação deste campo, pois ele possui casas decimais em seu layout. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo PREENCHIMENTO DOS CAMPOS desta documentação.	N	015	002			VLMMER	С
Valor Total do Frete da Nota Fiscal de Saída na moeda do processo de exportação Este campo deve conter o valor total do frete da nota fiscal de saída na moeda do referido processo de exportação. Ou seja, se a moeda do processo de exportação for DOLARES AMERICANOS, então o valor a ser expresso neste campo também deve estar em DOLARES AMERICANOS. Se a moeda for EUROS, então o valor deve ser também expresso em EUROS, e assim por diante. Favor observar a formatação para gravação deste campo, pois ele possui casas decimais em seu layout. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo PREENCHIMENTO DOS CAMPOS desta documentação.	N	015	002			VLMFRE	С
Valor Total do Seguro da Nota Fiscal de Saída na moeda do processo de exportação Este campo deve conter o valor total do seguro da nota fiscal de saída na moeda do referido processo de exportação. Ou seja, se a moeda do processo de exportação for DOLARES AMERICANOS, então o valor a ser expresso neste campo também deve estar em DOLARES AMERICANOS. Se a moeda for EUROS, então o valor deve ser também expresso em EUROS, e assim por diante. Favor observar a formatação para gravação deste campo, pois ele possui casas decimais em seu layout. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo PREENCHI-MENTO DOS CAMPOS desta documentação.	N	015	002			VLMSEG	С
Valor Total das Outras Despesas da Nota Fiscal de Saída na moeda do processo de exportação Este campo deve conter o valor total das outras despesas quaisquer da nota fiscal de saída na moeda do referido processo de exportação. Ou seja, se a moeda do processo de exportação for DOLARES AMERICANOS, então o valor a ser expresso neste campo também deve estar em DOLARES AMERICANOS. Se a moeda for EUROS, então o valor deve ser também expresso em EUROS, e assim por diante. Favor observar a formatação para gravação deste campo, pois ele possui casas decimais em seu layout. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo PREENCHIMENTO DOS CAMPOS desta documentação.	N	015	002			VLMDSP	С
Taxa de conversão da moeda do processo de embarque para Reais (R\$) utilizada na data de emissão da Nota Fiscal de Saída para o valor total da nota fiscal de saída Este campo deve conter a taxa de conversão entre a moeda do processo de exportação e a moeda corrente do Brasil (Reais) utilizada pelo sistema corporativo da empresa para expressar o valor total da nota fiscal de saída. Favor observar a formatação para gravação deste campo, pois ele possui casas decimais em seu layout. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo PREENCHIMENTO DOS CAMPOS desta documentação.	N	015	007	#		TXEMIS	С
Taxa de conversão da moeda do processo de embarque para Reais (R\$) utilizada na data de emissão da Nota Fiscal de Saída para o valor total do frete Este campo deve conter a taxa de conversão entre a moeda do processo de exportação e a moeda corrente do Brasil (Reais) utilizada pelo sistema corporativo da empresa para expressar o valor total do frete da nota fiscal de saída. Favor observar a formatação para gravação deste campo, pois ele possui casas decimais em seu layout. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo PREENCHIMENTO DOS CAMPOS desta documentação.	N	015	007			TXFRET	С
Taxa de conversão da moeda do processo de embarque para Reais (R\$) utilizada na data de emissão da Nota Fiscal de Saída para o valor total do seguro Este campo deve conter a taxa de conversão entre a moeda do processo de exportação e a moeda corrente do Brasil (Reais) utilizada pelo sistema corporativo da empresa para expressar o valor total do seguro da nota fiscal de saída. Favor observar a formatação para gravação deste campo, pois ele possui casas decimais em seu layout. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo PREENCHIMENTO DOS CAMPOS desta documentação.	N	015	007			TXSEGU	С
Taxa de conversão da moeda do processo de embarque para Reais (R\$) utilizada na data de emissão da Nota Fiscal de Saída para o valor total das outras despesas Este campo deve conter a taxa de conversão entre a moeda do processo de exportação e a moeda corrente do Brasil (Reais) utilizada pelo sistema corporativo da empresa para expressar o valor total das outras despesas da nota fiscal de saída. Favor observar a formatação para gravação deste campo, pois ele possui casas decimais em seu layout. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo PREENCHIMENTO DOS CAMPOS desta documentação.	N	015	007			TXOUTD	С
Número da sequência de execução na integração dentro do dia Este campo deve receber um número de ordem sequencial que determine a posição do registro dentro do lote de registros gerado numa mesma data de integração. Ou seja, se no início de um dia qualquer foi necessário gerar três notas fiscais de saída nesta tabela de muro. Então, cada um destes registros receberá um número sequencial de registros do dia (o primeiro registro receberá o conteúdo como "000001", o segundo registro como "000002", e o terceiro registro como "000003"). Se dentro do mesmo dia for necessário gerar novos registros de notas fiscais de saída, o sequencial da integração prosseguirá até acontecer mudança para uma próxima data de integração. Isto porque, quando der início a um novo dia (nova data de integração), este sequencial deverá novamente retornar ao número "000001", prosseguindo assim com o sequencial do novo dia que fora iniciado. Observação: Internamente no módulo EASY EXPORT, este campo será adotado como um das chaves de relacionamento entre a tabela de CAPA e ITEM da integração de Notas Fiscais de Saída (NFS).	N	006		#		SQEXNF	С
Número do registro Este campo deve receber um número de ordem sequencial e positivo, portanto, único, que determine o próprio registro. Em hipótese alguma este campo poderá se repetir dentro da tabela de muro. Isto porque, ele será utilizado como chave primária do registro durante o processamento da rotina de interface. ATENCÃO: O sequencial deste campo deverá iniciar com o numeral igual a 1. Por exemplo: O primeiro registro receberá o numeral igual a 00000000000001, o segundo registro receberá o numeral igual a 00000000000001, o segundo registro receberá o numeral igual a 000000000000002, e assim por diante.	N	015		\$		RECNO	N



Nota Fiscal de Saída (NFS) – CAPA – (Tabela EE07)										
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo Muro			
Flag de controle ("S" = Já Processado; "N" = Não Processado; "R" = Rejeitado) Este campo deverá ser enviado sempre com o conteúdo igual a "N", pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas irá atualizar este campo com o conteúdo igual a "S" caso o registro seja aceito pela interface ou com o conteúdo igual a "R" caso o registro obtenha alguma rejeição para que seja gravado na base de dados do Sistema EASY.	С	001		#		FLAG	С			
Observação caso seja rejeitado Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas no registro, se for(em) encontrada(s) alguma crítica com relação a estas informações, uma mensagem com esta(s) crítica(s) será gravada neste campo para posterior análise do responsável por controlar as integrações entre o sistema EASY e o Sistema Corporativo da empresa.	С	200				MSGREJ	С			
Data da gravação do registro nesta tabela de muro Este campo deverá ser gravado com a data da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja que este campo possui o tipo igual a D(*), significando que o seu conteúdo deverá obedecer ao formato AAAAMMDD. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	D(*)	008		#		DTEXPO	С			
Hora da gravação do registro pelo sistema corporativo (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) Este campo deverá ser gravado com a hora da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja o formato indicado para a gravação deste campo. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	С	006		#		HREXPO	С			
Login ou nome do usuário que gerou o registro na tabela de muro Este campo deverá ser gravado com <i>login</i> ou com o nome do usuário que processou o envio dos dados do referido registro a partir do sistema corporativo para serem gravados nesta tabela de muro. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	С	025		#		USEXPO	С			
Data da importação dos dados pelo EASY Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a data da sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	D(*)	008				DTIMPO	С			
Hora de importação dos dados pelo EASY (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a hora da sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	С	006				HRIMPO	С			
Usuário que executou a importação dos dados no EASY Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com o login/usuário que efetuou a sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	С	025				USIMPO	С			



07.7. Nota Fiscal de Saída (NFS) - ITENS - Tabela EE14

Índices da tabela:

1. RECNO

2. PREEMB+NFEASY+SREASY+NUMPED+SEQUEN

Nota Fiscal de Saída (NFS) – ITENS – (Tab	ela E	E14)					
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo Muro
Tipo Integração ("I" = Inclusão, "A" = Alteração, "E" = Exclusão) Define qual será o processamento do registro na rotina de integração do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "I", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser incluído na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "A", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser alterado na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "E", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser excluído da base de dados do EASY. Existem alguns tratamentos especiais dentro da rotina de integração. Para maiores esclarecimentos sobre estes casos específicos veja o capítulo INTEGRAÇÃO DOS CADASTROS DO SISTEMA desta documentação.	С	001		#		TPINTG	C
Data da Integração Este campo deve conter a data na qual o registro, nesta tabela de muro, foi criado pelo sistema corporativo. Não se esqueça de obedecer ao layout de gravação deste campo. Para ver o layout correto para a gravação deste campo, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação.	D(**)	008		#		DTINTG	С
Processo de Embarque Este campo deve conter o número do processo de embarque de exportação ao qual se refere à nota fiscal de saída emitida e gerada no registro desta tabela de muro.	С	020		#	X	PREEMB	С
Número da Nota Fiscal de Saída Este campo deve conter o número da nota fiscal de saída emitida para o processo de embarque de exportação.	С	009		#		NFEASY	С
Série da Nota Fiscal de Saída <u>Este campo deve conter a série da nota fiscal de saída emitida para o processo de embarque de exportação.</u>	С	003		#		SREASY	С
Valor Total do item da Nota Fiscal de Saída em Reais (R\$) Este campo deve conter o valor total para o produto/material/item da nota fiscal de saída na moeda corrente do Brasil, ou seja, em Reais (R\$). Favor observar a formatação para gravação deste campo, pois ele possui casas decimais em seu layout. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo PREENCHIMENTO DOS CAMPOS desta documentação.	N	015	002	#		VLRNF	С
Valor Total da Mercadoria da Nota Fiscal de Saída em Reais (R\$) Este campo deve conter o valor total somente da mercadoria/produto/item para a nota fiscal de saída na moeda corrente do Brasil, ou seja, em Reais (R\$). Favor observar a formatação para gravação deste campo, pois ele possui casas decimais em seu layout. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo PREENCHIMENTO DOS CAMPOS desta documentação.	N	015	002			VLRMER	С
Valor Total do Frete da Nota Fiscal de Saída em Reais (R\$) Este campo deve conter o valor total do frete que foi considerado para o produto/material/item da nota fiscal de saída na moeda corrente do Brasil, ou seja, em Reais (R\$). Favor observar a formatação para gravação deste campo, pois ele possui casas decimais em seu layout. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo PRE-ENCHIMENTO DOS CAMPOS desta documentação.	N	015	002			VLRFRE	С
Valor Total do Seguro da Nota Fiscal de Saída em Reais (R\$) Este campo deve conter o valor total do seguro que foi considerado para o produto/material/item da nota fiscal de saída na moeda corrente do Brasil, ou seja, em Reais (R\$). Favor observar a formatação para gravação deste campo, pois ele possui casas decimais em seu layout. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo PREENCHIMENTO DOS CAMPOS desta documentação.	N	015	002			VLRSEG	С
Valor Total das Outras Despesas da Nota Fiscal de Saída em Reais (R\$) Este campo deve conter o valor total das outras despesas quaisquer que foram consideradas para o produto/material/item da nota fiscal de saída na moeda corrente do Brasil, ou seja, em Reais (R\$). Favor observar a formatação para gravação deste campo, pois ele possui casas decimais em seu layout. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo PREENCHIMENTO DOS CAMPOS desta documentação.	N	015	002			VLRDSP	С
Valor Total da Nota Fiscal de Saída na moeda do processo de exportação Este campo deve conter o valor total para o produto/material/item para a nota fiscal de saída na moeda do referido processo de exportação. Ou seja, se a moeda do processo de exportação for DOLARES AMERICANOS, então o valor a ser expresso neste campo também deve estar em DOLARES AMERICANOS. Se a moeda for EUROS, então o valor deve ser também expresso em EUROS, e assim por diante. Favor observar a formatação para gravação deste campo, pois ele possui casas decimais em seu layout. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo PREENCHIMENTO DOS CAMPOS desta documentação.	N	015	002	#		VLMNF	С
Valor Total da Mercadoria da Nota Fiscal de Saída na moeda do processo de exportação Este campo deve conter o valor total somente da mercadoria/produto/item para a nota fiscal de saída na moeda do referido processo de exportação. Ou seja, se a moeda do processo de exportação for DOLARES AMERICANOS, então o valor a ser expresso neste campo também deve estar em DOLARES AMERICANOS. Se a moeda for EUROS, então o valor deve ser também expresso em EUROS, e assim por diante. Favor observar a formatação para gravação deste campo, pois ele possui casas decimais em seu layout. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo PREENCHIMENTO DOS CAMPOS desta documentação.	N	015	002			VLMMER	С
Valor Total do Frete da Nota Fiscal de Saída na moeda do processo de exportação Este campo deve conter o valor total do frete que foi considerado para o produto/material/item da nota fiscal de saída na moeda do referido processo de exportação. Ou seja, se a moeda do processo de exportação for DOLARES AMERICANOS, então o valor a ser expresso neste campo também deve estar em DOLARES AMERICA- NOS. Se a moeda for EUROS, então o valor deve ser também expresso em EUROS, e assim por diante. Favor ob- servar a formatação para gravação deste campo, pois ele possui casas decimais em seu layout. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo PREENCHIMENTO DOS CAMPOS desta documentação.	N	015	002			VLMFRE	ပ
Valor Total do Seguro da Nota Fiscal de Saída na moeda do processo de exportação Este campo deve conter o valor total do seguro que foi considerado para o produto/material/item da nota fiscal de saída na moeda do referido processo de exportação. Ou seja, se a moeda do processo de exportação for DOLARES AMERICANOS, então o valor a ser expresso neste campo também deve estar em DOLARES AMERICANOS. Se a moeda for EUROS, então o valor deve ser também expresso em EUROS, e assim por diante. Favor observar a formatação para gravação deste campo, pois ele possui casas decimais em seu layout. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo PREENCHIMENTO DOS CAMPOS desta documentação.	N	015	002			VLMSEG	С
Valor Total das Outras Despesas da Nota Fiscal de Saída na moeda do processo de exportação Este campo deve conter o valor total das outras despesas quaisquer que foram consideradas para o produto/material/item da nota fiscal de saída na moeda do referido processo de exportação. Ou seja, se a moeda do processo de exportação for DOLARES AMERICANOS, então o valor a ser expresso neste campo também deve estar em DOLARES AMERICANOS. Se a moeda for EUROS, então o valor deve ser também expresso em EUROS, e assim por diante. Favor observar a formatação para gravação deste campo, pois ele possui casas decimais em seu layout. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo PREENCHIMENTO DOS CAMPOS desta documentação.	N	015	002			VLMDSP	С



Versão Protheus M11 – Easy Export Control – Set/2012

Nota Fiscal de Saída (NFS) – ITENS – (Tabela EE14)										
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo Muro			
Pedido de Exportação Este campo deve conter o número do pedido de exportação que está dentro do processo de embarque da ex-	С	020		#	Х	NUMPED	С			
portação, e que está compondo a nota fiscal de saída. Sequência (linha) do pedido de exportação Este campo deve conter o número da sequencia (linha) do pedido de exportação ao qual se refere o produto	С	006		#	χ	SEQUEN	С			
que está mencionado no registro desta tabela de muro, e que está compondo a nota fiscal de saída. Código do produto/material/item Este campo deve conter o código do produto/material/item do pedido de exportação que está compondo a no-	С	015		#	Х	CDPROD	С			
ta fiscal de saída. Quantidade do produto/material/item Este campo deve conter a quantidade do produto/material/item do pedido de exportação que está compondo a nota fiscal de saída. Favor observar a formatação para gravação deste campo, pois ele possui casas decimais em seu layout. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo PREENCHIMENTO DOS CAMPOS desta documentação.	N	015	003	#		QTDE	С			
CNPJ do emissor da nota fiscal de saída Este campo deve conter o CNPJ (sem pontuações) da empresa que emitiu a nota fiscal de saída.	С	014			Х	CNPJ	С			
Número sequencial de execução conforme o seu registro correspondente à capa da Nota Fiscal de Saída. Este campo deve receber o mesmo conteúdo do campo SQEXNF da tabela EE07 referente à nota fiscal de saída que estiver sendo enviada. Observação: Internamente no módulo EASY EXPORT, este campo será adotado como um das chaves de relacionamento entre a tabela de CAPA e ITEM da integração de Notas Fiscais de Saída (NFS).	N	006		#		SQEXNF	С			
Número do registro Sete campo deve receber um número de ordem sequencial e positivo, portanto, único, que determine o próprio registro. Em hipótese alguma este campo poderá se repetir dentro da tabela de muro. Isto porque, ele será utilizado como chave primária do registro durante o processamento da rotina de interface. ATENÇÃO: O sequencial deste campo deverá iniciar com o numeral igual a 1. Por exemplo: O primeiro registro receberá o numeral igual a 00000000000001, o segundo registro receberá o numeral igual a 00000000000001, o segundo registro receberá o numeral igual a	N	015		\$		RECNO	N			
Flag de controle ("S" = Já Processado; "N" = Não Processado; "R" = Rejeitado) Este campo deverá ser enviado sempre com o conteúdo igual a "N", pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas irá atualizar este campo com o conteúdo igual a "S" caso o registro seja aceito pela interface ou com o conteúdo igual a "R" caso o registro seja aceito pela interface ou com o conteúdo igual a "R" caso o registro obtenha alguma rejeição para que seja gravado na base de dados do Sistema EASY.	С	001		#		FLAG	С			
Observação caso seja rejeitado Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas no registro, se for(em) encontrada(s) alguma crítica com relação a estas informações, uma mensagem com esta(s) crítica(s) será gravada neste campo para posterior análise do responsável por controlar as integrações entre o sistema EASY e o Sistema Corporativo da empresa.	С	200				MSGREJ	С			
Data da gravação do registro nesta tabela de muro Este campo deverá ser gravado com a data da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja que este campo possui o tipo igual a D(*), significando que o seu conteúdo deverá obedecer ao formato AAAAMMDD. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	D(*)	008		#		DTEXPO	С			
Hora da gravação do registro pelo sistema corporativo (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) Este campo deverá ser gravado com a hora da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja o formato indicado para a gravação deste campo. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	С	006		#		HREXPO	С			
Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento. Login ou nome do usuário que gerou o registro na tabela de muro Este campo deverá ser gravado com login ou com o nome do usuário que processou o envio dos dados do referido registro a partir do sistema corporativo para serem gravados nesta tabela de muro. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	С	025		#		USEXPO	С			
Data da importação dos dados pelo EASY Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a data da sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	D(*)	008				DTIMPO	С			
Hora de importação dos dados pelo EASY (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a hora da sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	С	006				HRIMPO	С			
Usuário que executou a importação dos dados no EASY Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com o login/usuário que efetuou a sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	С	025				USIMPO	С			

Observações importantes:

- 1) O módulo EASY EXPORT CONTROL pode trabalhar com duas configurações de estruturas para o cadastro padrão das notas fiscais de saída associadas a um processo de embarque. Para tanto é aconselhado verificar a configuração do parâmetro **MV_AVG0038**. Para maiores informações, consulte o boletim técnico a respeito deste parâmetro.
- 2) Os layouts acima referentes à integração das notas fiscais de saída refletem somente a estrutura para a integração se utilizando da estrutura CAPA/DETALHE.



Versão Protheus M11 - Easy Export Control - Set/2012

07.8. Cadastro de Taxas de Conversão – Tabela El06

Índices da tabela:

1. RECNO

Cadastro de taxas (Tabela El06) OgiT Tam Dec Cad Descrição do Campo Tipo Req Campo Muro Tipo Integração ("I" = Inclusão, "A" = Alteração, "E" = Exclusão) Define qual será o processamento do registro na rotina de integração do EASY. Se o registro for enviado com tipo de integração igual a "I", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser incluído na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "A", a rotina de integração entenderá С 001 # **TPINTG** C que o mesmo deverá ser alterado na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "E", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser excluído da base de dados do EASY Existem alguns tratamentos especiais dentro da rotina de integração. Para majores esclarecimentos sobre estes sos específicos veja o capítulo INTEGRAÇÃO DOS CADASTROS DO SISTEMA desta documentação Data da Integração Este campo deve conter a data na qual o registro, nesta tabela de muro, foi criado pelo sistema corporativo C D 006 # **DTINTG** Não se esqueça de obedecer ao layout de gravação deste campo. Para ver o layout correto para a gravação des te campo, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação. Data da Cotação da moeda Este campo deve conter a data das cotações que estão sendo enviadas no registro desta tabela de muro. Ou se D 006 # **DTCOTA** C ja, se a cotação enviada referirem ao dia de ontem, então, este campo deve conter a data de ontem, e assim por diante. Não se esqueça de obedecer ao layout de gravação deste campo. Para ver o layout correto para a ravação deste campo, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação Símbolo (sigla) da moeda Este campo deve ser preenchido com a sigla da moeda estrangeira referente às cotações que estão sendo enviadas no registro. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para as moedas. Portanto, a sigla mencionada C 003 MOEDA C X este campo será consistida contra este cadastro interno do EASY Valor da cotação da moeda (comercial - venda) Este campo deve ser preenchido com o coeficiente de conversão da moeda Real (R\$) para a moeda que está sendo enviada no registro. Este coeficiente refere-se à TAXA COMERCIAL DE VENDA. 015 800 X VCTCOM C Ν Deve-se preencher este campo obedecendo ao seu layout de gravação. Para maiores esclarecimentos de como preencher este campo tratando suas casas decimais, veja o capítulo PREENCHIMENTO DE CAMPOS desta do Valor da cotação da moeda (fiscal) Este campo deve ser preenchido com o coeficiente de conversão da moeda Real (R\$) para a moeda que está sendo enviada no registro. Este coeficiente refere-se à TAXA FISCAL adotada pelo Siscomex (Sistema do Governo Brasileiro) para os registros das DI (Declarações de Importação) que forem registradas nesta data da cota Entende-se como TAXA FISCAL de uma moeda, como sendo a TAXA COMERCIAL DE VENDA de DOIS DIAS antes da data da cotação. Por exemplo: No dia 20/10/2009 a cotação comercial de venda do dólar americano foi igual a 1.745. Quando for enviar o registro referente às cotações do dólar americano para o dia 22/10/2009, então os campos destinados às taxas de conversão de COMPRA e VENDA serão preenchidos com as suas taxas correspondentes normalmente, porém, este campo (TAXA FISCAL) deve ser preen-015 800 **VCTFIS** C chido com a cotação de venda do dia 20/10/2009, ou seja, o seu conteúdo será igual a 1.745 Outro ponto importante, a saber, trata-se de dias que ultrapassam o controle de uma mesma semana. Ou seja, se a data que estiver sendo enviada for uma segunda-feira, então, dois dias antes seria a quinta-feira da semana anterior. Se for uma terça-feira, dois dias antes seria a sexta-feira da semana anterior. Outro ponto a ser controlado são os feriados durante os dias que seriam úteis da semana. Deve-se preencher este campo obedecendo ao seu layout de gravação. Para maiores esclarecimentos de como preencher este campo tratando suas casas decimais, veja o capítulo PREENCHIMENTO DE CAMPOS desta do Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessá-rio, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro cotações das moedas Valor da cotação da moeda (comercial - compra) Este campo deve ser preenchido com o coeficiente de conversão da moeda Real (R\$) para a moeda que está sendo enviada no registro. Este coeficiente refere-se à TAXA COMERCIAL DE COMPRA. Deve-se preencher este campo obedecendo ao seu layout de gravação. Para maiores esclarecimentos de como 008 VCTCPR C 015 preencher este campo tratando suas casas decimais, veja o capítulo PREENCHIMENTO DE CAMPOS desta do cumentação. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo <mark>EM BRANCO</mark>. Se necessá rio, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro las cotações das moeda: Número do registro Este campo deve receber um número de ordem sequencial e positivo, portanto, único, que determine o próprio registro. Em hipótese alguma este campo poderá se repetir dentro da tabela de muro. Isto porque, ele será utilizado como chave primária do registro durante o processamento da rotina de interface. 015 RECNO N Ν \$ ATENÇÃO: O sequencial deste campo deverá iniciar com o numeral igual a 1. Por exemplo: O primeiro registro receberá o numeral igual a 0000000000001, o segundo registro receberá o numeral igual a 000000000000002, e assim por diante Flag de controle ("S" = Já Processado; "N" = Não Processado; "R" = Rejeitado) Este campo deverá ser enviado **sempre** com o conteúdo igual a "**N**", pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas irá atualizar este campo com o conteúdo igual a "**S**" caso o re-C 001 # FI AG C gistro seja aceito pela interface ou com o conteúdo igual a "R" caso o registro obtenha alguma rejeição para que seja gravado na base de dados do Sistema EASY. Observação caso seia reieitado Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e va С 200 **MSGREJ** C lidar as informações enviadas no registro, se for(em) encontrada(s) alguma crítica com relação a estas informa-ções, uma mensagem com esta(s) crítica(s) será gravada neste campo para posterior análise do responsável por controlar as integrações entre o sistema EASY e o Sistema Corporativo da empresa. Data da gravação do registro nesta tabela de muro Este campo deverá ser gravado com a data da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja que este campo possui o tipo igual a D(*), significando que o seu conteúdo deverá obedecer ao formato AAAAMMDD. D(*) 800 # **DTEXPO** C Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação. A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas Observação: Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento



Versão Protheus M11 – Easy Export Control – Set/2012

Cadastro de taxas (Tabela El06)							
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo Muro
Hora da gravação do registro pelo sistema corporativo (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) Este campo deverá ser gravado com a hora da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja o formato indicado para a gravação deste campo. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	С	006		#		HREXPO	С
Login ou nome do usuário que gerou o registro na tabela de muro Este campo deverá ser gravado com <i>login</i> ou com o nome do usuário que processou o envio dos dados do referido registro a partir do sistema corporativo para serem gravados nesta tabela de muro. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	С	025		#		USEXPO	С
Data da importação dos dados pelo EASY Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a data da sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	D(*)	008				DTIMPO	С
Hora de importação dos dados pelo EASY (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a hora da sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	С	006				HRIMPO	С
Usuário que executou a importação dos dados no EASY Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com o login/usuário que efetuou a sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar a auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	С	025				USIMPO	С

Observações importantes:

1) Esta interface do Cadastro de Taxas de Conversão das Moedas Estrangeiras, apesar de estar nesta documentação das interfaces do módulo EASY EXPORT, nos dicionários internos do componente AvInteg, ela está configurada como sendo do módulo EASY IMPORT. Portanto, não é necessária a sua reconfiguração (dentro do AvInteg) para utilizá-la como sendo do módulo EASY EXPORT. Sendo assim, é indicado que ela seja utilizada conforme já configurada. Tanto que, a gravação destas informações na base de dados dos módulos EASY é idêntica.



07.9. Cadastro de Famílias de produtos - Tabela El18

Índices da tabela:

1. RECNO

Cadastro de Famílias de produtos – (Tabela El18)							
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo Muro
Tipo Integração ("I" = Inclusão, "A" = Alteração, "E" = Exclusão) Define qual será o processamento do registro na rotina de integração do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "I", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser incluído na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "A", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser alterado na base de dados do EASY. Se o registro for enviado com o tipo de integração igual a "E", a rotina de integração entenderá que o mesmo deverá ser excluído da base de dados do EASY. Existem alguns tratamentos especiais dentro da rotina de integração. Para maiores esclarecimentos sobre estes casos específicos veja o capítulo INTEGRAÇÃO DOS CADASTROS DO SISTEMA desta documentação.	С	001		#		TPINTG	С
Data da Integração Este campo deve conter a data na qual o registro, nesta tabela de muro, foi criado pelo sistema corporativo. Não se esqueça de obedecer ao layout de gravação deste campo. Para ver o layout correto para a gravação deste campo, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação.	D	006		#		DTINTG	С
Código da família Este campo deve ser preenchido com o código da família dos produtos/materiais/itens. Por exemplo: Se em seu sistema corporativo um produto pertencer a uma família de produtos "FERRAMENTAS", então, envie o código da família "FERRAMENTAS" neste campo.	С	002		#	х	CDFAMI	С
Código do Idioma Este campo deve conter o código do idioma que representa o idioma para qual a descrição do nome da família está traduzido. Este código deve obedecer ao padrão EASY conforme segue: "INGLES": Determina que o idioma para qual o nome da família está traduzido é o inglês; "PORT.": Determina que o idioma para qual o nome da família está traduzido é o português; "ESP.": Determina que o idioma para qual o nome da família está traduzido é o espanhol. Observações importantes: 1) Caso a empresa utilize outros idiomas para as descrições dos seus produtos / materiais / itens, favor solicitar qual o código utilizado para o referido idioma desejado. 2) Se a instalação do ambiente da empresa-cliente for utilizar SOMENTE o módulo EASY IMPORT CONTROL (IMPORTAÇÃO) então, o conteúdo deste campo deve referenciar ao código do idioma PORTUCUÊS, pois a integração do cadastro de família através do referido módulo não realiza o tratamento de multi-idiomas. 3) Se a instalação do ambiente da empresa-cliente for utilizar o módulo EASY IMPORT CONTROL (IMPORTAÇÃO) e o módulo EASY EXPORT CONTROL (EXPORTAÇÃO) então, o conteúdo deste campo deve referenciar ao código do respectivo idioma ao qual o nome da família está traduzido. Ou sejá, passa a valer as orientações dos códigos dos idiomas válidos. Veja mais acima (neste mesmo quadro) os códigos e orientações válidos para realizar o tratamento de multi-idiomas.	С	006		x	x	IDIOMA	С
Nome da família (descrição da família) no idioma mencionado Este campo deve ser preenchido com o nome (descrição) da família dos produtos/materiais/itens de acordo com o código do idioma mencionado. Adotando o mesmo exemplo acima (do campo CDFAMI), neste campo deveria ser preenchido com o conteúdo "FERRAMENTAS" no caso do idioma mencionado for igual a "PORT." ou "TOOLS" no caso do idioma mencionado for igual a "INGLES", e assim por diante.	С	045		х		NOMEFM	С
Código do grupo de família dos produtos Este campo deve conter o código do grupo da família do produto. Dentro do Sistema EASY, existe um cadastro para os grupos das famílias dos produtos. Portanto, o código mencionado neste campo será consistido contra este cadastro interno do EASY. Caso o sistema corporativo não possua esta informação, pode-se enviar este campo EM BRANCO. Se necessário, o próprio usuário poderá, posteriormente, completar esta informação na tela de manutenção do cadastro de grupos da família.	С	015			х	CDGRUP	С
Número do registro Este campo deve receber um número de ordem seqüencial, portanto, único, que determine o próprio registro. Em hipótese alguma este campo poderá se repetir dentro da tabela de muro. Isto porque, ele será utilizado como chave primária do registro durante o processamento da rotina de interface.	N	015		#		RECNO	N
Flag de controle ("S" = Processado / "N" = Não Processado / "R" = Rejeitado) Este campo deverá ser enviado sempre com o conteúdo igual a "N", pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas irá atualizar este campo com o conteúdo igual a "S" caso o registro seja aceito pela interface ou com o conteúdo igual a "R" caso o registro obtenha alguma rejeição para que seja gravado na base de dados do Sistema EASY.	С	001		#		FLAG	С
Observação caso seja rejeitado Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao ler e validar as informações enviadas no registro, se for(em) encontrada(s) alguma crítica com relação a estas informações, uma mensagem com esta(s) crítica(s) será gravada neste campo para posterior análise do responsável por controlar as integrações entre o sistema EASY e o Sistema Corporativo da empresa.	С	200				MSGREJ	С
Data da gravação do registro nesta tabela de muro Este campo deverá ser gravado com a data da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja que este campo possui o tipo igual a D(*), significando que o seu conteúdo deverá obedecer ao formato AAAAMMDD. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	D(*)	008		#		DTEXPO	С
Hora da gravação do registro pelo sistema corporativo (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) Este campo deverá ser gravado com a hora da criação do registro nesta tabela de muro. Atenção: Veja o formato indicado para a gravação deste campo. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	С	006		#		HREXPO	С
Login ou nome do usuário que gerou o registro na tabela de muro Este campo deverá ser gravado com <i>login</i> ou com o nome do usuário que processou o envio dos dados do referido registro a partir do sistema corporativo para serem gravados nesta tabela de muro. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	С	025		#		USEXPO	С
Data da importação dos dados pelo EASY Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a data da sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	D(*)	008				DTIMPO	С



Cadastro de Famílias de produtos – (Tabela El18)							
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Req	Cad	Campo	Tipo Muro
Hora de importação dos dados pelo EASY (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com a hora da sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	С	006				HRIMPO	С
Usuário que executou a importação dos dados no EASY Este campo deverá ser enviado sempre EM BRANCO, pois a rotina de integração do Sistema EASY, ao processar o registro enviado pelo sistema corporativo, irá atualizar este campo com o login/usuário que efetuou a sua leitura / processamento. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	С	025				USIMPO	С



Versão Protheus M11 – Easy Export Control – Set/2012

08. Layout da integração financeira (Interface duplo fluxo)

A seguir, é apresentada a estrutura do arquivo de integração denominado como híbrido. Esta tabela é um arquivo de integração que possui ambos os fluxos de processamento. Desta forma, temos que numa determinada fase do processamento ele terá como sistema origem os módulos EASY IMPORT CONTROL ou EASY EXPORT CONTROL, e como sistema destino o ERP do cliente. Num segundo momento, o sistema origem passa a ser o ERP do cliente, e o sistema destino o EASY IMPORT CONTROL.

08.1. Envio e retorno de Títulos Financeiros - Tabela El17

Índices da tabela:

1. RECNO

Envio e retorno de títulos financeiros (Tabela El17)							
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Campo	Tipo Muro		
Tipo Integração: ("I" = Incluir, "A" = Alterar, "E" = Excluir) Define qual deverá ser o processamento do registro pelo ERP do cliente.	С	001		TPINTG	С		
Código da Empresa do EASY	С	002		CDEMPR	С		
Conteúdo expresso no campo MO_CODIGO da tabela SMO (SIGAMAT) Código da Filial do EASY	ļ			005111	_		
Resultado da função XFILIAL() conforme a tabela que está servindo como ORIGEM dos dados dentro do EASY	С	002		CDFILI	С		
Código do módulo EASY • "IMP" = EASY IMPORT CONTROL							
"EXP" = EASY EXPORT CONTROL	С	001		MODULO	С		
Este campo definirá o módulo EASY que foi o responsável pela gravação do referido registro.							
Código da fase do registro							
 "ANT" = Invoice Antecipada; "INV" = Commercial Invoice; 							
• "ADT" = Adiantamento Cambial:							
"CBO" = Parcela Cambial;	С	003		CDFASE	С		
"DPV" = Despesa Prevista;							
"DRL" = Despesa Real;							
"NUM" = Adiantamento ao despachante							
Tipo de lançamento							
• "AB" = Em aberto;							
• "LQ" = Liquidação;		200		TDI ANIO	_		
"EL" = Estorno da liquidação;	С	002		TPLANC	С		
• "EX" = Exclusão;							
• "CP" = Compensação							
Código da fase das despesas da exportação							
• "P" = Fase de pedido de exportação							
• "Q" = Fase de processo de embarque de exportação	С	001		FASEEX	С		
Este campo é gravado somente quando o referido registro foi gerado pelo módulo EASY EXPORT CONTROL. Ele reflete a fase de todo o processo de exportação a qual a despesa está associada.							
Número do Processo de Embarque da Importação		047		NDUAN.			
Este campo é gravado somente quando o referido registro foi gerado pelo módulo EASY IMPORT CONTROL.	С	017		NRHAWB	С		
Número do Processo de Embarque da Exportação	С	020		PREEMB	С		
Este campo é gravado somente quando o referido registro foi gerado pelo módulo EASY EXPORT CONTROL. Tipo de registro de câmbio							
 "" = Brancos quando não for um registro destinado a alguma parcela de câmbio, seja ela de câmbio de pagamento 							
antecipado ou câmbio de invoices	С	001		CDPODI	С		
"A" = Parcela de câmbio de adiantamento cambial		•••		02. 02.			
"D" = Parcela de câmbio de Invoice							
Número da Commercial Invoice	С	015		INVOIC	С		
Este campo é gravado somente quando o referido registro foi gerado pelo módulo EASY IMPORT CONTROL.	-	010		1144010	U		
Número do PO (purchase order) Este campo é gravado quando for gerado pelo módulo EASY IMPORT CONTROL	С	015		NUMPED	С		
Número do PE (pedido de exportação)	_	200		DEDIDO	_		
Este campo é gravado quando for gerado pelo módulo EASY EXPORT CONTROL	С	020		PEDIDO	С		
Número da Proforma Invoice	С	015		PROFOR	С		
Este campo é gravado somente quando o referido registro foi gerado pelo módulo EASY IMPORT CONTROL.					_		
Número da Linha	С	004		LINHA	С		
Data de emissão da Invoice/Proforma Invoice Este campo é gravado somente quando o referido registro foi gerado pelo módulo EASY IMPORT CONTROL.	D(*)	800		DTEMIS	С		
Código do fornecedor	_	006		CDEODN	_		
Este campo é gravado somente quando o referido registro foi gerado pelo módulo EASY IMPORT CONTROL.	С	006		CDFORN	С		
Código da loja do fornecedor Esta campo é gravado semente quando o referido registro foi gerado pelo médulo EASY IMPORT CONTROL	С	002		LJFORN	С		
Este campo é gravado somente quando o referido registro foi gerado pelo módulo EASY IMPORT CONTROL. Código do importador	_	000		IMPOST			
Este campo é gravado somente quando o referido registro foi gerado pelo módulo EASY EXPORT CONTROL.	С	006		IMPORT	С		
Código da loja do importador	С	002		LJIMPO	С		
Este campo é gravado somente quando o referido registro foi gerado pelo módulo EASY EXPORT CONTROL.					_		
Sigla da moeda na qual os valores estão expressos	С	003		MOEDA	С		
Chave para busca do retorno do número do título do ERP	С	100		KEYERP	С		



Envio e retorno de títulos financeiros (Tabela El17)						
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Campo	Tipo Muro	
Chave para busca do registro dentro do EASY para gravação do número do título do ERP	С	100		KEYEAS	С	
Número da parcela cambial	С	002		PARCCB	С	
Valor do documento (parcela, despesa, etc)	N	015	002	VLDOCT	С	
Adiantamento ao despachante? ("S"=Sim; "N"-Não)	С	001		ADTDSP	С	
Flag de identificação para Débito Automático em Conta Corrente						
• 'S'=Débito em conta;	С	001		DEBCON	С	
'N'=Não é débito em conta Data de vencimento da parcela	D(*)	000		DTVCTO		
Fluxo da despesa	D(*)	800		DIVCIO	С	
"P"=para títulos a pagar;		201				
"R"=para títulos a receber;	С	001		TPTITU	С	
"C"=para informações de compensação entre numerário x despesas realizadas						
Número do título ERP Externo. Este campo é enviado nos registros sempre nos registros cujo campo TPINTG for igual a 'A' ou 'E', exceto nos sos:	seguintes ca-					
Compensações de numerários x despesas: Neste caso, o registro é enviado com o campo TPINTG ic te campo é preenchido como o conteúdo do número do numerário a ser compensado contra o título ERP referencementarios, que estará gravado no campo TITVIN.	título ERP do	020		TITERP	С	
 Adiantamentos cambiais x Parcelas de câmbios:	título ERP do ERP referente					
Número do título para vinculação Este campo é preenchido somente nos registros das compensações entre Despesas x Numerário, ou nos regi mentos Antecipados x Câmbios de Invoice.	stros de Paga- C	020		TITVIN	С	
Número do título gerado pelo ERP	С	020		TITGER	С	
Valor de compensação do pagamento antecipado (quando for vinculação de parcela x adiantamento ou despes da ao despachante x numerário)	a real adianta- N	015	002	VLCMPS	С	
Código do evento	С	003		CDEVEN	С	
Código do banco para débito da despesa (quando for Despesa), ou onde o câmbio foi contratado (quando for u	ma liquidação					
cambial)		003		CDBANC	С	
Código da agência bancária para débito da despesa (quando for Despesa), ou onde o câmbio foi contratado (quando for Despesa), ou onde o câmbio foi contratad	C	005		CDAGEN	С	
Número da conta corrente para débito da despesa (quando for Despesa), ou onde o câmbio foi contratado (qual quidação cambial)	ndo for uma li-	010		CDCONT	С	
Número do aviso bancário	С	010		NRAVIS	С	
Data do aviso bancário	D(*)	800		DTAVIS	С	
Número da carta de crédito	С	010		NRLC	С	
Número do contrato de câmbio	С	015		NRCTCB	С	
Somente enviado nos registros de TPINTG = 'CBO' ou "PA" e o TPLANC = 'LQ' Data do contrato de câmbio	D(*)	000		DTOTOD		
Somente enviado nos registros de TPINTG = 'CBO' ou "PA" e o TPLANC = 'LQ'	D(*)	800		DTCTCB	С	
Data do desembolso cambial Somente enviado nos registros de TPINTG = 'CBO' ou "PA" e o TPLANC = 'LQ'	D(*)	800		DTDSMB	С	
Data da Liquidação cambial Somente enviado nos registros de TPINTG = 'CBO' ou "PA" e o TPLANC = 'LQ'	D(*)	008		DTLIQU	С	
Taxa de conversão da moeda Se o TPINTG = 'INV' será a taxa de conversão da moeda FOB da Invoice;	N	015	008	TXLIQU	С	
• Se o TPINTG = 'CBO' e o TPLANC = 'LQ' será a taxa da liquidação cambial da parcela de câmbio.		045	000	V0040E	_	
Valor da comissão do agente	N	015	002	VCOAGE	С	
Valor retido	N	015	002	VRETID	С	
Código da corretora	C	006	000	CDCORR	С	
Valor da corretagem cambial	N	015	002	VCORRE	С	
Valor das despesas bancárias	N editado ao for-	015	002	VDSPBC	С	
Código do banco para crédito (depósito) da despesa (quando for Despesa), ou onde o valor do câmbio será cre necedor (quando for uma liquidação cambial)	C	003		CDBARC	С	
Código da agência bancária para crédito (depósito) da despesa (quando for Despesa), ou onde o valor do câm tado ao fornecedor (quando for uma liquidação cambial)	C	005		CDAGRC	С	
Número da conta corrente para crédito (depósito) da despesa (quando for Despesa), ou onde o valor do câmbio ao fornecedor (quando for uma liquidação cambial)	C	010		CDCCRC	С	
Nome do banco recebedor	С	020		NMBCRC	С	
Swift do fornecedor no banco estrangeiro	С	030		CSWIFT	С	
"Alias" da tabela do EASY que irá receber o número do título do ERP, quando for processado o RETORNO no E		003		ALIAS	С	
"Campo" da tabela do EASY que receberá a gravação do número do título, quando for processado o RETORNO	no EASY. C	010		CAMPO	C	



Versão Protheus M11 – Easy Export Control – Set/2012

Envio e retorno de títulos financeiros (Tabela El17)						
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Campo	Tipo Muro	
Número do registro Este campo será gravado com um número de ordem seqüencial, portanto, único, que determine o próprio registro. Em hipótese alguma este campo se repetirá dentro da tabela de muro. Isto porque, ele será utilizado como chave primária do registro durante o processamento da rotina de interface.	N	015		RECNO	N	
Flag de controle de processamento por parte do ERP ("S" = Processado / "N" = Não Processado / "R" = Rejeitado)	С	001		FLAG	С	
Flag de controle do retorno da informação do Título ERP para o EASY: • " " = O registro não necessitará de retorno no EASY;						
 "P" = Registro pendente para retorno no EASY → Aguardando o título do ERP ou o processamento pelo ERP; "N" = O ERP processou o registro, e o está liberando para que o EASY receba/processe o retorno da sua informação; "S" = A execução do retorno das informações pelo EASY foi processado com sucesso; "R" = Ocorreram erros na execução do retorno das informações no EASY 	С	001		FLGEAS	С	
Observação caso seja rejeitado	С	200		MSGREJ	С	
Observação caso seja rejeitado, quando for processado o RETORNO EASY	С	200		MSGRE2	С	
Data da exportação dos Dados (no formato AAAAMMDD)	D(*)	800		DTEXPO	С	
Hora da exportação dos Dados (no formato HHMMSS)	С	006		HREXPO	С	
Usuário da exportação dos Dados	С	025		USEXPO	С	
Data da importação dos Dados (no formato AAAAMMDD)	D(*)	800		DTIMPO	С	
Hora de importação dos Dados (no formato HHMMSS)	С	006		HRIMPO	С	
Usuário da importação dos Dados	С	025		USIMPO	С	
Data do retorno do número do título (no formato AAAAMMDD)	D(*)	800		DTEXP2	С	
Hora do retorno do número do título (no formato HHMMSS)	С	006		HREXP2	С	
Usuário do retorno do número do título	С	025		USEXP2	С	
Data da execução do retorno no EASY (no formato AAAAMMDD)	D(*)	800		DTIMP2	С	
Hora da execução do retorno no EASY (no formato HHMMSS)	С	006		HRIMP2	С	
Usuário da execução do retorno no EASY	С	025		USIMP2	С	

Observações:

- 1. O principal objetivo da interface financeira via tabela El17 é o de controlar as movimentações dos títulos financeiros das várias interfaces financeiras disponibilizadas.
- 2. O fluxo completo de todas as interfaces via tabela El17 é apresentada pelo esquema abaixo:
 - a) Criação do registro financeiro na rotina específica dentro do respectivo módulo EASY;
 - b) O ERP realiza a importação da informação, e de acordo com a movimentação, é criado/alterado/excluído um título financeiro no ERP.
 - c) Se o título for criado no ERP, o número deste título criado deve ser devolvido no mesmo registro da tabela EI17 que fora enviado pelo módulo EASY. Além disso, o ERP deve atualizar o campo de 'flag' para liberar o registro da tabela EI17 para retorno ao módulo EASY.
 - d) O módulo EASY irá processar a informação de retorno, e a receberá/atualizará sua base de dados interna.
- 3. Não é obrigatório que o cliente utilize todas as interfaces financeiras.