Systemy operacyjne

Laboratorium 9

Mateusz Małek 19 maja 2017

Laboratorium 9

Wątki - mechanizmy synchronizacji

Tworzenie/usuwanie muteksu

- int pthread_mutex_init(pthread_mutex_t *restrict mutex, const pthread_mutexattr_t *restrict attr)
 - o Inicjalizuje zmienną wskazaną przez mutex do wykorzystania w charakterze muteksu
 - Opcjonalnie można podać atrybuty muteksu w zmiennej wskazanej przez attr (jeśli chcemy pozostawić wartości domyślne, możemy jako argument attr podać NULL)
- pthread_mutex_t mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
 - Makro tworzące mutex z domyślnymi atrybutami
- int pthread_mutex_destroy(pthread_mutex_t *mutex)
 - Sprząta zasoby związane ze wskazanym muteksem
 - Funkcję należy stosować zarówno jeśli mutex zainicjalizowano funkcją pthread_mutex_init, jak
 i makrem PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER
- Wszystkie powyższe konstrukcje opisane są w man 3 pthread mutex destroy

Atrybuty muteksu

- Zmienna typu pthread_mutexattr_t
- int pthread_mutexattr_init(pthread_mutexattr_t *attr)
 - Inicjalizuje wskazaną zmienną attr do wykorzystania jako atrybuty muteksu
- int pthread_mutexattr_destroy(pthread_mutexattr_t *attr)
 - Sprząta zasoby które zaalokowano w związku z zainicjalizowaniem zmiennej wskazanej przez attr do wykorzystania jako atrybuty muteksu
- Obie powyższe funkcje opisane w man 3 pthread mutexattr destroy

Atrybuty muteksu - dzielenie przez pam. wspólną

- int pthread_mutexattr_getpshared(const pthread_mutexattr_t *restrict attr, int *restrict pshared)
- int pthread_mutexattr_setpshared(pthread_mutexattr_t *attr, int pshared)
- Stałe dla argumentu pshared:
 - PTHREAD_PROCESS_SHARED mutex może być wykorzystywany przez wszystkie wątki ze wszystkich procesów mających dostęp do obszaru pamięci wspólnej w którym umieszczono mutex
 - PTHREAD_PROCESS_PRIVATE mutex może być wykorzystywany wyłącznie w ramach wątków należących do pojedynczego procesu (domyślne)
- Obie funkcje opisane w <u>man 3 pthread mutexattr getpshared</u>

Atrybuty muteksu - rodzaj

- int pthread_mutexattr_gettype(const pthread_mutexattr_t *restrict attr, int *restrict type)
- int pthread_mutexattr_settype(pthread_mutexattr_t *attr, int type)
- Stałe dla argumentu type:
 - PTHREAD_MUTEX_NORMAL gwarantują brak sprawdzania dopuszczalności operacji lock/unlock które chcemy wykonać (np. zwolnienie muteksu którego nie zajęliśmy)
 - PTHREAD_MUTEX_ERRORCHECK nie pozwala zająć w ramach wątku tego samego muteksu wielokrotnie lub zwolnić muteksu którego wcześniej nie zajęliśmy
 - PTHREAD_MUTEX_RECURSIVE może zostać wielokrotnie zajęty przez ten sam wątek (musi być tyle samo razy zwolniony, żeby stał się dostępny dla innych wątków)
 - PTHREAD_MUTEX_DEFAULT może być dowolnym z powyższych lub zachowywać się inaczej (domyślne)
- Obie funkcje opisane w man 3 pthread mutexattr gettype

Atrybuty muteksu - robustness

- int pthread_mutexattr_getrobust(const pthread_mutexattr_t *restrict attr, int *restrict robust)
- int pthread_mutexattr_setrobust(pthread_mutexattr_t *attr, int robust)
- Stałe dla argumentu robus:
 - PTHREAD_MUTEX_STALLED jeśli wątek będący obecnym właścicielem zakończy się bez zwalniania muteksu, nic w związku z tym nie robimy (domyślne)
 - PTHREAD_MUTEX_ROBUST jeśli wątek będący obecnym właścicielem zakończy się bez zwalniania muteksu, kolejny wątek który będzie chciał go zająć otrzyma błąd EOWNERDEAD i będzie mógł przywrócić mutex do stanu używalności wywołaniem funkcji int pthread_mutex_consistent(pthread_mutex_t *mutex) - man 3 pthread_mutex_consistent (Wywołanie pthread_mutex_unlock bez wcześniejszego pthread_mutex_consistent popsuje ten mutex już ostatecznie - będzie można zrobić tylko pthread_mutex_destroy)
- Obie funkcje opisane w man 3 pthread mutexattr getrobust

Zajmowanie/zwalnianie muteksu

- int pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *mutex)
 - Zajmuje mutex lub usypia wątek, jeśli zajęcie muteksu nie było możliwe
- int pthread_mutex_trylock(pthread_mutex_t *mutex)
 - Zajmuje mutex lub natychmiast zwraca błąd, jeśli zajęcie muteksu nie było możliwe
- int pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t *mutex)
 - Zwalnia mutex
- Wszystkie powyższe funkcje opisane są w man 3 pthread mutex lock
- int pthread_mutex_timedlock(pthread_mutex_t *restrict mutex, const struct timespec *restrict abstime) man 3 pthread mutext timedlock
 - Działa analogicznie do pthread_mutex_lock, ale powoduje zwrócenie ETIMEDOUT jeśli nie udało się zająć muteksu przez abstime

Zachowanie muteksów a.k.a jak strzelić sobie w stopę

Rodzaj muteksu	Robustness	Ponowna blokada	Odblokowanie gdy nie jest się właścicielem
NORMAL	non-robust	zakleszczenie	nieokreślone zach.
NORMAL	robust	zakleszczenie	zwrócenie błędu
ERRORCHECK	obojętne	zwrócenie błędu	zwrócenie błędu
RECURSIVE	obojętne	zagłębienie	zwrócenie błędu
DEFAULT	non-robust	nieokreślone zach.	nieokreślone zach.
DEFAULT	robust	nieokreślone zach.	zwrócenie błędu

Tworzenie/usuwanie zmiennych warunkowych

- int pthread_cond_init(pthread_cond_t *restrict cond, const pthread_condattr_t *restrict attr)
 - Inicjalizuje zmienną wskazaną przez cond do wykorzystania w charakterze zmiennej warunkowej
 - Opcjonalnie można podać atrybuty zmiennej warunkowej w zmiennej wskazanej przez attr
 (jeśli chcemy pozostawić wartości domyślne, możemy jako argument attr podać NULL)
- pthread_cond_t cond = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
 - Makro tworzące zmienną warunkową z domyślnymi atrybutami
- int pthread_cond_destroy(pthread_cond_t *cond)
 - Sprząta zasoby związane ze wskazaną zmienną warunkową cond
- Wszystkie powyższe konstrukcje opisane są w man 3 pthread_cond_destroy

Atrybuty zmiennej warunkowej

- Zmienna typu pthread_condattr_t
- int pthread_condattr_init(pthread_condattr_t *attr)
 - Inicjalizuje wskazaną zmienną attr do wykorzystania jako atrybuty zmiennej warunkowej
- int pthread_condattr_destroy(pthread_condattr_t *attr)
 - Sprząta zasoby które zaalokowano w związku z zainicjalizowaniem zmiennej wskazanej przez attr do wykorzystania jako atrybuty zmiennej warunkowej
- Obie powyższe funkcje opisane w <u>man 3 pthread_condattr_destroy</u>

Atr. zm. warunkowej - dzielenie przez pamięć wsp.

- int pthread_condattr_getpshared(const pthread_condattr_t *restrict attr, int *restrict pshared)
- int pthread_condattr_setpshared(pthread_condattr_t *attr, int pshared)
- Stałe dla argumentu pshared:
 - PTHREAD_PROCESS_SHARED zmienna warunkowa może być wykorzystywana przez wszystkie wątki ze wszystkich procesów mających dostęp do obszaru pamięci wspólnej w którym umieszczono zmienną warunkową
 - PTHREAD_PROCESS_PRIVATE zmienna warunkowa może być wykorzystywana wyłącznie w ramach wątków należących do pojedynczego procesu (domyślne)
- Obie funkcje opisane w man 3 pthread condattr getpshared

Oczekiwanie na zmienną warunkową

- int pthread_cond_wait(pthread_cond_t *restrict cond, pthread_mutex_t *restrict mutex)
 - Zasypia w oczekiwaniu na zasygnalizowanie zmiennej warunkowej cond i zwalnia mutex na czas oczekiwania
- int pthread_cond_timedwait(pthread_cond_t *restrict cond, pthread_mutex_t *restrict mutex, const struct timespec *restrict abstime)
 - Zasypia w oczekiwaniu na zasygnalizowanie zmiennej warunkowej cond i zwalnia mutex na czas oczekiwania; jeśli warunek nie zostanie zasygnalizowany w ciągu abstime, zostaje zwrócony bład ETIMEDOUT
- Obie powyższe konstrukcje opisane są w man 3 pthread_cond_timedwait
- W kodzie programu stosowane powinny być wyłącznie w formie:
 - 1) zajmij mutex 2) sprawdź zmienną skojarzoną ze zmienną warunkową
 - 3*) [oczekuj na zasygnalizowanie warunku, ponownie sprawdź] 4) zwolnij mutex

Sygnalizacja zmiennej warunkowej

- int pthread_cond_signal(pthread_cond_t *cond)
 - Sygnalizuje warunek jednemu z wątków które na niego oczekują
- int pthread_cond_broadcast(pthread_cond_t *cond)
 - Sygnalizuje warunek wszystkim wątkom które na niego oczekują
- Obie powyższe funkcje opisane są w man 3 pthread cond broadcast
- W kodzie programu podobnie jak pthread_cond_wait, powinny być otoczone zajęciem i zwolnieniem muteksu:
 - 1) zajmij mutex
 - 2) zmodyfikuj zmienną skojarzoną ze zmienną warunkową
 - 3) sygnalizuj/rozgłoś warunek
 - 4) zwolnij mutex

Dziękuję za uwagę