Systemy operacyjne

Laboratorium 5

Mateusz Małek 7 kwietnia 2017

Laboratorium 5

Potoki nienazwane i nazwane

Uwaga, kolokwium!

28 kwietnia 2017 (w trakcie normalnych zajęć naszej grupy)

Potoki (ang. pipes)

- Zamiast "potoki" wolałbym nazwę "rury"
- Jeden z podstawowych mechanizmów IPC
 - Elastyczniejsze niż sygnały
 - Wydajniejsze niż komunikacja oparta o zapisywanie do plików
- Potoki po części wyglądają jak pliki można do nich pisać, można z nich czytać, nie można jednak zmieniać położenia kursora pliku (czyli nie można korzystać z seek)

Korzystanie z potoków

- Używamy funkcji read i write w odniesieniu do deskryptora związanego z potokiem
- Jeżeli czytamy z potoku który nie jest gdziekolwiek otwarty do zapisu, read natychmiast zwraca EOF
- Jeżeli czytamy z potoku w którym nie ma danych, read blokuje się w oczekiwaniu aż się pojawią (zwróci niekoniecznie tyle ile zażądaliśmy!)
- Jeżeli piszemy do potoku którego bufor jest pełny, write blokuje się do momentu aż część danych zostanie odczytana
- Jeżeli wszystkie procesy czytające z potoku zakończą się/zamkną deskryptor do odczytu, próba zapisu zakończy się otrzymaniem SIGPIPE, a w przypadku jego zignorowania - z write zostanie zwrócony błąd EPIPE
- Nieużywany potok (deskryptor do odczytu/zapisu) zamykamy przy użyciu funkcji close

Potoki nienazwane

- Pozwalają na komunikację procesów spokrewnionych (np. rodzic i dziecko, dziecko i rodzic, przy odpowiednim użyciu również "rodzeństwa" - dzieci tego samego rodzica)
- Tworzone funkcją int pipe(int pipefd[2]) man 2 pipe
 - Należy przekazać wskaźnik do tablicy dwuelementowej (czyli po prostu nazwę zmiennej z taką tablicą)
 - Z pipefd[0] możemy odczytywać dane
 - Do pipefd[1] możemy zapisywać dane
- Typowe użycie: w procesie macierzystym tworzymy potok funkcją pipe, wykonujemy fork, w procesie potomnym zamykamy pipefd[1] i czytamy z pipefd[0], a w procesie macierzystym zamykamy pipefd[0] i piszemy do pipefd[1] (ew. zamieniamy miejscami proces macierzysty i potomny lub używamy innego potomka zamiast procesu macierzystego)

A jak połączyć stdin i stdout różnych procesów...?

- Można użyć funkcji int dup2(int oldfd, int newfd) man 2 dup2
 - oldfd to numer deskryptora, który chcemy wykorzystać
 - o newfd to numer deskryptora, który chcemy podmienić
 - o Innymi słowy:
 - Aby koniec potoku (ten, z którego wychodzą dane) jako standardowe wejście do procesu, należy wywołać: dup2(pipefd[0], STDIN_FILENO)
 - Aby dane wypisywane przez proces na standardowe wyjście były zapisywane do potoku, należy wywołać: dup2(pipefd[1], STDOUT_FILENO)

Dla wygody...

- FILE* popen(const char* command, const char* type) man 3 popen
 - Jako command podajemy polecenie w formie takiej, jaką podalibyśmy w terminalu (podajemy po prostu linię tekstu - w tym nazwa programu, ewentualna ścieżka, argumenty...)
 - Jako type podajemy "r" (gdy chcemy czytać stdout komendy) lub "w" (gdy chcemy zapisywać na stdin komendy)
 - Zwrócony uchwyt używamy z funkcją fread albo fwrite (w zależności od wybranego mode)
- int pclose(FILE* stream) man 3 pclose
 - Czeka na zakończenie procesu związanego z przekazanym uchwytem i zwraca jego status wyjścia (albo ustawi errno, jeśli jego uzyskanie było niemożliwe)

Potoki nazwane

- Pozwalają na komunikację także procesów niespokrewnionych (ale nadal w obrębie pojedynczej maszyny)
- Mają reprezentację w postaci specjalnego pliku (ścieżki) na dysku
- Dane zapisywane do potoku nazwanego <u>nie są</u> zapisywane na dysku, plik pełni wyłącznie rolę "adresu" potoku
- Tworzone funkcją int mkfifo(const char *pathname, mode_t mode) man 3
 mkfifo
- Można również utworzyć komendą mkfifo w terminalu (<u>man 1 mkfifo</u>)
- Alternatywnie: funkcja systemowa mknod (<u>man 2 mknod</u>) i komenda mknod w terminalu (<u>man 1 mknod</u>)

Potoki nazwane

- Możemy mieć wiele procesów piszących i czytających
- W praktyce: wiele procesów piszących i nie więcej niż jeden czytający
- Zapis nie więcej niż PIPE_BUF jest atomowy

Dziękuję za uwagę