- (8) 总工期:关键路径的活动历时之和。
- (9) 关键活动(关键路径上的活动)的总时差、自由时差都是0。

5. 总浮动时间和自由浮动时间

- (1) 总浮动时间: 总浮动时间是不延误项目完工日期,路径上活动可推迟的时间。它是针对整个路径而言的,其实在正常情况下,总浮动时间也就是关键路径(最长路径)和非关键路径的时差。
- (2)自由浮动时间:是针对单个活动言的,是指在不影响所有紧后活动最早开始日期的前提下(有多个紧后活动时,就是不影响最早开始时间最小的那个活动),某活动可推迟的时间。

6. 计算关键路径的步骤

- (1) 用有方向的线段标出各结点的紧前活动和紧后活动的关系,使之成为一个有方向的网络图(PDM)
- (2)用正推和逆推法计算出各个活动的 ES, LS, EF, LF, 并计算出各个活动的自由时差。找出所有总时差为零的活动,就是关键活动

正推法来计算最早时间

某一活动的最早开始时间(ES)=指向它的所有紧前活动的最早结束时间的最大值。某一活动的最早结束时间(EF)=ES+T(作业时间)

逆推法来计算最迟时间

某一活动的最迟结束时间(LF)=指向它的所有紧后活动的最迟开始时间的最小值。某一活动的最迟开始时间(LS)=LF-T(作业时间)

(3) 关键路径上的活动持续时间决定了项目的工期,总和就是项目工期。

箭线图法(ADM)是用箭线表示活动、节点表示事件的一种网络图绘制方法,这种网络图也被称作双代号网络图




图 6-10 箭线图法 (双代号网络图)

在箭线图法中,有如下三个基本原则:

- ①网络图中每一活动和每一事件都必须有唯一的一个代号,即网络图中不会有相同的代号
- ②任意两项活动的紧前事件和紧后事件代号至少有一个不相同,节点代号沿箭线方向越来越大。
- ③流入(流出)同一节点的活动,均有共同的紧后活动(或紧前活动)。

7. 虚活动(掌握)

虚活动,在网络图中由一个虚箭线表示。虚活动不消耗时间,也不消耗资源,只是为了弥补箭线图在表达活动依赖关系方面的不足。

活动 A 和 B 可以同时进行; 只有活动 A 和 B 都完成后,活动 C 才能开始。